# Лекция 9

- Критические области и состязательная ситуация.
- Спин-блокировка и алгоритм Петерсона.
- Синхронизация средствами POSIX Threads.

## Критические области и состязательная ситуация

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
int sh=0;
```

```
void* my thread1() {
void* my thread0(){
                                       int i=0;
 int i=0;
 for(;i<100;i++){
                                       for(;i<100;i++){
  sh++; //критическая область
                                        sh += 2;
  usleep(1);//некритическая область
                                        usleep(100);
```

```
~/Lecture9> ./lab9
300
~/Lecture9> ./lab9
298
~/Lecture9> ./lab9
299
~/Lecture9> ./lab9
293
~/Lecture9> ./lab9
300
```

#### Спин-блокировка

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>

int sh=0;
int turn=0;
```

```
void* my thread0(){
 int i=0;
 for(;i<100;i++){
  while(turn);//spinlock
  sh++; //критическая область
  turn=1;
  usleep(1);//некритическая область
```

```
void* my thread1(){
 int i=0;
 for(;i<100;i++){
  while (!turn);
  sh += 2;
  turn=0;
  usleep(100);
```

```
int main(){
 pthread t th id[2];
 pthread create (&th id[0], NULL, &my thread0, NULL);
 pthread create (&th id[1], NULL, &my thread1, NULL);
 pthread join(th id[0], NULL);
 pthread join(th id[1], NULL);
 printf("%i\n",sh);
return 0;
```

```
~/Lecture9> ./lab9
300
```

### Реализация спин-блокировки POSIX Threads

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
int sh=0;
//int turn=0;
pthread spinlock t lock;
```

```
void* my thread0(){
 int i=0;
 for(;i<100;i++){
  //while(turn);
  pthread spin lock(&lock);
  sh++;
  //turn=1;
  pthread spin unlock(&lock);
  usleep(1);
```


```
void* my thread1() {
 int i=0;
 for(;i<100;i++){
  //while(!turn);
  pthread spin lock(&lock);
  sh+=2;
  //turn=0;
 pthread spin unlock(&lock);
  usleep(1);
```

```
int main(){
pthread t th id[2];
pthread spin init(&lock, PTHREAD PROCESS PRIVATE);
pthread create (&th id[0], NULL, &my thread0, NULL);
pthread create (&th id[1], NULL, &my thread1, NULL);
pthread join(th id[0], NULL);
pthread join(th id[1], NULL);
pthread spin destroy(&lock);
printf("%i\n",sh);
return 0;
```

#### Алгоритм Петерсона

```
int turn=0, flagReady[2]={1,1};
void* thread0( ){
int i=0;
for(; i < 100; i++){
 flagReady[0]=1;
 turn=1;
 while(turn==1 && flagReady[1]);
 sh++; //критическая область
 flagReady[0]=0;
 usleep(1); //некритическая
```

```
void* thread1(){
int i=0;
for(;i<100;i++){}
 flagReady[1]=1;
 turn=0;
 while(turn==0 && flagReady[0]);
  sh+=2; //критическая область
 flagReady[1]=0;
 //некритическая область:
  usleep(1); //sleep(1);
```



```
bool readyFlags[2];
int turn:
void EnterCriticalRegion(int threadId){
 readyFlags [threadId] = true; // Флаг текущего потока
 turn = 1 - threadId; // Флаг очереди исполнения
 while (turn == 1-threadId && readyFlags [1-threadId]);
void LeaveCriticalRegion(int threadId)
readyFlags[threadId] = false; // Сброс флага текущего потока
```

```
void* thread0( ){
int i=0;
for(; i < 100; i++){
 EnterCriticalRegion(0);
 sh++; //критическая область
 LeaveCriticalRegion(0);
  usleep(1); //некритическая область
```

```
void* thread1(){
int i=0;
for(;i<100;i++){}
 EnterCriticalRegion(1);
 sh+=2; //критическая область
 LeaveCriticalRegion(1);
 usleep(1); //sleep(1); //некритическая область
```

Фрагменты кода к лабораторной №9

```
char sh[6];
void* Thread( void* pParams );
int main( void ){
 pthread t thread id;
 pthread create(&thread id, NULL, &Thread, NULL);
 while(1) printf("%s\n", sh);
```

```
void* Thread( void* pParams ){
 int counter = 0;
 while (1){
  if(counter%2){
   sh[0]='H';sh[1]='e';sh[2]='l';sh[3]='l';sh[4]='o';sh[5]='\0';
  else{
   sh[0]='B';sh[1]='y';sh[2]='e';sh[3]='_';sh[4]='u';sh[5]='\0';
  counter++;
 return NULL;
```