PERSPEKTIF DÖNÜŞÜMLER

TEK NOKTA PERSPEKTİF DÖNÜŞÜMÜ:

Genel olarak 4x4'lük dönüşüm matrisi:

$$\begin{bmatrix} a & b & c & p \\ d & e & f & r \\ g & i & j & r \\ l & m & n & s \end{bmatrix}$$

Burada $\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$ perspektif dönüşümü gösterir.

➡ Tek-nokta perspektif dönüşümü

$$[x \quad y \quad z \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [x \quad y \quad z \quad rz + 1]$$

$$[x^* \quad y^* \quad z^* \quad 1] = [\frac{x}{rz+1} \quad \frac{y}{rz+1} \quad \frac{z}{rz+1} \quad 1]$$


- ⇒ 2B görme düzleminde perspektif projeksiyon, ortografik projeksiyon ile perspektif projeksiyonun birleştirilmesinden oluşur.
- \Rightarrow z = 0 düzleminde perspektif projeksiyon için dönüşüm matrisi

$$[T] = [P_r]. \ [P_z] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

 $[P_r] \Rightarrow perspektif dönüşümü$

 $[P_z] \Rightarrow z = 0$ için ortografik projeksiyon

 \Rightarrow z = 0 düzlemi ve z_c için perspektif projeksiyon



$$\frac{x^*}{x} = \frac{y^*}{y} = \frac{z_c}{z_c - z} \Longrightarrow x^* = \frac{y}{1 - \frac{z}{z_c}}, y^* = \frac{y}{1 - \frac{z}{z_c}}$$

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ olan |AB| doğrusuna z = 0 düzleminde $z_c = -2$ için perspektif projeksiyon uygula.

Genelleştirilmiş dönüşüm matrisini elde etmek için gerekli işlem adımları:

<u>T1:</u> Cisme $z_c = -2$ için perspektif dönüşüm uygula $\Rightarrow P_r$

<u>T2:</u> z = 0 düzlemi için projeksiyon uygula $\Rightarrow P_z$

Perspektif dönüşüm, z ekseni üzerinde bir noktadan ($z_c=-2$) uygulandığı için dönüşüm matrisinde $r={}^{-1}\!/_{Z_c}$ şeklinde hesaplanır

$$[P_r] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/z_c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[P_z] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

<u>CÖZÜM 1:</u> AB doğrusuna sırasıyla $z_c = -2$ için perspektif dönüşümü, sonra da z=0 düzlemi için ortografik projeksiyon uygulanır.

$$[AB'] = [AB] \cdot [P_r] = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.667 & 1.333 & 1 \\ 0.6 & 0.4 & 1.6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[AB^*] = [AB']. [P_Z] = \begin{bmatrix} 1 & 0.667 & 1.333 & 1 \\ 0.6 & 0.4 & 1.6 & 1 \end{bmatrix}. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.667 & 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

<u>CÖZÜM 2:</u> AB doğrusu, z=0 düzlemi ve $z_c = -2$ için perspektif dönüşümü için hesaplanmış olan genelleştirilmiş dönüşüm matrisi ile çarpılır.


Genelleştirilmiş Dönüşüm Matrisi:

$$[T] = [P_r]. [P_z] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[AB^*] = [AB].[T] = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.667 & 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

BİRİM KÜP İÇİN TEK NOKTA PERSPEKTİF PROJEKSİYONU:

ightharpoonup ÖRNEK: Şekildeki birim küpe z=0 düzleminde $z_c=10$ için perspektif projeksiyon uygula.



CÖZÜM: Genelleştirilmiş dönüşüm matrisini elde etmek için gerekli işlem adımları:

T1: Cisme $z_c = 10$, yani $r = -\frac{1}{10} = -0.1$ için perspektif dönüşüm uygula


<u>T2:</u> z = 0 düzlemi için projeksiyon uygula

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = [T_1] \cdot [T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[X^*] = [X] \cdot [T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 1 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 1 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 1 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 1 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0 & 0.9 \\ 1 & 1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0$$



ÖRNEK: Aşağıdaki şekildeki birim küpün merkezi orjin, yani (0,0,0) noktasında olacak şekilde küpe z = 0 düzleminde $z_c = 10$ için perspektif projeksiyon uygulayın.




- **ÇÖZÜM:** Birim küpün merkezini orjine taşımak için x ve y yönlerinde -0.5 birim ötelemek gerekir. Bu durumda genelleştirilmiş dönüşüm matrisini elde etmek için gerekli işlem adımları:
- T1: Cisme orjine ötele
- **T2:** $z_c = 10$, yani $r = -\frac{1}{10} = -0.1$ için perspektif dönüşüm uygula
- **T3:** z = 0 düzlemi için projeksiyon uygula

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$[T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[X^*] = [X].[T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0, 1 \\ -0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0, 5 & -0, 5 & 0 & 0, 9 \\ 0, 5 & -0, 5 & 0 & 0, 9 \\ 0, 5 & 0, 5 & 0 & 0, 9 \\ -0, 5 & 0, 5 & 0 & 0, 9 \\ -0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & 0, 5 & 0 & 1 \\ -0, 5 & 0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & 0, 5 & 0 & 1 \\ -0, 5 & 0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & -0, 5 & 0 & 1 \\ 0, 5 & 0, 5$$



BİRİM KÜP İÇİN İKİ NOKTA PERSPEKTİF PROJEKSİYONU:

ÖRNEK: Şekildeki birim küpün projeksiyon noktaları x = -10 ve y = -10 olan iki-nokta perspektif dönüşümünü z = 0 düzlemi için hesaplayın.



CÖZÜM: Genelleştirilmiş dönüşüm matrisini elde etmek için gerekli işlem adımları:

<u>T1:</u> Cisme $p = -1/x_c = -1/-10 = 0.1$ ve $p = -1/y_c = -1/-10 = 0.1$ için perspektif dönüşüm uygula

<u>T2:</u> z = 0 düzlemi için ortografik projeksiyon uygula


Genelleştirilmiş Dönüşüm Matrisi ⇒

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & 1 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = [T_1] \cdot [T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & 1 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[X^*] = [X].[T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0,909 & 0 & 0 & 1 \\ 0,833 & 0,833 & 0 & 1 \\ 0 & 0,909 & 0 & 1 \\ 0,833 & 0,833 & 0 & 1 \\ 0,909 & 0 &$$



ightharpoonup ÖRNEK: Aşağıdaki şekildeki birim küpün merkezi orjin, yani (0,0,0) noktasında olacak şekilde küpe z=0 düzleminde $x_c=-10$ ve $y_c=-10$ için perspektif projeksiyon uygulayın.



ÇÖZÜM: Birim küpün merkezini orjine taşımak için x ve y yönlerinde -0.5 birim ötelemek gerekir. Bu durumda genelleştirilmiş dönüşüm matrisini elde etmek için gerekli işlem adımları:

T1: Cisme orjine ötele

T2: $x_c = -10$ ve $y_c = -10$, yani $p = -1/x_c = 0.1$ ve $p = -1/x_c = 0.1$ için perspektif dönüşüm uygula

<u>T3:</u> z = 0 düzlemi için projeksiyon uygula


$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.1 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$[T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[X^*] = [X].[T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & 1 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,5 & -0,5 & 0 & 0,9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 & -0,5 & 0 & 0,9 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \\ 0,5 & 0,5 & 0 & 1,1 \\ -0,5 & 0,5 & 0 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \\ 0,66 & -0,56 & 0 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \\ 0,66 & -0,56 & 0 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \\ 0,46 & 0,46 & 0 & 1 \\ -0,5 & 0,5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



ÖRNEK: Aşağıdaki birim küpün sol yüzeyini görebilmek için y ekseni etrafında 60° döndürülmesi, üst yüzeyini görmek için ise y ekseninde -2 birim ötelenmesi sonucu elde edilen dönüşüme z = 0 düzleminde $z_c = 2.5$ için perspektif projeksiyon uygula.




ÖRNEK: Genelleştirilmiş dönüşüm matrisini elde etmek için gerekli işlem adımları:

- T1: Cismi y ekseni etrafında 60° döndürülmesi
- T2: Cismi y ekseninde -2 birim ötele
- T3: Cisme $r = -\frac{1}{z_c} = -\frac{1}{2.5} = 0.4$ için perspektif dönüşüm uygula

T4: z = 0 düzlemi için projeksiyon uygula

$$[X^*] = [X].[T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & 0 & 0,366 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0,866 & 0 & 0 & -0,2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,866 & -2 & 0 & 0,8 \\ 1,366 & -2 & 0 & 1,146 \\ 1,366 & -1 & 0 & 1,146 \\ 0,866 & -1 & 0 & 0,8 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0,5 & -2 & 0 & 1,366 \\ 0,5 & -1 & 0 & 1,346 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,083 & -2,5 & 0 & 1 \\ 1,192 & -1,745 & 0 & 1 \\ 1,192 & -0,872 & 0 & 1 \\ 1,083 & -1,25 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0,371 & -1,485 & 0 & 1 \\ 0,371 & -0,743 & 0 & 1 \\ 0,371 & -0,743 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



KAYNAKLAR

Rogers, D.F., Adams, J.A., Mathematical Elements for Computer Graphics, First Edition.

