### **Assembler Dersi #3**

Bu Assembler üzerine son derstir. Branch(dallanma), recursion vs. gibi konuların üzerinden geçeceğiz.

### Branch(Dallanma) Talimatları

İf, for ve while yapıları için "karşılaştırma" ve "dallanma" talimatları vardır.

```
cmp %r0, %r1
                        Bu deyim; r0 ve r1 regester değerlerini
                        karşılaştırmak için kullanılır ve sonucu yansıtacak
                        kontrol durumu regesterini (CSR) ayarlar.
                        CSR (r0 == r1), (r0 < r1), (r0 > r1) olup
                        olmadığını saklayacaktır.
b 11
                        Bu deyim; 11 etiketine doğrudan gitmek(dallanmak)
                        içindir. Bu durum PC 11 olana kadar sürer(PC+4).
                        Unutmayın ki bir "jsr" deyimi yapabildiğiniz gibi
                        "return" şeklinde bir dallanma yapamazsınız.
beq 11
                        Bu deyim; Eğer CSR bu İki karşılaştırılmış
                        değerin eşit olduğunu gösteriyorsa 11 etiketine
                        gider (PC bu değere ayarlanır). Eğer bu iki
                        karşılaştırılmış değer eşit değil ise sonraki
                        ifade (PC+4) çalıştırılır.
ble 11
                       (<=, <, >=, >, !=) şeklindedir.
blt 11
bge 11
bgt 11
bgt 11
```

Bu ölçüde; if, for, while qibi koşullu ifadeler açıktır ve nettir.

### Örneğin;

```
int a(int i, int j)
{
  int k;

  if (i < j) {
    k = i;
}</pre>
```

s3

```
} else {
   k = j;
  return k;
a:
   push #4
   ld [fp+12] -> %r0
                               / r0 içine i yükle
   ld [fp+16] -> %r1
                               / r1 içine j yükle
   cmp %r0, %r1
                               / olumsuz durumda karşılaştır ve dallan)
                               /(büyük veya eşit)
   bge 11
   ld [fp+12] -> %r0
                               / k = i
   st %r0 -> [fp]
   b 12
11:
                               / k = j
   ld [fp+16] -> %r0
  st %r0 -> [fp]
12:
   ld [fp] -> %r0
                               / return k
   ret
```

```
while (cond) {
    s1
}
s2

l1:
    koşullu tanımlama
    l2 için koşullu bir olumsuzlukta üzerine dallanma
    s1
    b l1
l2:
    s2
```

### Örneğin;

```
int a(int k)
{
  int i, j;
  j = 0;
  for (i = 0; i < k; i++) j += i;
  return j;
}</pre>
```

### Derlendiğinde;

```
push #8
                               / i ve j için stack tahsisi
  st %g0 -> [fp-4]
                               / sıfıra j değerini ata
 st %g0 -> [fp]
                               / döngü başlat (S1)
  b 12
11:
  ld [fp] -> %r0
                               / i++ (S2)
 add %r0, %g1 -> %r0
 st %r0 -> [fp]
12:
  ld [fp] -> %r0
                               / Test et ve olumsuzlukta dallan.
  ld [fp+12] -> %r1
  cmp %r0, %r1
  bge 13
  ld [fp-4] -> %r0
                              / j += i (S3)
 ld [fp] -> %r1
add %r0, %r1 -> %r0
  st %r0 -> [fp-4]
 b 11
  ld [fp-4] -> %r0
                   / return j (S4)
  ret
```

Her zaman olduğu gibi bu kod büyük ölçüde optimize edilebilir.

# Recursion(Özyineleme)

Şimdiye kadar recursif yordamlar bize yabancı değillerdi. Örneğin;

```
int fact(int i)
{
  if (i == 0) return 1;
  return fact(i-1)*i;
}
```

#### Derlendiğinde;

Her özyinelemeli çağrı yeni bir stack çerçevesi ittirir. **fact(4)** üzerinden izlemek için **jassem.tcl** kullanabilirsiniz.

Bir Örnek daha:

Burada ayrıntılı olarak üzerine gitmeyeceğiz. Ama <u>bsort.c</u> sayfasına bakınız. Aşağıda 4 elemanlı bir dizinin bubble sort ile basit bir sıralaması bulunuyor:

```
void bsort(int *a, int size)
  int i, j, tmp;
  for (i = size-1; i > 0; i--) {
    for (j = 0; j < i; j++) {
      if (a[j] > a[j+1]) {
        tmp = a[j];
       a[j] = a[j+1];
       a[j+1] = tmp;
      }
    }
  }
}
main()
 int array[4];
 array[0] = 6;
 array[1] = 1;
 array[2] = 4;
 array[3] = 2;
  bsort(array, 4);
}
```

Burada birçok dizi işlemi var dolayısıyla assembly kodu uzun olacak. **bsort.jas** aşağıdadır:

```
bsort:
  push #12
                           / i=fp-8, j=fp-4, tmp=fp
  st %r2 -> [sp]--
                          / r2 azalt
                           / döngü #1: etiketler f11, f12, f13
  ld [fp+16] -> %r0
                           / i = size-1
  add %r0, %gm1 -> %r0
  st %r0 -> [fp-8]
  b f12
f11:
                           / i--
  ld [fp-8] -> %r0
  add %r0, %gm1 -> %r0
  st %r0 -> [fp-8]
f12:
   ld [fp-8] -> %r0
                     / i > 0
   cmp %r0, %g0
```

```
ble f13
                            / döngü #2: etiketler f21, f22, f23
  st %g0 -> [fp-4]
                            / j = 0
  b f22
f21:
  ld [fp-4] -> %r0
                           / j++
  add %r0, %g1 -> %r0
  st %r0 -> [fp-4]
f22:
  ld [fp-4] -> %r0
   ld [fp-8] -> %r1
  cmp %r0, %r1
  bge f23
                            / e ger (a[j] > a[j+1])
  ld [fp-4] -> %r0
                           / önce a[j] yi r0 regesterının içine koy
  mov #4 -> %r1
  mul %r0, %r1 -> %r0
  ld [fp+12] -> %r1
  add %r0, %r1 -> %r0
  ld [r0] -> %r0
                          / a[j+1] yi r1 regesterının içine koy
  ld [fp-4] -> %r1
                          / r0 a dokunmadan
  add %r1, %g1 -> %r1
  mov #4 -> %r2
  mul %r1, %r2 -> %r1
  ld [fp+12] -> %r2
  add %r1, %r2 -> %r1
  ld [r1] -> %r1
  cmp %r0, %r1
  ble i1
                         / tmp = a[j]
  ld [fp-4] -> %r0
  mov #4 -> %r1
  mul %r0, %r1 -> %r0
  ld [fp+12] -> %r1
  add %r0, %r1 -> %r0
  ld [r0] -> %r0
  st %r0 -> [fp]
  ld [fp-4] -> %r0
                          / a[j] = a[j+1]
  add %r0, %g1 -> %r0
                           / r0 içine a[j+1] yi yükle
  mov #4 -> %r1
  mul %r0, %r1 -> %r0
  ld [fp+12] -> %r1
   add %r0, %r1 -> %r0
   ld [r0] -> %r0
   ld [fp-4] -> %r1
                           / rl içine &(a[j]) yi yükle
  mov #4 -> %r2
  mul %r1, %r2 -> %r1
  ld [fp+12] -> %r2
  add %r1, %r2 -> %r1
  st %r0 -> [r1]
                           / a[j] içine r0 ı hafızaya al.
  ld [fp] -> %r0
                            / a[j+1] = tmp
   ld [fp-4] -> %r1
   add %r1, %g1 -> %r1
  mov #4 -> %r2
  mul %r1, %r2 -> %r1
  ld [fp+12] -> %r2
   add %r1, %r2 -> %r1
```

```
st %r0 -> [r1]
i1:
                            / if ifadesinin sonu
  b f21
                            / #2 numaralı döngünün sonu
f23:
  b f11
                            / #1 numaralı döngünün sonu
f13:
  ld ++[sp] -> %r2
   ret
main:
  push #16
  mov #-1 -> %r2
                          / Bu sadece boşalmasını göstermektedir
  mov #6 -> %r0
   st %r0 -> [fp-12]
  mov #1 -> %r0
   st %r0 -> [fp-8]
  mov #4 -> %r0
   st %r0 -> [fp-4]
  mov #2 -> %r0
   st %r0 -> [fp]
  mov #4 -> %r0
   st %r0 -> [sp]--
   mov #12 -> %r0
   sub %fp, %r0 -> %r0
   st %r0 -> [sp]--
  jsr bsort
  pop #8
   ret
```

Jas ile yürütme biraz ağır olur. Linuxte hızlı olabilir fakat Windowsta öyle gözükmüyor.

Dünyada tcl/tk kodlamada en verimli olanı bu değildir. Unutmayın ki assembly kod çevirisini ve assembly işleyişini anlamak gerekir. Bu kod büyük ölçüde verimsizdir ve bazı akıllıca kullanımlar ile daha hızlı yapılabilir.

## Delay Slots(Gecikme Yuvaları)

Herhangi bir makineden assembly okunması zor olabilir. Fakat assembly haritalarının nasıl çalıştığını tek bir tanımlanmış sınıfla anlayabilirsiniz. Sparc işlemciler için muhtemelen özgün gecikme yuvalarının bir noktasında karışıklık var. "Pipelinning" işlemcileri hızlandırmak için bir teknik vardır. Yani Bir sonraki komut yürütmeye başlamadan önce CPU yürütme bitirinceye kadar mevcut talimatı bitirmez. Genellikle bu kadar karmaşa içermez. Ancak jsr, ret ve b talimatlarında bir sorun vardır:

Bu talimatlar PC değiştirmek gibi, şöyle ki bir sonraki talimat yürütülür olmamalıdır. Ama işlemcinin bir hattı üzerinde zamana göre talimat yapılır. Sparc üzerine çözümümüz jsr, ret ve b talimatları yürütüldükten sonra after talimatı ile değiştirilen PC değeri gider. Bu talimattan bir sonraki jsr, ret veya b gelmesine gecikme yuvası(delay slot) denir.

Jsr semantiğinin değişmesi gerektiğini de unutmayalım. Öyle ki ret çağırıldığında yığına PC+8 atılması şarttır. After talimatı ile gecikme talimatı verilir.

Bu yuvaya doğru kullanıldığından emin olmak için compiler da yazarken garantiye almak gerekir. Örneğin derleyici optimizasyonu olmadan, çoğu derleyiciler jsr, ret veya b den sonra noop ekler.

### Örneğin:

```
a(int i)
{
  return b(i+1)+1;
}
```

#### Derlendiğinde;

Optimize edilmiş derleyici eğer jsr b yada ret çalıştırıldıktan sonra kod okumayı zorlaştıracak *AFTER* talimatlarını hatırlamak zorunda olduğu için gecikme yuvası kullanacaktır. Ayrıca JSR çağrısından sonra after komutuyla altprograma komut döndürür. Yukarıdaki prosüdür derlenmiş şekilde jsr ve ret ifadelerinin gecikme yuvası kullandığına bir örnektir.