

شگاه م منتیان عنوان درس: ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری

16- شبکههای پتری

دكتر محمّد عبداللّهي أزَّعُمي دانشیار گروه نرمافزار دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ایران azgomi@iust.ac.ir

فهرست مطالب

- تعریف صوری ساختار شبکه پتری
 - تعریف گراف شبکه پتری
 - رفتار شبکه پتری:
 - 🗆 تعریف صوری سیستم شبکه پتری
 - 🗆 نشانه گذاری شبکههای پتری
 - 🗆 قواعد اجرای شبکه پتری
 - مثالهایی از شبکههای پتری

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مقدمه

- تاکنون زبانهای مدلسازی مختلفی معرفی شدهاند. اما برای اهداف تحلیل خودکار تنها آنهایی مناسبند که دارای مبانی ریاضی یا صوری بوده و به اصطلاح صورتبندی (formalism) باشند.
- یک صورت بندی به یک زبان صوری و مبتنی بر نوعی از ریاضیات برای توصیف و بیان مدلها گفته می شود.
- برخی از این صورتبندیها، زبانهای مدلسازی متنی از این صورتبندیها، زبانهای فرایندی (process algebras) نظیر:
 - 🗆 فرأيندهاي ارتباطي ترتيبي (CSP: Communicating Sequential Processes)
 - (CCS: Calculus of Communicating Systems) حساب سیستمهای ارتباطی
- برخی دیگر، علاوه بر صوری بودن و داشتن روش بیان ریاضی، دارای قابلیت نیز هستند، نظیر شبکههای پتری (Petri nets).

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

3

شبكههاى پترى

- موضوع بحث ما مدلهای شبکهای (net models) یا شبکههای پتری (Petri nets) است که در سال ۱۹۶۲ توسط کارل آدام پتری (Carl Adam Petri)، دانشمند آلمانی، برای مدلسازی سیستمهای (concurrent systems) معرفی شده است.



PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

ویژگیهای شبکههای پتری

- ویژگی اول: شبکههای پتری مبانی صوری (formal basis) دارند:
- در حقیقت شبکههای پتری یک صورتبندی محسوب می شوند که صوری بودن یک نیازمندی کلیدی برای تحلیل خودکار مدلها است.
- شبکه های پتری یک رده از ماشینها تحت عنوان اتوماتای شبکه پتری (Petri net automaton)
- □ تعریف صوری شبکههای پتری با استفاده از نظریه کیسه (bag theory) ارائه می شود.
- نظریه کیسه یا چندمجموعه (multiset) یک بسط نظریه مجموعهها است که در آن هر کیسه، برخلاف مجموعه، می تواند اعضاء تکراری داشته باشد.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

5

ویژگیهای شبکههای پتری

- ویژگی دوم: شبکههای پتری نمادهای گرافیکی (graphical notations) دارند:
- □ شبکههای پتری را میتوان به صورت گرافیکی نمایش داد که این یک مزیت مهم برای فهم آسانتر مدلهای ایجاد شده با شبکههای پتری است.
- این در حالی است که برخی از صورتبندیها، نظیر جبرهای فرآیندی، گرافیکی نبوده و فقط یک زبان مدلسازی هستند.
- از طرف دیگر برخی زبانهای مدلسازی گرافیکی، نظیر UML، اساساً صورتبندی محسوب نمی شوند.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مفاهیم اولیه شبکههای پتری

■ هر صورت بندی مدل سازی متشکل از حداقل دو مفهوم اولیه (primitive)

(state) حالت □

action) کنش

■ در شبکههای پتری:

□ مفهوم اولیه مکان (place) برای توصیف حالتها وجود دارد، و

□ مفهوم اولیه گذر (transition) برای مدلسازی کنشها وجود دارد.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

7

ساختار و رفتار شبکههای پتری

■ مدل شبکههای پتری دارای یک ساختار ایستا (static structure)

ا با استفاده از نظریه کیسه به طور صوری بیان می شود و \square

در عین حال قابلیت نمایش گرافیکی را با استفاده از گرافهای شبکههای \Box در عین حال (Petri net graphs) دارد.

■ همچنین شبکههای پتری دارای یک رفتار پویا (dynamic behavior) نیز هستند، که:

□ نشانه گذاری شبکههای پتری (Petri net marking) و قواعد اجرای شبکههای پتری (Petri net execution rules) این رفتار را تعریف می کند.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

تعریف صوری ساختار شبکه پتری

- تعریف ۱: ساختار شبکه پتری (Petri net structure) یک ینج تایی C = (P, T, I, O, H) است به نحوی که:
 - $(P = \{p_1, p_2, ..., p_n\})$ یک مجموعه متناهی از مکانها است $(P = \{p_1, p_2, ..., p_n\})$
- و T و P و T و ($T=\{t_1,\,t_2,\,...,\,t_m\}$)، به نحوی که P و T و مجموعه متناهی از گذرها است ($P\cap T=\varnothing$)، به نحوی که P و P مجموعه مجزا هستند (
- است که گذرها را به کیسههای (input function) یک تابع ورودی $I: T \to Bag(P)$ مکانها نگاشت می کند و در آن Bag(P) مجموعه همه چندمجموعههای امکان پذیر P است.
- است که گذرها را به کیسههای (output function) یک تابع خروجی $O: T \to Bag(P)$ مکانها نگاشت میکند.
- است که گذرها را به (inhibition function) یک تابع بازدارنده $\mathbf{H} \colon \mathbf{T} \to \mathbf{Bag}(\mathbf{P})$ کیسههای مکانها نگاشت می کند.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

9

مثالی از یک مدل شبکه پتری

$$C = (P, T, I, O, H)$$

$$P = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\}$$

$$T = \{t_1, t_2, t_3, t_4\}$$

$$O(t_1) = \{p_2, p_3, p_5\}$$

$$O(t_2) = \{p_5\}$$

$$\mathbf{O}(\mathbf{t}_3) = \{\mathbf{p}_4\}$$

$$O(t_4) = \{p_2, p_3\}$$

$$\mathbf{I}(\mathbf{t}_1) = \{\mathbf{p}_1\}$$

$$I(t_2) = \{p_2, p_3, p_5\}$$

$$I(t_3) = \{p_3\}$$

$$\mathbf{I}(\mathbf{t}_4) = \{\mathbf{p}_4\}$$

بازدارنده ندارد.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

چند تعریف دیگر


- برای یک گذر $T \ni t$ ، مجموعه مکانهای ورودی را با $t \bullet$ (نقطه t)، مجموعه مکانهای خروجی را با $t \bullet$ ($t \bullet$ نقطه) و مجموعه مکانهای بازدارنده را با $t \bullet$ (دایره $t \bullet$) نشان میدهیم که بهصورت زیر تعریف می شوند:
 - □ • $t = \{ p \in P : I(t, p) > 0 \}$
 - □ $t \cdot = \{ p \in P : O(t, p) > 0 \}$
 - $\Box ^{o}t = \{ p \in P : H(t, p) > 0 \}$
 - با در نظر گرفتن (Bag(P)، هر دو تعریف زیر درست خواهد بود:
 - است. $\mathbf{I}(t)$ است. نشان دهنده چندمجموعه مکانهای ورودی گذر
- I(t) عناصر p در چندمجموعه (multiplicity) نشان دهنده مضرب (multiplicity) نشان دهنده الست.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

11

نمایش گرافیکی شبکههای پتری

■ اجزاء شبکههای پتری در نمایش گرافیکی در مثال ساده زیر نشان داده شده است:



PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

نمایش گرافیکی شبکههای پتری

- همانگونه که در شکل مشخص است، یک شبکه پتری متشکل از سه جزء اصلی است:
 - مکانها (places) که با دایره نشان داده می شوند و حالتهای امکان پذیر سیستم را مدل می کنند.
- گذرها (transitions) که با مستطیل نشان داده می شوند و رخدادها یا کنشهایی هستند که باعث تغییر حالتها می شوند.
 - □ کمانها (arcs) که با پیکان نشان داده می شوند و مکانها را به گذرها یا گذرها را به مکانها متصل می کنند.
- در کنار سه جزء اصلی فوق، نشانهها (token) هم وجود دارند که نشانه گذاری (marking) یا مقادیر قرار گرفته در مکانها را مشخص میکنند.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE


13

گرافهای شبکههای پتری

- نمایش گرافیکی شبکههای پتری برای تشریح مفاهیم نظریه شبکه پتری سودمند است.
- برای نمایش گرافیکی از گرافهای شبکههای پتری استفاده می شود که یک گراف جهتدار دوسویه (bipartite directed multigraph) است. این گراف متشکل است از:
 - 🗆 دو نوع گره:
 - مکان که با دایره (() نشان داده می شود.
- گذر که با مستطیل عمودی () نشان داده می شود (البته در مراجع و ابزارهای مختلف نمادهای متفاوتی برای گذر استفاده می شود).
- کمانهای ورودی و خروجی ممکن است که دارای یک برچسب عددی به عنوان مضرب (multiplicity) باشنده ا
 - کمانهای بازدارنده (inhibitor arcs) که مکانهای بازدارنده را به گذرها متصل می کننده
 - کمانهای بازدارنده هم ممکن است که دارای مضرب باشند: •

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

گرافهای شبکههای پتری
■ مثالی از گرافهای شبکههای پتری در شکل زیر نشان داده شده است که
معادل همان مثال ارائه شده با ساختار صوری است:



PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

15

مثال دوم ساختار صوري 16 PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

رفتار شبکه پتری

- همانگونه که گفته شد، شبکههای پتری علاوه بر ساختار صوری ایستا، دارای رفتار پویا هستند.
- از این نظر، شبکههای پتری مشابه برنامهها هستند که دارای یک متن برنامه منبع (source code) بوده که به صورت ایستا است. اما یک برنامه پس از کامپایل شدن اجرا شده و رفتار پویایی را بروز می دهد.
- تعریف ساختار صوری یک شبکه پتری مثل یک متن برنامه منبع است. اما یک ابزار مدلسازی می تواند این تعریف ساختار را گرفته و شبکه پتری را اجرا کند.
- رفتار پویای شبکههای پتری با استفاده از سیستم شبکه پتری Petri net رفتار پویای شبکه پتری بر نشانه گذاری (marking) شبکه پتری و قواعد اجرای (execution rules) شبکه پتری است.


PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

17

نشانه گذاری شبکه پتری

- نشانه گذاری (marking) همانند مکان و گذر یک مفهوم اولیه اصلی شبکههای پتری است.
- نشانه گذاری شبکه پتری انتساب نشانهها (token) یا اعداد صحیح مثبت (N) به مکانهای آن شبکه است.
 - نشانه گذاری در تعریف ساختار صوری شبکه پتری با M یا m نشان داده می شود.
- m_0 یا M_0 ، $μ_0$ است که با (initial marking) هر شبکه دارای یک نشانه گذاری اولیه نشان داده می شود.
- نشانهها به مکانهای شبکه پتری منتسب شده و میتوانند آن باقی مانده یا در طی اجرای شبکه پتری تغییر کنند.
- در گراف شبکه پتری نشانهها با دایرههای کوچک توپر در داخل دایره مکانها نشان داده میشوند: (می شوند: (می شوند)
- ا آگر تعداد نشانهها در یک مکان زیاد باشد، عدد تعداد نشانهها در داخل دایره مکان نوشته میشود: (2)


PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE





تعریف صوری سیستم شبکه پتری


- $C = (P, T, I, O, H, M_0)$ تعریف ۲: یک سیستم شبکه پتری یک شش تایی است به نحوی که:
 - □ كه O ،I ،T ،P و H مطابق تعريف (١) هستند.
- از سوکدام از میت مثبت را به هرکدام از $M_0\colon \mathbf{P} \to N$ مکانهای شبکه پتری منتسب می کند.


PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

















تعریف صوری توانا بودن و شلیک کردن گذر


- تعریف m: گذر t در یک نشانه گذاری M توانا است اگر و فقط اگر داشته باشیم:
- $\forall p \in {}^{\bullet}t, M(p) \ge I(t, p)$ and
- $\bullet \, \forall p \in {}^{\circ}t, M(p) < H(t, p)$


- وقتی t توانا بوده و شلیک کند:
- از مجموعه مکانهای ورودی (ullet) به تعداد مضرب کمان متصلکننده آن مکان به ullet نشانه حذف میکند.
- به مجموعه مکانهای خروجی (\mathbf{t}) به تعداد مضرب کمان متصلکننده \mathbf{t} به آن مکان نشانه اضافه میکند.
- تعریف $\mathfrak P$: شلیک کردن گذر $\mathfrak t$ در نشانه گذاری $\mathfrak M$ که در آن توانا است باعث ایجاد نشانه گذاری $\mathfrak M$ می شود، به نحوی که:

$$M' = M + \mathcal{O}(t) - \mathcal{I}(t)$$

یه اختصار شلیک کردن گذر t را با M (t) نشان می دهیم.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE





اجرای شبکه پتری


- اجرای شبکه پتری بوسیله تعداد نشانهها در مکانهای شبکه پتری کنترل میشود.
- شلیک کردن یا کامل شدن (completion) گذرها، نشانههای موجود در مکانها را کم و زیاد می کند.
- اجرای شبکه پتری بهصورت غیرقطعی (non-deterministic) است. این بدان معنی است که:
- پخدین گذر ممکن است که در یک زمان (یا در یک نشانه گذاری) توانا باشند که یکی از آنها می تواند شلیک می کند.
 - 🗖 هر کدام از گذرها ممکن است در یک زمانی بین صفر تا بینهایت شلیک کنند.
 - 🗆 انتخاب هر کدام از گذرها برای شلیک کردن به طور غیر قطعی انجام می شود.
- چون شلیک کردن گذرها به طور غیرقطعی است، شبکه های پتری برای مدلسازی رفتار همروند (distributed) مناسب هستند.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

31


مثالی از اجرای یک شبکه پتری

- حالا همان مثال اولیه را در نظر می گیریم و با نشانه گذاری شبکه را در چند مرحله اجرا می کنیم:
 - $\mathbf{M}_0 = (1, 2, 0, 2, 1)$ نشانه گذاری اولیه:



PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

- مثالی از اجرای یک شبکه پتری در نشانه گذاری اولیه گذرهای t_3 , t_4 و t_5 توانا هستند، که یکی از آنها به طور غیر قطعی شلیک می کند.
 - فرض می کنیم که \mathbf{t}_1 شلیک کند:




PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

33

مثالی از اجرای یک شبکه پتری

پس از شلیک کردن گذر t_1 نشانه گذاری جدید $M_1 = (0, 3, 1, 2, 2)$ ظاهر می شود:




... در نشانه گذاری M_1 گذرهای t_2 و t_3 و t_4 توانا هستند، که فرض می کنیم که M_1 شلیک می کند...

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مثالی از اجرای یک شبکه پتری

پس از شلیک کردن گذر t_2 نشانه گذاری جدید $M_2 = (0, 2, 0, 2, 2)$ ظاهر می شود:




... در نشانه گذاری M_2 گذرهای t_3 و t_4 توانا هستند، که فرض می کنیم که و شلیک می کند... \mathbf{M}_2

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

35

مثالی از اجرای یک شبکه پتری

پس از شلیک کردن گذر t_2 نشانه گذاری جدید (0,2,1,1,2) ظاهر می شود:




... در نشانه گذاری M_3 گذرهای t_2 و t_3 ، t_2 توانا هستند، که فرض می کنیم که M_3 شلیک می کند...

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مثالی از اجرای یک شبکه پتری

پس از شلیک کردن گذر t_2 نشانه گذاری جدید $M_4 = (0, 1, 0, 1, 2)$ ظاهر می شود:




... در نشانه گذاری \mathbf{M}_4 تنها گذر \mathbf{t}_4 و \mathbf{t}_3 توانا است، که فرض می کنیم \mathbf{M}_4 شلیک می کند...

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

37

مثالی از اجرای یک شبکه پتری


پس از شلیک کردن گذر \mathbf{t}_4 نشانه گذاری جدید $\mathbf{M}_5 = (0,2,1,0,2)$ ظاهر می شود:



... در نشانه گذاری \mathbf{M}_5 تنها گذر \mathbf{t}_2 توانا است که شلیک می کند...

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مثالی از اجرای یک شبکه پتری مثالی از اجرای یک شبکه پتری $\mathbf{M}_6 = (0,1,0,0,2)$ خاهر می شود:




- در نشانه گذاری \mathbf{M}_6 هیچ گذری توانا نیست و اجرای شبکه در اینجا متوقف می شود.
- البته در حالت کلی مدلهای سیستمهای همروند به این صورت پس از چند مرحله اجرا خاتمه پیدا نمی کنند، بلکه به صورت خاتمهناپذیر (non-terminating) هستند.


PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

تمرین ۱: توصیف صوری مدل

■ توصیف صوری مدل شبکه پتری زیر را بنویسید:



PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE



تمرین ۳: مدل شبکه پتری ساعت

- یک مدل شبکه پتری برای مدلسازی ساعت ارائه کنید، طوری که مکانسیم ساعت را برای ۲۴ ساعت شبانهروز نشان دهد:
 - 🗆 ۶۰ ثانیه یک دقیقه
 - 🗆 ۶۰ دقیقه یک ساعت
 - □ ۲۴ ساعت یک شبانه روز
 - محدودیت این مدل شبکه پتری در زمینه مدلسازی زمان واقعی چیست؟

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

تمرین ۴: کار با ابزار شبکه پتری

ریی - ر به برار سبت پتری ساخته و هر سه مدل تمرینهای قبل را با یک ابزار شبکه پتری ساخته و اجرا (قابلیت انیمیشن یا بازی نشانهها) کنید. مدل ساخته شده را تحویل دهید.

PECS 16 - Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE