

شگاهم قامتیان عنوان درس: ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری

۱۸- شبکههای پتری سطح بالا

دکتر محمّد عبداللّهی آزگمی دانشیار گروه نرمافزار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران azgomi@iust.ac.ir

فهرست مطالب

- مقدمه
- بسطهای مبنایی شبکههای پتری
- شبکههای یتری زمانی (timed Petri nets)
- شبکههای یتری تصادفی (stochastic Petri nets)
- شبکههای یتری تصادفی تعمیمیافته (generalized SPNs)
- شبکههای فعالیت تصادفی (stochastic activity networks)
 - ا شبکههای یتری سطح بالا (high-level Petri nets) شبکههای یتری سطح بالا
 - سایر بسطها شبکههای پتری

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مقدمه

- شبکههای پتری بهدلیل آنکه تنها دارای دو مفهوم اولیه (مکان و گذر) هستند، بیش از حد ساده هستند.
- این سادگی گرچه باعث قابل فهمشدن مدل میشود، اما مدلسازی سیستمهای پیچیده را دشوار می کند.
 - به این دلیل مدلسازی با شبکههای پتری سهل و ممتنع است.
- در نتیجه ساخت مدل (model construction) با شبکههای پتری در کاربردهای واقعی بیش از آنکه علم باشد، هنر است. یعنی کسی که هنر و تجربه بالاتری دارد، بهراحتی می تواند مدل سازی کند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۳

مقدمه

- برای تقویت شبکههای پتری و فراهمسازی امکان مدلسازی سیستمهای پیچیده، افراد مختلف شروع به بسط شبکههای پتری نمودند. این بسطها به سه دسته قابل تقسیم هستند:
- □ برای افزایش قدرت مدلسازی (modeling power): برای مثال با کمان بازدارنده (inhibitor arc) قدرت مدلسازی شبکههای پتری معادل ماشین تورینگ (Turing machine) گردیده است. همچنین، شبکههای پتری زمانی (times Petri nets)، مفهوم زمان را وارد شبکههای پتری نموده و امکان مدلسازی مفهوم زمان را فراهم نموده است.
- □ برای تسهیل امکان تحلیل مدلهای ایجاد شده: برای مثال شبکههای پتری تصادفی (stochastic Petri nets) امکان حل مدلهای ایجاد شده را با زنجیرههای مارکوف فراهم نموده است.
- □ برای فراهمسازی انعطاف و امکانات سطح بالا مدلسازی: برای نمونه شبکههای پتری رنگی (coloured Petri nets) امکانات زبانهای مدلسازی سطح بالا را به شبکههای پتری اضافه نمود.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مقدمه

- در ادامه بسطهای معروف شبکههای پتری معرفی میشود. این بسطها عبارتند از:
 - □ بسطهای مبنایی شبکههای یتری،
 - 🗆 شبکههای یتری زمانی،
 - 🗆 شبکههای پتری تصادفی،
 - 🗆 شبکههای پتری تصادفی تعمیم یافته،
 - 🗆 شبکههای فعالیت تصادفی، و
 - □ شبكههاى يترى سطح بالا.
- تاکید بر بسطهای تصادفی خواهد بود که در ارزیابی کارایی مورد استفاده قرار می گیرند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

.


بسطهای مبنایی شبکههای پتری

- در ابتدا بسطهای مبنایی شبکههای پتری معرفی میشوند، که عبارتند از:
 - 🗆 مضرب کمان (arc multiplicity) یا کمان چندگانه (multiple arc)،
 - □ کمان بازدازنده (inhibitor arc)،
 - 🗖 سطح اولویت (priority level)، و
 - 🗆 تابع تواناسازی (enabling function) یا نگهبان (guard).
- سه بسط آخر با هدف از بین بردن مشکل انفجار فضای حالت معرفی شدهاند. چون برای جلوگیری از بی کران شدن فضای حالت شبکه قابل استفاده هستند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مضرب كمان

- مضرب یا عدد کمان (arc cardinality)، امکان ایجاد کمانهای چندگانه را فراهم میکند. این مضرب یا عدد، قابل انتساب به کمانهای ورودی و خروجی است.
- در تعریف صوری شبکههای پتری که در جلسه ۱۶ ارائه شد، این نوع کمان وجود داشت. ولی در تعریف اولیه شبکههای پتری، ارائه شده توسط خود پتری، چنین چیزی وجود نداشت.
 - برای مثال مدل زیر را در نظر بگیرید:



وقتی گذر t_1 شلیک کند m نشانه را در مکان p قرار میدهد و گذر t_2 وقتی توانا میشود که n نشانه در مکان p قرار داشته باشد و پس از شلیک کردن p، n نشانه را از مکان p برمیدارد.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

.


كمان بازدارنده


- کمانهای بازدارنده (inhibitor arcs) در نمایش گرافیکی با یک دایره کوچک در انتهای کمان متصل کننده مکان به گذر مشخص میشوند.
- وجود کمان بازدارنده به این معنی است که گذر توانا می شود، اگر و فقط اگر مکان حاوی نشانه نباشد.
- برای مثال در مدل زیر گذر t_k در صورتی توانا می شود که در مکان p_i حداقل یک نشانه وجود داشته باشد، اما در p_j نشانه ای نباشد.



- کمان بازدارنده نیز در تعریف صوری شبکههای پتری ارائه شده در جلسه ۱۶ وجود دارد. اما در تعریف اولیه ارائه شبکههای پتری، وجود نداشت.
- فایده اصلی کمان بازدارنده آن است که باعث می شود تا قدرت مدلسازی شبکه پتری معادل ماشین تورینگ شود. به این ترتیب می توان هر الگوریتمی را که با ماشین تورینگ قابل مدلسازی است، با شبکههای پتری هم بتوان مدلسازی نمود.


PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE





كمان بازدارنده چندگانه

- کمان بازدارنده می تواند دارای یک مضرب نیز باشد. در این صورت گذر مرتبط، در صورتی که به تعدادی کمتر از مضرب در مکان متصل، نشانه وجود داشته باشد، آن گذر توانا خواهد شد.
 - در شکل زیر مثالی از یک مکان بازدارنده چندگانه ارائه شده است:




- در این مدل، t_1 در صورتی توانا می شود که در مکان p_1 کمتر از n نشانه وجود داشته باشد. در این صورت، شلیک نموده و m نشانه در مکان m قرار می دهد.
 - همچنین، گذر t_2 در صورتی توانا می شود که p نشانه در مکان p_1 وجود داشته باشد. \Box
- کمان بازدارنده چندگانه نیز در تعریف صوری شبکههای پتری ارائه شده در جلسه ۱۶ وجود دارد.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE


١١

مثالی از کمان بازدارنده چندگانه

■ مدل زیر را ملاحظه کنید:



- در این مدل چون دو نشانه (کمتر از $\mathfrak p$) در مکان بازدارنده $\mathfrak p_1$ قرار داشته و یک نشانه نیز در مکان ورودی $\mathfrak p_2$ وجود دارد، گذر $\mathfrak t_1$ توانا است.
- گذر t_1 پس از شلیک کردن یک نشانه از p_2 برداشته و دو نشانه در مکان خروجی p_3 قرار خواهد داد:



PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

سطح اولویت

- سطح اولویت (priority level) عددی است که به گذرهای یک شبکه پتری منتسب می شود و تقدم آنها را نسبت به همدیگر در صورت توانا شدن همزمان برای شلیک کردن مشخص می کند.
- به شبکه پتری حاصله، شبکه پتری اولویتدار (prioritized Petri net) گفته می شود، که در آن یک گذر توانا، در صورت توانا شدن گذر دیگری که دارای اولویت بالاتر است، نخواهد توانست که شلیک نماید.
 - به این ترتیب شلیک کردن گذرها از حالت غیرقطعی خارج میشود.
- ممکن است از هر سطح اولویت، چند گذر در مدل داشته باشیم که تشکیل یک گروه را میدهند.
- □ مثلاً چند گذر داشته باشیم که سطح اولویت آنها ۲ بوده (گروه ۲) و چند گذر دیگر داشته باشیم که سطح اولویت آنها ۳ باشد (گروه ۳). در صورت توانا شدن همزمان، عملاً همه گذرهای گروه ۲، ناتوان خواهند بود.
 - در این صورت شلیک کردن گذرهای یک گروه دارای اولویت یکسان، بهصورت **غیرقطعی** خواهد بود.
- لازم است که قواعد استاندارد اجرای شبکههای پتری برای پشتیبانی سطح اولویت اصلاح شوند.
- تنها تعداد کمی از ابزارهای شبکههای پتری که در پایگاه دادههای مربوطه در نشانی وب زیر ثبت شدهاند [1]، سطح اولویت را پشتیبانی می کنند:

[1] http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/complete_db.html

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۱۳


تعریف صوری شبکه پتری اولویتدار

- - یک مجموعه متناهی از مکانها است. $P \square$
 - T: یک مجموعه متناهی از گذرها است.
 - توابع ورودی، خروجی و بازدارنده هستند. I,O,H $\; \Box$
- ست که گذرها را به مجموعه اعداد صحیح (priority function) تابع اولویت ($T \to N$ است که گذرها را به مجموعه اعداد صحیح ناد. این اعداد سطح اولویت گذرها را مشخص می کنند.
- ت هجموعهای از پارامترهای مدل است که برای مقداردهی اولیه مدل و تعیین تعداد نشانههای موجود در مکانها استفاده می شود.
- \square PRED: مجموعه ای از مسندها (predicate) است که برای محدود کردن محدوده پارامترها استفاده می شود.
 - است. $MP: P \to N \cup PAR$ است.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مثالی از یک شبکه پتری اولویت دار

در شکل زیر یک شبکه پتری اولویت دار نشان داده شده است، که مربوط به مساله خوانندگان و نویسندگان است.




- 🗖 در شکل فوق، اولویت گذرها بالای گذرها نشان داده شده است.
- همچنین، در مدل فوق مکان \mathbf{p}_1 با استفاده از پارامتر \mathbf{k} مقداردهی اولیه شده است. یعنی داریم: $PAR=\{\mathbf{K}\}$
 - $PRED = \{K \geq 1\}$ مسند مربوط به پارامتر فوق هم $K \geq 1$ است. یعنی داریم: \square

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

١.

تابع تواناسازي

- یک تابع تواناسازی (enabling function) که به آن نگهبان (guard) هم گفته می شود، یک عبارت بولی (Boolean expression)، متشکل از مفاهیم اولیه شبکه پتری (یعنی، مکانها، گذرها و نشانهها) است که به گذرهای یک شبکه پتری منتسب می شود.
- قاعده تواناسازی باید به نحوی اصلاح شود که علاوه بر شرایط استاندارد، تابع تواناسازی را نیز لحاظ کنند.
 - برای مثال زیرمدل زیر را در نظر بگیرید:



- در این مدل گذر t_k در صورتی توانا خواهد بود که داشته باشیم: \Box
- (#p1>0 & #p2=0) & (#p3<2 & #p4=0) = True

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری زمانی

- زمان مفهوم مهمی در مدلسازی سیستمها است و بدون امکان مدلسازی زمان، امکان ارزیابی جنبههای عملیاتی و وابسته به زمان سیستمها وجود نخواهد داشت.
 - از طرفی، شبکههای پتری اولیه بدونزمان (timeless) بودند.
- اما وارد نمودن زمان به شبکههای پتری امری بحث برانگیز بود و عدهای اعتقاد به آن نداشته و ندارند.
- دلایل مخالفت با در نظر گرفتن مفاهیم زمانی (temporal concepts) در شبکههای پتری عبارتند از:
- □ اندازه گیری زمان در سیستمهای توزیع شده نیازمند همگام سازی (synchronization) بر مبنای یک ساعت سراسری (global) است، که مساله بحث انگیزی است.
- ا وابستگیهای سببی (علت و معلولی) (causal dependencies) و یک شبکه پتری بیانگر مساوی بودن زمان است.
- □ در مقابل، عدم وابستگی (independency)، شکلی از توازی (parallelism) یا همروندی (concurrency) را بیان می کند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

17

شبکههای پتری زمانی

- حتی با وجودی که هنوز هم استدلالهایی علیه وارد نمودن زمان در شبکههای پتری وجود دارد، کاربردهای متعددی وجود دارند که نیازمند مفهوم زمان هستند.
- نخستین تلاش برای وارد نمودن مفهوم زمان به شبکههای پتری در سال ۱۹۷۴ توسط سی. رامچندنی (C. Ramchandani) در ۱۹۷۴
- از آن زمان تاکنون، رهیافتهای متعدد و متفاوتی برای بسط دادن شبکههای پتری با زمان ارائه شده است.
- اما آنچه که به عنوان یک رهیافت عمومی (general approach) باقی مانده، انتساب زمان به گذرها بهعنوان مدت تاخیر (delay) مابین توانا شدن و شلیک کردن یا کامل شدن آن است.
- □ مدت زمان این تاخیر می تواند قطعی (deterministic) (ثابت و از قبل تعیین شده) یا تصادفی (stochastic) (بر اساس یک مدل احتمالی) باشد.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

رهیافتهای شبکههای بتری زمانی


- رهیافتهای مختلفی برای شبکههای پتری زمانی معرفی شدهاند که زمان را به یکی از اجزاء شبکه پتری منتسب میکنند:
 - □ انتساب زمان به نشانهها،
 - □ انتساب زمان به کمانها،
 - □ انتساب زمان به مکانها، و
 - □ انتساب زمان به گذرها (رهیافت عمومی).
 - در ادامه رهیافتهای فوق پتری معرفی میشوند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

19

انتساب زمان به نشانهها

- در این رهیافت، به هر نشانه یک مُهر زمانی (time-stamp) که با θ نشان داده می شود،
- این مهر زمانی مشخص می کند که نشانه چه موقع برای شلیک کردن گذر قابل دسترس است.
 - برای مثال مدل زیر را مشاهده کنید:




- و وجود دارند. نشانه بالایی وقتی قابل دسترس برای t1 است که ساعت سراسری برابر با t theta1 شده و نشانه پایینی موقعی که ساعت برابر با t theta2 بشود.
- گذر t1 پس از شلیک کردن یک نشانه را از مکان p1 برداشته و مهر زمانی آن را به اندازه delta theta i افزایش داده و در مکان خروجی p2 قرار میدهد.
 - این نگرش در شبکههای پتری رنگی (coloured Petri nets) مورد استفاده قرار گرفته است.
- ے پرے رہی رہیں۔ دیں روں (COLOUI CO 1 کی کی کی کورد استفادہ فرار کرفتہ است. عیب این رهیافت اُن است که برای ارزیابی کارایی مناسب نبودہ و مدلهای حاصله تنها امکان شبیهسازی را خواهند داشت.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۲.

انتساب زمان به کمانها

- در این رهیافت، به هر کمان یک تاخیر سیر (traveling delay) منتسب می شود.
- نشانهها هنگام برداشته شدن از مکان ورودی، پس از مدت تاخیر سیر به گذر رسیده و نشانههایی که قرار است در یک مکان خروجی گذاشته شوند نیز پس از مدت تاخیر سیر مربوطه، داخل أن مكان قرار مى گيرند.
 - برای مثال مدل زیر را در نظر بگیرید:




- میل شده و max(t1,t2) در مدل فوق برداشته شدن نشانهها از مکانهای ورودی p1 و p2 پس از مدت زمان max(t1,t2) تکمیل شده و سپس بعد از مدت زمان t3 یک نشانهها در مکان خروجی p3 گذاشته میشود. در نتیجه کل زمان شلیک کردن عبارت خواهد بود از: max(t1, t2)+t3
 - این رهیافت خیلی مرسوم نیست.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

11


- انتساب زمان به مکانها (t) (delay attribute) یک خاصیت تاخیر (b) منتسب می شود.
- نشانههای قرار داده شده در یک مکان پس از سپری شدن مدت زمانی به اندازه t قابل دسترس توسط گذر متصل به آن مکان خواهند بود.
 - برای مثال مدل زیر را در نظر بگیرید:



- سپری p در این مدل، دو تا از نشانههای موجود در p، که مدت زمان t از زمان قرار داده شدن آنها در pنشَده، هنوز قابلَ دسترس توسط t_2 نبوده و یکی از آنها که مدت زمان t از قرار داده شدن در p سپری شدن، قابل دسترس است.
 - این رهیافت نیز خیلی مرسوم نیست.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

- انتساب زمان به گذرها در این رهیافت که رهیافت عمومی و اصلی است، زمان به گذرها منتسب
 - بر این اساس، هر گذر یک فعالیت (activity) را مدلسازی می کند:
 - 🗆 توانا شدن گذر به منزله شروع فعالیت است.
 - □ شلیک کردن گذر به منزله خاتمه فعالیت است.
 - زمان منتسب شده به گذرها ممکن است که ثابت بوده یا یک بازه باشد:



PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

انتساب زمان به گذرها

- دو رهیافت برای انتساب زمان به گذرها معرفی شده است:
 - (Ramchandani's approach) رهيافت رامچندني 🗆
 - (Merlin's approach) رهيافت مرلين □

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

رهیافت رامچندنی


- توسط رامچندنی در سال ۱۹۷۴ معرفی شده است [1].
- در این روش یک مدت زمان شلیک کردن (firing duration) به هر گذر شبکه پتری منتسب می شود.
 - قاعده شلیک کردن هم به صورت زیر اصلاح می شود:
 - □ گذرها به محض آنکه توانا می شوند شروع به شلیک کردن می کنند.
 - میشود. \Box شلیک کردن پس از مدت زمان (t) کامل می شود.
- [1] Ramchandani, C.: Analysis of Asynchronous Concurrent Systems by Timed Petri Nets, Ph.D. Thesis, MIT, Department of Electrical Engineering (1974)

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۲۵

ارزیابی کارایی با شبکههای پتری زمانی

- روش رامچندنی در ارزیابی کارایی دارای کاربرد است.
- افراد دیگری غیر از رامچندنی نیز بسطهای زمانی خاص خود را برای کاربرد در ارزیابی کارایی تعریف نمودهاند. از جمله این افراد زوبرک (W. M. Zuberek)
 - زوبرک استاد دانشگاه مموریال (Memorial) کانادا است و هم اکنون هم در این زمینه فعال است.




[1] Zuberek, W.M.: Timed Petri Nets and Preliminary Performance Evaluation, Proc. 7th Annual Symposium on Computer Architecture, La Baule, France, pp. 89-96 (1980)

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

رهيافت مرلين

- این رهیافت توسط مرلین (P. M. Merlin) در سال ۱۹۷۴ معرفی شده
- در این روش دو عدد a و b به هر گذر شبکه پتری منتسب می شود به نحوی که: $0 \le a \le b \le \infty$
 - a مدت زمانی را مشخص می کند که باید بین توانا شدن تا شروع شلیک کردن گذر باید سپری شود.
- ط: حداکثر زمانی است که در طی آن گذر میتواند توانا باقی بماند بدون آنکه شلیک کند. در حقیقت مدت زمان b، مهلت (deadline) گذر محسوب میشود.
 - مطالب فوق در شکل زیر نشان داده شدهاند:




[1] P. M. Merlin and D. J. Farber, "Recoverability of Communication Protocols: Implications of a Theoretical Study," *IEEE Transactions on Communications*, 24(9), pp.1036–1043 (1976)

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

27

- رهیافت مرلین (workflow modeling) مناسب وش مرلین برای مدلسازی گردش کار (workflow modeling) مناسب است.
- کارهای فان هی (K. van Hee) فان در ألست (W. van der Aalst) در همين زمينه است، كه هر دو هم اكنون استاد دانشگاه أيندهون هلند هستند.





بسطهایی با نام شبکههای گردش کار (workflow nets) و بسطهایی با نام شبکههای گردش کار (yet another workflow language) YAWL

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری زمانی


- در اینجا ما شبکههای پتری زمانی را که مبتنی بر رهیافت عمومی بوده و به آن صورتی که در [1] معرفی شده و بعداً هم برای تعریف بسطهای تصادفی شبکههای پتری از آن استفاده خواهیم کرد، ارائه میکنیم.
- تعریف شبکههای پتری زمانی به نحوی ارائه می شود که رفتار مدلهای پتری بدون زمان (یعنی با حذف پارامترهای زمانی گذرها)، بدون تغییر باقی بماند. دلیل این امر آن است که هنوز بتوان مثل سابق از شبکههای پتری در مطالعات تحلیل رفتاری در کنار تحلیل کارایی استفاده نمود.
- [1] Ajmone Marsan, M., Balbo, G., Conte, G., Donatelli, S. and Franceschinis, G.: *Modelling with Generalized Stochastic Petri Nets*, John Wiley & Sons (1995)

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

٠.

شبکههای پتری زمانی

- در شبکههای پتری زمانی برای مدلسازی رخدادهایی که اجرای آنها برای یک مدت زمان مشخصی طول می کشد، از گذر زمانی (timed transition) استفاده می شود.
- در نمایش گرافیکی، گذرهای زمانی با مستطیلهای توخالی نشان داده میشهند:




در این شکل وقتی یک نشانه در مکان p_1 قرار گیرد، گذر T توانا شده و بلافاصله یک زمان سنج (timer) به مقداری مثل θ ، مقداردهی اولیه می شود. این زمان سنج، شروع به کاهش می کند تا صفر شود. در این صورت، گذر شلیک نموده و یک نشانه از مکان p_1 برداشته شده و یک نشانه به مکان p_2 اضافه می شود.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

٣+

مثالی از یک شبکه پتری زمانی ادر شکل زیر یک شبکه پتری زمانی ادائه شده است:



مدل فوق دارای سه مکان p_1 و p_2 و p_3 و گذرهای زمانی T_3 ، T_2 ، T_3 و T_4 که هر کدام به ترتیب دارای پارامترهای زمانی θ_3 ، θ_3 و θ_3 هستند.

 ${\bf M}_1 = (1,0,0)$: نشانه گذاری اولیه مدل نیز در شکل فوق آمده است: \Box

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

31

تحلیل رفتاری مثال شبکه پتری زمانی

- در نشانه گذاری اولیه مدل، هم گذر T_1 و هم T_2 توانا هستند. اینکه کدام یک شلیک می کنند، با پارامترهای زمانی آنها مشخص می شود:
 - اگر $\theta_1 < \theta_2$ ، آنگاه گذر T_1 شلیک می کند،
 - و گر نه گذر T_2 شلیک خواهد نمود. \Box
 - اشد: $\theta_1 < \theta_2$ فرض می کنیم که $\theta_1 < \theta_2$ باشد:
 - 🗆 آنگاه گذر زمانسنجهای هر دو گذر مقداردهی شده و شروع به کسر شدن میکنند.
 - ازمان سنج T_1 زودتر صفر شده و این گذر شلیک می کند. \Box
- در این صورت، یک نشانه از مکان p_1 برداشته شده و یک نشانه در مکان p_2 گذاشته می شود و نشانه گذاری جدید $M_2=(0,1,0)$ ظاهر می شود.
 - در نتیجه، گذر T_2 ناتوان (disable) می شود. \square

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

تحلیل رفتاری مثال شبکه پتری زمانی

- در نشانه گذاری M_2 ، گذر T_3 توانا می شود و پس از مدت زمان θ_3 ، شلیک می کند. در این صورت دوباره همان نشانه گذاری اولیه M_1 ظاهر می شود.
- در نتیجه، دوباره گذرهای T_1 و T_2 توانا می شوند. در این شرایط، اینکه زمان سنج دو گذر چگونه دوباره مقداردهی اولیه می شوند وابسته به سیستم مدل سازی شده است:
- مکن است هر دو زمان سنج دوباره مقدار دهی اولیه شود. در این صورت، هیچ وقت گذر T_2 شلیک نخواهد کرد.
- T_2 اما ممکن است که زمانسنج T_1 به θ_1 مقداردهی اولیه شود، ولی زمانسنج گذر و در نتیجه مقداردهی اولیه نشده و از مقدار باقیمانده θ_2 θ_2 شروع به کسر شدن کند و در نتیجه ممکن است که این دفعه T_2 شلیک کند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

٣٣

ارزیابی شبکههای پتری زمانی

- شبکههای پتری زمانی که دارای پارامترهای زمانی عمومی باشند، دارای مشکل ارزیابی با روشهای حل عددی هستند. در نتیجه کاربرد آنها در ارزیابی کارایی با مشکلاتی مواجه است.
- گرچه تلاشهایی برای یافتن روشهای تحلیلی شبکههای پتری زمانی شده است، اما راه حل اصلی برای ارزیابی آنها، همانا شبیهسازی گسسته رخداد است.
- برای سهولت ارزیابی شبکههای پتری زمانی، شبکه پتری تصادفی (SPN: stochastic Petri nets) معرفی شده است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری تصادفی

- همانگونه که گفتیم با انتساب زمان به شلیک کردن گذرها، شبکههای پتری زمانی حاصل می شوند.
- یک حالت خاص شبکههای پتری زمانی، شبکه پتری تصادفی در نظر (SPN: stochastic Petri nets) است که زمانهای شلیک کردن، متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می شوند.
- یک حالت خاص شبکههای پتری تصادفی آن است که زمانهای شلیک کردن دارای توزیع نمایی باشد.
- مُلُوی (M. K. Molloy) در سال ۱۹۸۱ با طرح این ایده نشان داد که فرآیند نشانه گذاری (شد. Molloy) یا فرآیند حالت (state process) شبکه پتری تصادفی به یک (TMC که فضای حالت آن همشکل یا همریخت (isomorphic) با گراف دسترس پذیری شبکه پتری باشد، قابل نگاشت است [1].
- □ این نتیجه بسیار مهمی است. چون امکان ارزیابی شبکههای پتری تصادفی را با تحلیل CTMC فراهم می کند.
- [1] Molloy, M.K.: "Performance Analysis Using Stochastic Petri Nets", *IEEE Trans. Computers* 31(9), pp. 913-917 (1982)

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

٣۵

تبدیل SPNs به SPNs


- برای حل مدلهای SPNs مراحل زیر را انجام میدهیم:
 - 1. گراف دسترسی مدل را بدست می آوریم:
- برای این منظور یک الگوریتم معمولی تولید گراف دسترسی شبکههای پتری را می توانیم استفاده کنیم.
 - در گراف دسترسی حاصله:
 - برچسب کمانها را از نام گذر زمانی به نرخ آن گذر نمایی تبدیل نموده و
 - نام گره را از بردار نشانه گذاری به یک شماره یکتا تبدیل می کنیم.
 - أنچه بدست خواهد أمد نمايش يك CTMC است.
- در نتیجه، مشخص می شود که استفاده از یک مدل سطح بالایی مثل SPNs ابزاری برای تولید خودکار CTMC است. به این دلیل با استفاده از این مدلها، روشهای تولید CTMC generation methods) CTMC) گفته می شود. در نتیجه، نیازی به شناسایی حالتهای زیاد یک مدل واقعی و بدست آوردن دستی CTMC نخواهیم بود.


PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE


تبدیل SPNs به SPNs


- حالا می توانیم طبق روشهای حل حالت پایدار یا حل گذرا که قبلاً برای CTMC معرفی نمودیم، عمل کنیم و مدل SPN را ارزیابی کنیم.
- تنها نکتهای که باقی میماند، نحوه محاسبه معیارهای کارایی در سطح مفاهیم اولیه SPNs است که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.
- در ادامه مثالهایی را برای تشریح نحوه بدست آوردن CTMC از SPNs خواهیم دید...


PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE



















نرخ شلیک کردن وابسته به حالت


- در SPN به هر گذر زمانی یک نرخ شلیک کردن (firing rate) منتسب می شود. این نرخ می تواند وابسته به نشانه گذاری (marking dependent) باشد.
- وابسته ${\bf p}$ برای مثال در شکل زیر، نرخ گذر ${\bf t}_2$ به تعداد نشانههای مکان ${\bf p}$



- :p با توجه به وابسته بودن نرخ گذر \mathbf{t}_2 به تعداد نشانههای مکان \square
- ایست)، طیج نشانهای در مکان p نداشته باشیم، طبیعتاً نرخ t_2 صفر است (در حقیقت اصلاً توانا نیست)،
 - اگر تعداد نشانههای p یک باشد، نرخ t_2 برابر با λ_1 خواهد بود،
 - اگر تعداد نشانههای p دوباشد، نرخ t_2 برابر با t_2 خواهد بود، و
 - ست. p در حالت کلی نرخ p برابر با p خواهد بود که p تعداد نشانههای مکان p است.


PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE





مثال ۳: مدلسازی سیستمی که دارای k قطعه قابل تعمیر است

(repairable components) مدل SPN برای سیستمی که دارای k قطعه قابل تعمیر (repairable components) است به شکل زیر است:




- ۱ در این مدل:
- تدر \mathbf{t}_1 خراب شدن قطعات با نرخ λ را مدلسازی نموده و \mathbf{t}_2 تعمیرشدن قطعات خراب با نرخ μ را مدلسازی می کند.
- k و p_2 هم به ترتیب تعداد قطعات سالم و خراب را نشان میدهند، که p_1 با پارامتر مقداردهی اولیه شده است.
- ا توجه به اینکه تعداد تعمیرکاران ممکن است یک یا دو باشد، در ادامه نرخ گذرهای t_2 و t_1 را تعریف می کنیم...

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مثال ۳: مدلسازی سیستمی که دارای k قطعه قابل تعمیر است اگر تعداد تعمیر کاران یک باشد، نرخ گذرها به صورت زیر خواهد بود:

- در این صورت CTMC متناظر با این مدل به صورت زیر خواهد بود:




PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

مثال m: مدلسازی سیستمی که دارای k قطعه قابل تعمیر است

اما اگر تعداد تعمیر کاران دو باشد، نرخ گذرها به صورت زیر خواهد بود:

■ در این صورت CTMC متناظر با این مدل به صورت زیر خواهد بود:



PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبكههاى پترى تصادفى تعميميافته


- با معرفی شبکههای پتری زمانی و تصادفی، امکان مدلسازی عدم قطعیت، که یکی از نیازهای اساسی برای مدلسازی سیستمهای همروند است، به آن صورت که در تعریف اولیه شبکههای یتری وجود داشت از بین رفت:
- □ زیرا تصمیم گیری در مورد اینکه کدام گذر از میان گذرهای زمانی توانا شلیک میکند، بر اساس زمان شلیک کردن آنها انجام می شود، نه اینکه به طور غیرقطعی یکی از آنها برای شلیک کردن انتخاب شود.
- علاوه بر آن، خیلی از اوقات در سیستمی که قرار است مدلسازی شود، برخی از کنشها، نظیر تصمیم گیری در مورد انجام یکی از دو کنش امکانپذیر بر اساس شرایط مربوطه و مشابه جمله if-else در زبانهای برنامهسازی، بهطور آنی (instantaneous) انجام می شوند.
- یعنی کنشهایی داریم که در مقایسه با کنشهای اصلی سیستم، زمان اجرای آنها آنها آنقدر ناچیز است که می توانیم آن را مساوی صفر فرض کنیم.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۵١

شبكههاى پترى تصادفى تعميميافته

- یکی از کسانی که در فاصله سالهای ۱۹۸۰–۱۹۸۱ در گروه تحقیقاتی ملوی بر روی شبکههای پتری تصادفی کار می کرد، دانشمند ایتالیایی مارکو اَجمان مرسان (M. Ajmone Marsan) بود.
 - به دلیل اهمیت مدلسازی عدم قطعیت، اجمان مرسان ایده افزودن یک نوع گذر جدید را به شبکههای پتری تصادفی مطرح نمود که معادل گذرهای اولیه شبکه پتری بوده و زمان اجرای آن صفر بوده و به کمک آن می توان عدم قطعیت را مدلسازی نمود.
 - اما ملوی با این ایده مخالفت نمود. دلیل این امر آن بود که ملوی استدلال می کرد که با افزودن این نوع گذر جدید، دیگر فرآیند حالت شبکههای پتری تصادفی حاصله، با CTMC همریخت نخواهد بود و نمی توان مدلهای حاصله را حل نمود.



۵۲

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبكههاى پترى تصادفى تعميميافته

- اجمان مرسان پس از مراجعت به ایتالیا و دانشگاه پلی تکنیک تورینو، ایده خود را عملیاتی نمود و در سال ۱۹۸۴ شبکههای پتری تصادفی تعمیمیافته (GSPN: generalized stochastic Petri net) را معرفی نمود [1].
- امروزه GSPNs پرکاربردترین بسط تصادفی شبکههای پتری بوده که در کاربرد ارزیابی کارایی مورد استفاده قرار می گیرد و توسط ابزارهای مدلسازی پرقدرتی پشتیبانی می شود.
 - در ادامه مدلهای GSPNs و روشهای حل آنها را معرفی می کنیم.
- [1] Ajmone Marsan, M., Balbo, G., and Conte, G.: "A Class of Generalized Stochastic Petri Nets for the Performance Analysis of Multiprocessor Systems," *ACM Transactions on Computer Systems* 2(1) (1984)

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۵٣

شبكههاى پترى تصادفى تعميميافته

- در مدلهای GSPNs دو نوع گذر وجود دارد:
 - 🗆 گذرهای زمانی (timed transition):
- معادل گذرهای SPNs است که زمان شلیک کردن گذرهای توانا شده، از یک توزیع نمایی بدست می آید.
 - در نمایش گرافیکی، گذرهای زمانی با یک مستطیل توخالی داده میشوند:
 - برای هر گذر زمانی یک نرخ برای توزیع زمان شلیک کردن گذر مشخص می شود.


🗆 گذرهای فوری (immediate transition):

- گذرهای جدیدی هستند که زمان شلیک کردن آنها برابر صفر است.
- در نمایش گرافیکی، گذرهای فوری با یک مستطیل توپر نشان داده میشوند:
 - قوانین اتصال این نوع گذر به مکانها مشابه گذرهای زمانی است.
- برای هر گذر فوری، یک احتمال به عنوان احتمال شلیک کردن (firing probability) مشخص می شود که در مورد آن در ادامه صحبت خواهیم نمود.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری تصادفی تعمیمیافته قواعد تواناسازی متناسب با افزوده شدن گذرهای فوری اصلاح می شوند:

□ اگر در یک نشانه گذاری هم یک گذر زمانی و هم یک گذر فوری توانا هستند، گذر فوری دارای اولویت بالاتر خواهد بود:



□ اگر در یک نشانه گذاری بیش از یک گذر فوری توانا باشد، آنگاه تداخل با استفاده از احتمالات شلیک کردن منتسب شده به گذرهای فوری حل خواهد شد:



PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸۵

تعریف صوری GSPNs

- تعریف ۲: شبکه پتری تصادفی تعمیمیافته یک ده تایی $\mathsf{GSPN} = (P,T,I,H,O,\Pi,W,PAR,PRED,MP)$
 - مطابق تعریف (۱) مطابق عریف $P, T, I, H, O, \Pi, PAR, PRED, MP$
- مجموعه R یک تابع تعریف شده بر روی مجموعه گذرها $M:T \to R$ اصت، به نحوی که R مجموعه اعداد حقیقی مثبت است.
 - تابع W اجازه تعریف مولفههای تصادفی یک مدل GSPN را می دهد.
- به بیان دقیق تر، تابع W گذرها را به توابعی از نشانه گذاریهای GSPN که اعداد حقیقی مثبت برمی گردانند، نگاشت می کند.
- ا بنا بر این، برای هر گذر $t \in T$ لازم است که یک تابع W(t,M) (وابسته به حالت) مشخص شود.
- تابع W ممکن است که مستقل از حالت نیز باشد، که در این صورت از w_k برای نشان دادن t_k استفاده می شود که t_k
 - عدار W(t, M) ویا w_k در حالت مستقل از حالت):
 - اگر t_k یک گذر زمانی باشد، نرخ (rate) گذر t_k را در نشانه گذاری t_k مشخص می کند.
 - اگذر t_k یک گذر فوری باشد، وزن (weight) گذر t_k را در نشانه گذاری t_k مشخص می کند. t_k

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

دسته بندی نشانه گذاریهای مدلهای GSPNs

- در مدلهای GSPN به نشانه گذاری هایی که در آنها گذرهای فوری توانا باشند، به دلیل آنکه شلیک کردن این گذرها در زمانی به مدت صفر تمام می شود، نشانه گذاری های ناپدید شونده (vanishing markings) می گویند.
- در مقابل، به نشانه گذاری هایی که در آنها تنها گذرهای زمانی توانا باشند، نشانه گذاری های محسوس (tangible marking) می گویند.
- ا بهدلیل آنکه سیستم مدلسازی شده، زمانی به مدت صفر را در نشانه گذاریهای ناپدیدشونده صرف می کند، این نشانه گذاریها در رفتار زمانی

(temporal behavior) سیستم تاثیر نگذاشته و باید حذف شوند.

- تنها در این صورت است که با روشی مشابه آنچه در مورد SPNs داریم، می توانیم به CTMC داریم، می توانیم به CTMC
 - 🗆 این نکته، همان اختلاف عقیدهای بود که مابین ملوی و اجمان مرسان وجود داشت.
 - 🗆 در ادامه خواهیم دید که چگونه اجمان مرسان نشان داد که این کار شدنی است.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸۷

نحوه انتخاب یک گذر برای شلیک کردن در یک نشانه گذاری محسوس

- در یک نشانه گذاری محسوس، انتخاب یکی از گذرهای زمانی جهت شلیک کردن با توجه به زمان اقامت (sojourn time) در آن نشانه گذاری انجام می شود:
 - □ از آنجایی که در هر نشانه گذاری محسوس:
 - (۱) همه زمانهای شلیک کردن گذرهای زمانی دارای تابع چگالی احتمالی (pdf) نمایی هستند، و
 - (۲) همه زمانهای شلیک کردن متغیرهای تصادفی مستقل هستند،
- □ آنگاه زمان اقامت در یک نشانه گذاری محسوس یک متغیر تصادفی با pdf نمایی منفی
 (negative exponential) [۱] است که نرخ آن حاصل جمع نرخهای همه گذرهای زمانی توانا در آن نشانه گذاری خواهد بود.
- این نتیجه از این حقیقت ناشی میشود که حداقل یک مجموعه متغیرهای تصادفی مستقل دارای pdf نمایی منفی دارای برخی خواهد بود که حاصل جمع نرخ pdfهای مجزا است.
 - ست. عنایی منفی است. و $\exp(\lambda)$ یک تابع توزیع نمایی باشد که 0

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

نحوه انتخاب یک گذر برای شلیک کردن در یک نشانه گذاری ناپدید شونده

- اگر گذرهای فوری توانا در یک نشانه گذاری ناپدیدشونده دارای سطوح اولویتی متفاوتی باشند، آن گذر فوری که سطح اولویتی بالاتری دارد شلیک خواهد نمود.
- اما اگر با لحاظ کردن سطح اولویت گذرها، بیش از یک گذر فوری متعلق به یک گروه اولویتی در آن نشانه گذاری دارای تداخل باشند (یعنی همزمان توانا بوده و بخواهند شلیک کنند)، وزنهای گذرهای فوری توانا (همان احتمالات شلیک کردن) برای تعیین یک گذر فوری که شلیک خواهد نمود قابل استفاده است.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸٩

گراف دسترس پذیری مدلهای GSPNs

- با روشی که قبلاً برای تولید درخت دسترس پذیری و تبدیل آن به گراف دسترس پذیری GSPNs را دسترس پذیری تولید کنیم. تولید کنیم.
- به گراف دسترس پذیری حاصله، به دلیل آن هم دارای نشانه گذاری های محسوس و هم ناپدید شونده است، گراف دسترس پذیری بسطیافته (ERG: extended reachability graph)
- نکته بسیار مهم أن است که این ERG دیگر همریخت با CTMC نخواهد بود. چرا؟
 - 🗆 چون گرههایی در آن وجود دارند که نرخ گذر از آنها به حالت بعدی صفر است.

همریخت با یک CTMC است. این همان کاری است که اجمان مرسان انجام داد.

■ چاره کار چیست و چگونه می توانیم به CTMC برسیم؟
□ لازم است که نشانه گذاری های ناپدید شونده از گراف دسترس پذیری بسطیافته
(ERG)حذف شده و یک گراف دسترس پذیری معمولی (RG) حاصل شود، که

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE


تبدیل ERG به

- برای تبدیل ERG به CTMC با در نظر گرفتن نشانه گذاریهای مختلف (اعم از ناپدیدشونده و محسوس)، سه وضعیت ممکن است پیش بیاید:
 - □ وضعیت ۱: فقط گذرهای زمانی در یک نشانه گذاری توانا باشند.
 - 🗆 وضعیت ۲: یک گذر فوری و تعدادی گذر زمانی در یک نشانه گذاری توانا باشند.
 - 🗆 وضعیت ۳: بیش از یک گذر فوری در یک نشانه گذاری توانا باشند.
- در ادامه با ارائه مثالهایی میبینیم که در هر کدام از وضعیتهای فوق چه کاری باید انجام شود...

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۱ء

وضعیت ۱: فقط گذرهای زمانی توانا باشند





GSPN

RG = CTMC

• در این وضعیت، نشانه گذاری محسوس بوده و کار خاصی لازم نیست انجام شود.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE





حل مدلهای GSPNs

- با تبدیل ERG به RG و بدست آوردن CTMC، حل مدلهای GSPNs به حل TMC ماله TTMC حاصله تبدیل می شود.
- حالا می توانیم همانند SPNs، طبق روشهای حل حالت پایدار یا حل گذرا که قبلاً برای CTMC معرفی نمودیم، عمل کنیم.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

CA

محاسبه معيارها از مدلهاي GSPNs

- نکته مهمی که باید بدان توجه شود آن است که مدلساز، معیارهای مورد نظر خود را بر اساس مفاهیم اولیه و اجزاء مدل GSPN تعریف می کند و می خواهد براساس آنها نیز معیارهای محاسبه شده را بدست آورد، نه بر اساس CTMC:
- □ مثلاً مدلساز ممکن است که بخواهد میانگین تعداد نشانهها در یک مکان یا توان عملیاتی (یعنی تعداد دفعات شلیک کردن) گذر را بدست آورد.
- بنا بر این اگر نتیجه حل مدل، احتمال حالت پایدار مربوط به یک حالت CTMC باشد، برای مدلساز قابل فهم نخواهد بود.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

محاسبه معيارها از مدلهای GSPNs

- بنا بر این، یک ابزار مدلسازی و ارزیابی باید به مدلساز امکان دهد که معیارهای کارایی مورد نظرش را در سطح شبکه پتری تعریف نموده و نتایج حاصله هم در سطح شبکه پتری محاسبه شود.
 - برای مثال می توان به معیارهای کارآیی زیر اشاره نمود:
 - □ احتمال وقوع یک شرایط داده شده در شبکه پتری،
 - □ میانگین زمان صرف شده در یک نشانه گذاری،
 - 🗆 توزیع نشانهها در یک مکان، یا
 - 🗆 میانگین تعداد شلیک کردنهای یک گذر (توان عملیاتی).
- ابزارهای مدلسازی متعددی نظیر GreatSPN و SHARPE و جود دارند که SPNs و SPNs و GSPNs و SPNs و مدلها و محاسبه معیارها را فراهم می کنند.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۶٧

شبكههاى فعاليت تصادفي



- شبکههای فعالیت تصادفی (SANs: stochastic activity networks)همزمان با GSPNs در سال ۱۹۸۴ توسط پروفسور علی موقر و تحت راهنمایی پروفسور مایر (J. F. Meyer) در دانشگاه میشیگان برای ارزیابی انجامپذیری معرفی شد [1,2].
- مدلهای SANs مبنای چندین ابزار مدلسازی قوی قرار گرفته و توسط افراد و موسسات متعددی استفاده شده است.
- این مدلها در کاربردهای مختلف برای ارزیابی کارایی، اتکاءپذیری و انجامپذیری سیستمهای متنوعی استفاده شده است.
- سال ۲۰۰۱ تعریف جدیدی از SANs با هدف رفع برخی مشکلات تعریف اولیه توسط دکتر موقر ارائه گردید [3].
- [1] Movaghar, A. and Meyer, J.F.: "Performability Modeling with Stochastic Activity Networks," *Proc. of the 1984 Real-Time Systems Symp.*, Austin, TX, USA (1984) 215-224
- [2] Movaghar, A., Performability Modeling with Stochastic Activity Networks, Ph.D. Dissertation, The University of Michigan (1985)
- [3] Movaghar, A.: "Stochastic Activity Networks: A New Definition and Some Properties," Scientia Iranica 8(4) (2001) 303-311

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبكههاى فعاليت تصادفي



- از جمله افراد معروفی که کارهای فراوانی را مبتنی بر مدلهای SANs انجام داده، پروفسور سندرز (W. H. Sanders)، استاد دانشگاه ایلی نوی است.
- ایشان در دانشگاههای آریزونا و ایلینوی کارهای فراوانی را بر اساس مدلهای SANs انجام داده و دو آبزار معروف SANs و Möbius در گروه تحقیقاتی مهندسی انجامپذیری [1] را برای مدلسازی و آرزیابی کارآیی، اتکاءپذیری و آنجامپذیری طراحی و ساخته است.
- در ادامه به اختصار شبکههای فعالیت تصادفی را معرفی

[1] "Performability Engineering Research Group," URL: http://www.perform.csl.uiuc.edu/

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۶٩

مفاهیم اولیه تعریف جدید شبکههای فعالیت تصادفی **پری** است. معادل مکانهای شبکههای پتری است.

- فعالیت زمانی (timed activity): مشابه گذر زمانی GSPNs است:
 - □ امکان مدلسازی توازی (parallelism) را فراهم می کنند.
- □ به هر فعالیت زمانی یک تابع توزیع (عمومی) زمان فعالیت (activity time) را روعت (عمومی) (enabling rate) (سرعت (distribution function) (سرعت اجرای فعالیت) و یک گزاره فعاسازی مجدد (reactivation predicate) منتسب می شود.
- فعالیت آنی (instantaneous activity): مشابه گذر فوری
 - 🗆 امکان مدلسازی عدم قطعیت (non-determinism) را فراهم می کنند.
- (case probability function) به هر فعالیت آنی یک تابع احتمال مورد \square منتسب مى شود كه امكان مدلسازى احتمالي عدم قطعيت را فراهم مى كند.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE


٧.

مفاهيم اوليه تعريف جديد شبكههاى فعاليت تصادفي



• دروازه ورودی (input gate): تعدادی مکان ورودی را به یک فعالیت متصل می کند:

- ۔ برای هر دروازه ورودی امکان تعریف یک گزاره فعالسازی و یک تابع ورودی وجود دارد که نشانهها را از مکانهای ورودی برمیدارد.
- دروازه خروجی (output gate): یک فعالیت را به تعدادی مکان خروجی متصل می کند:





PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۷١


خصوصیت مهم شبکههای فعالیت تصادفی

■ تعریف جدید شبکههای فعالیت تصادفی امکان مدلسازی توازی (parallelism) و عدم قطعیت (non-determinacy) را در سه تنظیم متفاوت فراهم میکند:

نام تنظيم	عدمقطعيت	توازی	تنظيم
شبكههاى فعاليت (activity networks)	غيرقطعى	غيرقطعي	غیرقطعی (non-deterministic)
شبکههای فعالیت احتمالی (probabilistic activity networks)	احتمالي	غيرقطعى	احتمالی (probabilistic)
شبكههای فعالیت تصادفی (SANs: stochastic activity networks)	احتمالي	احتمالي	تصادفی (stochastic)

- کاربرد تنظیم غیرقطعی در تحلیل عملکردی و درستی یابی است،
- کاربرد تنظیم احتمالی در درستی یابی احتمالی (probabilistic verification) است، و
 - کاربرد تنظیم تصادفی در تحلیل عملیاتی و ارزیابی سیستمها است.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE



<mark>جدول دروازه مدل</mark> رای هر مدل SAN یک جدول دروازه تعریف میشود:				
		ate Table		
Gate	Predicate	Function		
ig1	(MARK(Fast) != 0) (MARK(Slow) != 0)	<pre>if (MARK(Fast) != 0) { MARK(Fast) = 0; MARK(WhichSel) = 0; } else { MARK(Slow) = 0; MARK(WhichSel) = 1; }</pre>		
og1		if (MARK(WhichSel) == 0) MARK(FastAlloc) = 1; else MARK(SlowAlloc) = 1;		
og2		if (MARK(Jobs) < 10) MARK(Jobs) = MARK(Jobs)+1;		

قواعد ساخت شبكههاى فعاليت

- برای ساخت مدلهای شبکههای فعالیت قواعد زیر باید رعایت شود:

 □ هر ورودی دروازه ورودی و هر خروجی دروازه خروجی تنها به یک مکان متصل شود،

 □ خروجی هر دروازه ورودی یا ورودی هر دروازه خروجی تنها به یک فعالیت متصل شود،

 □ دروازههای ورودی متصل به یک فعالیت به مکانهای متفاوتی متصل شوند،

 □ دروازههای خروجی متصل به یک فعالیت به مکانهای متفاوتی متصل شوند،
- هر فعالیت و هر مکان به دروازههای ورودی و خروجی متصل شوند.
 برای سادگی نمایش اگر دروازه ورودی دارای فقط یک ورودی بوده و گزاره تواناسازی آن بهصورت e(x):x≥1 و تابع خروجی آن بهصورت

باشد به شکل یک پیکان(lacktriangle) نمایش داده می شود. $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}-1$

در مورد دروازههای خروجی که تابع خروجی آن $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + 1$ نیز همین روش استفاده می شود. به چنین دروازههایی دروازه های استاندارد گفته می شود.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۷۵

قواعد اجراي شبكههاي فعاليت

- شبکههای فعالیت سیستمهای پویایی هستند که در طول زمان اجرا میشوند.
- یک اجرای شبکه فعالیت (بدون در نظر گرفتن توزیع تصادفی زمانهای فعالیتهای زمانی) ترتیبی از نشانه گذاریها است که هر کدام با شلیکشدن یک فعالیت به دست می آید.
- با شلیک کردن یک فعالیت نشانه گذاری های شبکه تغییر می کند. به دنبال آن مجموعه فعالیت های توانا تغییر می یابد.
 - فعالیتهای آنی بلافاصله پس از تواناشدن شلیک می کنند.
- اما در یک نشانه گذاری ناپایدار (unstable marking) که در آن یک یا چند فعالیت آنی توانا هستند، انتخاب یکی از آنها به صورت احتمالی انجام می شود.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

قواعد اجراى شبكههاى فعاليت

- فعالیتهای زمانی تنها در صورتی قادر به شلیککردن هستند که در یک نشانه گذاری پایدار توانا شده باشند.
- از میان همه فعالیتهای زمانی که در یک نشانه گذاری پایدار توانا شده باشند در یک تنظیم غیرقطعی هر فعالیت به صورت غیرقطعی شلیک می کند.
 - شلیک کردن یک فعالیت شامل دو مرحله است:
 - 🗆 اجرای توابع ورودی دروازههای ورودی متصل به آن، و
 - 🗆 اجرای توابع خروجی دروازههای خروجی متصل به آن.
- حاصل اجرا، تغییر نشانه گذاری شبکه خواهد بود و براساس آن فعالیتهای دیگری توانا میشوند.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

vv

قواعد اجراي شبكههاي فعاليت تصادفي

- اجرای شبکههای فعالیت تصادفی به طور کلی مشابه اجرای شبکههای فعالیت است اما دارای تفاوتهای زیر است:
 - هر فعالیت زمانی به سه دلیل می تواند فعال شود (activate):
 - بر اثر شلیکشدن فعالیتهای دیگر در یک نشانه گذاری جدید توانا شود
 - 🗆 در نشانه گذاری جاری توانا بماند یا
 - 🗆 گزاره فعال سازی مجدد (reactivation predicate) آن ارزش درست بگیرد.
- پس از فعال شدن یک فعالیت زمانی، یک زمان تصادفی بر اساس توزیع مربوطه که زمان کامل شدن بالقوه (potential completion time) نامیده می شود، طول می کشد تا شلیک کند.
- اگر قبل از آن زمان ناتوان شود، سقطشده (aborted) نامیده شده و نمی تواند شلیک کند.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

ویژگیهای شبکههای فعالیت تصادفی

- به خاطر وجود امکان تعریف توابع برای دروازههای ورودی و خروجی، SANs امکانات مدلسازی قوی تر و قابل انعطاف تری در مقایسه با GSPNs برای مدل کردن سیستهها فراهم نموده است.
- توزیع احتمالی زمانهای فعالیتهای زمانی در مدلهای SANs طبق تعریف عمومی است. این در حالی است که در GSPNs فقط توزیع نمایی در نظر گرفته شده است.
- وجود دروازههای ورودی و خروجی و امکان تعریف تابع برای آنها و نیز وجود مفاهیم فعالسازی مجدد و نرخ تواناسازی باعث تسهیل مدلسازی سیستمهای پیچیده با مدلهای SANs (در مقایسه با GSPNs) میشود.
- بهدلیل آنکه توزیع احتمالی زمانهای فعالیتهای زمانی در مدلهای SANs عمومی است، در حالت کلی مدلهای SANs را نمی توان با بهدست آوردن زنجیره مارکوف ادغام شده تحلیل نمود. برای مدلهایی که دارای توزیعهای غیرنمایی برای فعالیتهای زمانی هستند شبیهسازی قابل استفاده است.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

٧٩

شبكههاى پترى سطح بالا

- شبکههای پتری سطح بالا (high-level Petri nets)، با افزودن زمان، رنگ و سلسلهمراتب به شبکههای پتری بدست می آیند:
 - ☐ HLPNs = PNs + Colour + Hierarchy
- رنگی بودن: یعنی نشانهها از هم متمایز هستند. نشانههای رنگی، قابلیت پردازش دادهها را به مدل اضافه می کنند.
- مقایسه شبکههای پتری اولیه با شبکههای پتری سطح بالا، همانند مقایسه زبان اسمبلی با زبانهای برنامهسازی سطح بالا است:
 - 🗆 در تئوری، هر دو نوع زبان دارای قدرت محاسباتی (computational power) یکسانی هستند.
- □ اما در عمل، زبانهای سطح بالا دارای قدرت مدلسازی (modeling power) بالاتری هستند. زیرا قابلیتهای ساختاردهی و توصیف بهتری را با استفاده از انواع دادهای، پیمانهها و غیره فراهم می کنند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

برخی از شبکههای پتری سطح بالا

- شبکههای گزاره-گذر (Pr/T-nets: predicate/transition nets)
 - 🗆 سال ۱۹۷۸ توسط Genrich & Lautenbach معرفی شده است.
 - شبکههای پتری رنگی (CPNs: coloured Petri nets)
 - □ سال ۱۹۸۰ توسط K. Jensen معرفی شده است.
 - شبکههای خوش شکل (WNs: well-formed nets):
- \square WNs = simple CPNs

- استاندارد HLPN:
- □ سال ۲۰۰۳ توسط ISO/IEC معرفی شده است.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸1



- شبکههای پتری رنگی در سال ۱۹۸۰ توسط کورت ینسن
 شبکههای پتری رنگی در سال ۱۹۸۰ توسط کورت ینسن
 (K. Jensen) معرفی شده است.
- ینسن استاد دانشگاه آرهوس (Aarhus) دانمارک بوده و سرپرست گروه شبکههای پتری رنگی [1] است.
- در این گروه ابزارهای معروفی نظیر Design/CPN و CPN Tools و CPN Tools برای مدلسازی با این مدلها طراحی و ساخته شده است.
 - در ادامه مدلهای CPNs را به اختصار معرفی می کنیم.

[1] "CPN Group at the University of Aarhus," http://www.daimi.au.dk/CPnets/

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری رنگی

- یک بسط سطح بالا برای شبکههای پتری بوده و ترکیبی از شبکههای پتری و قابلیتهای زبانهای برنامهسازی سطح بالا است.
- در CPNs نشانه ها دارای خصوصیت هایی هستند که به آن رنگ نشانه گفته می شود.
- رنگ نشانهها در حقیقت نشانههنده تعلق داشتن نشانهها به گروههای متفاوت و تمایز رفتارشان در شبکه است.
- مفهوم رنگ برای نشانهها مشابه مفهوم زنجیرهها (chains) یا ردهها (chains) در شبکههای صف است.
- هر مکان، یک مجموعه چندگانه (multiset) (یا کیسه) از نشانهها را نگهداری می کند.
- هر نشانه یک شئ دادهای از یک نوع اتمی (atomic)(مثل rinteger) و غیره) یا یک ساختار دادهای تعریف شده توسط کاربر است.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸۳

شبکههای پتری رنگی

- گذرها با توجه به رنگ نشانههای در دسترس در ورودی به صورت متفاوت رخ می دهند.
- از عبارتهای کمان (arc expressions) و نگهبانها (guards) برای تعیین شروط تواناسازی و اثرات رخداد گذرها استفاده می شود.
- از زبان ML استاندارد (که یک زبان برنامهسازی تابعی است) برای تعریف دادهها و عبارتهای شرطی و غیره استفاده می شود.
- بهدلیل تسهیل مدلسازی سیستمهای واقعی این بسط شبکههای پتری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری شئ گرا

- فقدان قابلیتهای ساختاردهی (structuring capabilities) یکی از مهمترین انتقادها از شبکههای پتری سطح بالا بوده است. یعنی زیرمدلهای آنها فاقد ساختار مناسبی برای ترکیب (composition) هستند.
- از اینرو محققان اقدام به تقویت شبکههای پتری سطح بالا با مفاهیم شئ گرایی نمودند و شبکههای پتری شئ گرا (object-oriented Petri nets)
 - \square OOPNs = CPNs+OO



- از جمله این محققین، چارلز لاکاس (C. Lakos) است که استاد دانشگاه أدلايد استراليا است.
- در ادامه به اختصار شبکههای پتری شئ گرا معرفی

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

- شبکههای پتری شی گرا در OPNs مفاهیم شی گرایی با مفاهیم شبکههای پتری ترکیب یا جایگزین شده است.
- برای مثال مفهوم مکان با ساختار فیلد دادهای (data fields) یا خصوصیتهای (attributes) شئ و گذرها با مفهوم متد یا تابع جایگزین
- نخستین بسط مهم OPNs نسبت به CPNs این است که امکان تعریف مدل بهصورت رده (class) در أن وجود دارد:
 - 🗆 این ردهها قابل نمونهسازی (instantiation) خواهند بود.
 - 🗆 هر رده مدل می تواند تعدادی فیلد دادهای و تابع داشته باشد.
 - □ OPNs توارث (inheritance) را برای ردهها پشتیبانی می کند.
- یک فیلد دادهای می تواند یک نوع ساده (مثل Boolean ،Real ،Integer، و غیره)، نوع رده یا از نوع یک مجموعه چندگانه از این انواع باشد.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری شئ گرا

- امکان تعریف توابع با قابلیت دسترسی فقط خوآندنی (read-only) به حالت جاری زیرشبکه یکی دیگر از تفاوتهای OPNs با CPNs است.
- این مساله باعث افزایش قابلیت بستهبندی (encapsulation) در OPNs می شود.
- مدلهای OPNs از نظر رفتاری معادل مدلهای CPNs هستند. یعنی برای تحلیل می توان OPNs را به CPNs تبدیل نمود.
- این مدلها برای طراحی شئ گرای سیستمهای نرمافزاری مناسب هستند و شاید بتوان از برخی جهات و در بعضی کاربردها آنها را به عنوان یک آلترناتیو UML مورد استفاده قرار داد.
- از مزایای OPNs آن است که قابلیت ترکیب (compositionality) مدلها و مدلسازی تدریجی (incremental) و سلسلهمراتبی (hierarchical) را فراهم می کنند.

PECS 18 - High-Level Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸٧

سایر بسطهای شبکههای پتری

- بسطهای متعدد دیگری هم برای شبکههای پتری معرفی شده است که در ادامه چهار مورد از آنها به اختصار معرفی میشوند:
 - (SRNs: stochastic reward nets) شبکههای یاداش تصادفی
- (MRSPNs: Markov regenerative SPNs) شبکههای پتری تصادفی تجدیدپذیر مارکوف
 - (FSPNs: fluid stochastic Petri nets) شبکههای پتری تصادفی سیال
 - □ شبكه هاى فعاليت تصادفي سطح بالا (high-level SANs)

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

شبکههای پاداش تصادفی (SRNs)

- یکی از بسطهای GSPNs است که در آن به نشانه گذاری ها، پاداشهای نرخ (rate rewards) مرتبط می شود.
- این پاداشهای نرخ در مدت زمان اقامت SPNs در یک نشانه گذاری جمع آوری می شود.
- کاربرد این مدل در مدلسازی اتکاءپذیری و سیستمهای تحملپذیر خطا است.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

۸٩

شبکههای پتری تصادفی تجدیدپذیر مارکوف (MRSPNs)

- مدلهای تجدیدپذیر حالت کلی تر مدلهای مارکوف هستند.
- در این مدلها زمانهای بین ورود از یک توزیع مستقل یکسان (iid: independent identical distribution)
- MRSPNs ردهای از SPNs است که در آن زمانهای منتسب شده به گذرها می تواند یک توزیع مستقل یکسان باشد.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

٩.

شبکههای یتری تصادفی سیال (FSPNs)

- یکی دیگر از بسطهای GSPNs است که در آن برخی از مکانها می توانند به جای مقادیر گسسته و از نوع عدد صحیح، دارای مقادیر پیوسته مثبت باشند، شبکههای پتری تصادفی سیال هستند.
 - بخشهای پیوسته و گسسته مدل می توانند با هم ارتباط داشته باشند.
 - به این ترتیب فرآیند مارکوف حاصله دارای حالت پیوسته خواهد بود.
- هدف این مدل مقابله با مشکل انفجار فضای حالت (state space explosion) است.

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

91

شبكههاى فعاليت تصادفي سطح بالا

- اخیراً سه بسط سطح بالا برای مدلهای SANs معرفی شدهاند که امکانات مدلسازی سلسله مراتبی، پردازش دادهها و شئ گرایی را فراهم می کنند. این بسطها عبار تند از [1]:
 - □ شبكه هاى فعاليت تصادفي سلسله مراتبي (HSANs: hierarchical SANs)
 - HSANs = Hierarchy + SANs
 - □ شبكههای فعالیت تصادفی رنگی (CSANs: coloured SANs)
 - CSANs = Hierarchy + Colour + SANs
 - □ شبكههاى فعاليت تصادفي شيئي (OSANs: object SANs)
 - OSANs = Hierarchy + Colour + OO + SANs
- Abdollahi Azgomi, M., High-Level Extensions for Stochastic Activity Networks: Theories, Tools and Applications, Ph.D. Dissertation, Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology (2005)

PECS 18 - Analysis of Petri Nets - By: M. Abdollahi Azgomi - IUST-CE

