
随风而逝的白色相簿







可以看到,程序没有壳,和 008 一样还是使用 VB 编写的。

3.程序分析

使用 OD 载入程序, 搜索字符串

```
| 10040210B | call dword ptr ds: [chp=0x44], Andréna.004 UNICODE "-" | 0040221B mov dword ptr ss: [chp=0x44], Andréna.004 UNICODE "-" | 00402240 mov dword ptr ss: [chp=0x44], Andréna.004 UNICODE "-" | 00402308 mov dword ptr ss: [chp=0x84], Andréna.au UNICODE "RiCHTIG!" | 00402302 mov dword ptr ss: [chp=0x84], Andréna.au UNICODE "LEIDER Falsch! " | 00402321 mov dword ptr ss: [chp=0x84], Andréna.au UNICODE "Leider Falsch! | Nochmal veruschen! Wenn Du es ni
```

双击跟进程序,向上查找,和008一样

```
var18 = NULL
var28 = 01112FF4
                      50 pp 51 c745 A8 0000 m 6745 94 0880 m 67515 4841400 c3 8040 A4 10
0040229F
004022A0
004022A7
                                                   ov dword ptr ss:[ebp-0x58],0x8
ov dword ptr ss:[ebp-0x6C],0x8008
                                                lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x50]
                                               nov ebx,eax
eall dword ptr ds:[<&MSUBUM58.__vbaFreeObj>]
lea ecx,dword ptr ss:[<&MSUBUM58.__vbaFreeVar>]
test bx,bx
test bx,bx
                       8BD8
FF15 <u>B441400</u>
8D4D 94
00402287
004022B9
004022BF
                                                                                                                                                        msvbvm50.__vbaFreeObj
                       8040 94

FF15 8641466

66:850B

6F84 C096966

FF15 7441466

881 9841466

B9 64666286
00402202
                                                                                                                                                        msvbvm50.__vbaFreeVar
                                                   e Andréna.00402391
004022CB
                                                   u dword ptr ds:[<&MSUBUN50.#rtcBeep_534>]
u ebx_dword ptr ds:[<&MSUBUN50.__ubaVarDup>]
004022D1
004022D7
                                                                                                                                                        msvbvm50.rtcBeep
msvbvm50.__vbaVarDup
                      004022E2
004022E8
004022ED
004022F3
004022F9
004022FC
                                                                                                                                                        UNICODE "RICHTIG !"
0040231C
0040231E
                                                                                                                                                        <&MSUBUM50.__vbaVarDup>
                                54FFFFFF lea edx, dword ptr ss:[ebp-0xAC]
94 lea ecx, dword ptr ss:[ebp-0xAC]
55FFFFF nov dword ptr ss:[ebp-0xAC], dxAdréna.aRichtig Mei>
54FFFFFF nov dword ptr ss:[ebp-0xAC], dx8
                       8D4D 94
C785 5CFFFFFI
C785 54FFFFFI
00402324
                       FFD3
8D95
                                64FFFFFI
74FFFFFI
                                                 lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x9C]
lea eax.dword ptr ss:[ebp-0x8C]
```

可以看到有一个比较的函数,一个 test 语句加一个跳转指令,还有正确提示的字符串。

我们在比较函数处下断点,运行程序,程序断在了断点处。

继续运行程序,可以看到 比较函数运行完,EAX 寄存器的值为 0

```
| Out | Out
```



可以看到,程序出现正确提示,可以推测该比较函数就是关键点。

再次运行到该函数, 查看参数

9012F3A9 9012F4AC var28 = 9012F4AC 9012F3A4 9012F474 var18 = 9012F474

在这里有一个关于 VB 的知识点,不知道的话这个程序很难分析出来。

VB 的变量都类似于一个结构体。变量的前 8 个字节,存放的是该变量的数据类型信息。第 9 个字节开始存放的是该变量的真正地址。也就是说"首地址+8"才是该变量的真正地址。

分别查看两个参数:

第一个参数

0012F474 08 80 00 00 E8 F4 12 00 <mark>F4 2F 11 01</mark> F2 8E 45 42 ■■...桔■.?■:験EB

第二个参数

0012F4AC 08 00 00 00 D2 07 05 00 D4 A7 0E 01 0C F3 12 00 ■...?丫端■£?.

可以看出来,第一个参数是我们输入的 key。经过测试,发现第二个参数就是正确的 key。

那么这个 key 是哪里来的呢? 我们向上找。

发现了一个循环



```
dx.dword ptr ss:[ebp-0x44]
                                                                                                                                                 Step8 = 0012F4AC
004020EF
004020F0
                      51
8D45 94
                                              push ecx
lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x6C]
004020F3
004020F8
004020F9
                      BB 02000000
52
50
                                                                                                                                                   var18 = 00180000
retBuffer8 = 0012F474
                      899D 54FFFFFI
899D 44FFFFFI
FF15 1841488
8D8D 44FFFFFI
                                              mov dword ptr ss:[ebp-0xAC],ebx
mov dword ptr ss:[ebp-0xBC],ebx
call dword ptr ds:[<&MSUBVM50._
lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0xBC]
004020FA
004020FH
00402100
00402106
0040210C
00402112
                                                                                                                                                  -计算出用户名的长度
                      58 push eax
8D95 E8FEFFF lea edx,dword ptr ss:[ebp-8x118]
                                                                                                                                                 End8 = 0012F474
00402119
0040211A
00402120
                      51
8D85 F8FEFFFI
52
                                                                                                                                                 Start8 = 0012F4AC
                                              push ecx
lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x108]
                                                                                                                                                 TMPend8 = 00180000
00402121
00402124
                      8D4D DC
50
51
                                              lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x24]
                                                                                                                                                 TMPstep8 = 0012F474
Counter8 = 0012F4AC
 00402125
00402126
0040212C
                      FF15 2041400 call dword ptr ds:[<&MSVBUM50.__vbaVarForInit>]
8830 8441400 mov edi,dword ptr ds:[<&MSVBUM50.__vbaFreeVarList>]
                                                                                                                                               msvbvm50.__vbaFreeVarList
                     8500

9F84 9C00000

8D55 94

8D45 DC

52

50
                                             lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x6C]
lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x6C]
lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x24]
00402134
0040213A
0040213D
00402140
00402141
                      00402142
00402149
0040214C
                                                                                                                                                 msvbvm50.__vbaI4Var
00402152
00402155
00402156
                                                                                                                                                 Start = 0x12F474
                      8055 84
51
52
FF15 <u>3841488</u>
8045 84
8040 A8
00402159
0040215A
                                                                                                                                                dString8 = 0012F4AC
RetBUFFER = 00180000
-依次取单个字符
                                             push eux
call dword ptr ds:[<&MSUBUM50.#rtcMidCharVar_632>]
lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x70]
lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x58]
 0040215B
```

```
-String8 = 0012F47
ARG2 = 0012F4AC
09402168
09402169
0940216F
                       51
FF15 <u>7041400</u>
50
FF15 <u>0C41400</u>
                                                push ecx
call dword ptr ds:[<&MSVBVM50.__vbaStrVarVal>]
push eax
                                                                                                                                                       rString = "■■"
                                               push eax
call dword ptr ds:[<&MSUBUN50.HrtcAnsiValueBstr_516>]
nov word ptr ss:[ebp-0x84],ax
lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x84]
lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x86]
00402170
00402176
0040217D
00402180
                       66:8985 4CFFI
8D55 CC
8D85 44FFFFFI
                                                                                                                                                        ax = ascii()
00402186
00402187
0040218D
                       52
8D8D 74FFFFFI
50
51
                                                                                                                                                       -uar18 = 00180000
                                                 lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x8C]
                                                                                                                                                        var28 = 0012F474
saveto8 = 0012F4AC
0040218E
0040218F
00402195
                      51
8990 44FFFFF
FF15 9441468
8808
8040 CC
FFD6
8040 A8
FF15 8841468
8055 84
8045 94
                                                   ou dword ptr ss:[ebp-0x8C],ebx
ll dword ptr ds:[<&MSUBUM50.__ubaVarAdd>]
ou edx,eax
0040219B
0040219D
004021A0
                                                lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x34]
                                                                                                                                                        msvbvm50.__vbaVarMove
                                               call es1
lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x58]
call dword ptr ds:[<&NSUBUN50.__ubaFreeStr>]
lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x60]
lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x60]
004021A2
004021A5
004021AB
004021AE
                                                                                                                                                        msvbvm50.__vbaFreeStr
                     004021B1
004021B2
004021B3
004021B4
                                                                                                                                                        msvbvm50. vbaFreeVarList
004021B6
004021B9
004021BF
004021C5
004021C8
                                                                                                                                                        -TMPend8 = 0012F4AC
TMPstep8 = 00180000
Counter8 = 0012F474
00402109
004021CA
004021CB
004021CB
                                                    u dword ptr ds:[<&MSVBVM50.__vbaVarForNext>]
Andréna.00402132
                                                       ecx,dword ptr ss:[ebp-0x34]
```

这个循环其实很简单:

- 1. 首先计算出我们输入的 name 的长度
- 2. name 的长度就是循环的次数
- 3. 依次取 name 的字符: 第一次取第一个字符, 第二次取第二个字符
- 4. 将字符转化为 ascii 码
- 5. 然后相加

循环结束,程序又对循环得到的值进行了加工




程序先把得到的值,和 0x499602D2 进行相乘

然后依次使用"-"替换掉了计算结果的第4位和第9位,最后得到的值就是真正的 Key。


4.写出注册机

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int Key()
{
    char szName[20] = { 0 };
    char szKey[30] = { 0 };
    int NameLen = 0:
    __int64 Result = 0;
    printf("请输入用户名:");
    scanf_s("%s", szName, 20);
    NameLen = strlen(szName);
    for (int i = 0; i < NameLen; i++)</pre>
        Result += szName[i];
    }
    Result *= 1234567890;
    sprintf(szKey, "%I64d", Result);
    szKey[3] = '-';
    szKey[8] = '-';
    printf("%s", szKey);
    return 0;
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    Key();
    return 0;
}
```





相关文件在我的 Github: https://qithub.com/UnreachableLove/160-Crackme/tree/master/Crackme009



Copyright © 2019 随风而逝的白色相簿 Powered by .NET Core 3.0.0-preview9-19423-09 on Linux

