


REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION	TEORIA	VERSION	BEGORIF GION	POR	AIROBO



METODO DE ARRUMADO EN LOTE



Antes de iniciar cualquier actividad forestal se deben verificar las condiciones del área a intervenir según los riesgos identificados.

- El descortezador debe usar sus elementos de protección personal durante la construcción de la estructura en la que se arrumará la madera
 - Casco de seguridad
 - Botas con puntera de acero
 - Gafas ò Protector facial en malla
 - Canilleras con platina de refuerzo
 - Guantes con taches según mano predominante
- Las herramientas para la construcción de la estructura con estacas son:
 - Machete
 - Funda
 - Lima con cabo
 - Porra de madera o hierro
 - Peavey
- Para esta actividad se debe contar con personal que tenga experiencia en la labor de arrumado de madera en lote y/o entrenado.



- Al inicio de la jornada debe realizarse micro planeación con el supervisor para socializar a los descortezadores los sitios de arrumado, orientación y ubicación del arrume con respecto a las líneas de madereo (El arrume no debe girarse cuando se esté haciendo la extracción.)
- Antes de iniciar la actividad se debe detectar las líneas de fuego (madera y arrumes) se debe ubicar y desplazar a un costado de los arrumes. Establecer la ruta de escape, la cual debe estar libre de obstáculos. Por ningún motivo le dé la espalda al arrume.
- Adecuar el sitio donde se arrumará la madera, dejando libre de residuos de cosecha y trozas que impidan el fácil descortezado.
- Emplear como cabeceros madera dimensionada para pulpa con diámetros entre 12 y 20 cm. Su ubicación será equidistante a cada lado del tocón. El cual debe presentar un diámetro mayor a 20 cm y mayor de 20 cm de altura.
- Se deben emplear dos parales para la estructura de soporte por arrume de madera, estos parales deben tener entre 8 y 10 cm de diámetro, y altura de 1,60 cm. Deben ser enterrados 50 cm de la superficie del terreno empleando una porra mayor de 16 Lb y ubicados a 30 cm de los extremos del arrume.





- En sitios con pendientes mayores a 60% solo se debe armar un arrume, se debe disminuir el peso máximo 700 kg, los parales deben de tener un diámetro mayor de 10 cm. Deben ser enterrados a 40 y 50 cm de la superficie del terreno. El tocón debe tener un diámetro mayor a 20 cm y altura de 1 mt aproximadamente, talada a la altura del pecho del motosierrista.
- En sitios con pendiente entre 60% y 30% se pueden armar hasta tres arrumes consecutivos Utilizando la palanca diagonal en cada una de los parales para darle mayor estabilidad.
- En pendientes menores a 30% se pueden armar hasta 10 arrumes consecutivos Utilizando el mismo soporte del primer arrume cada 3 metros.



- Cuando no se encuentre un tocón o las condiciones de este no sean óptimas se puede reemplazar para un paral con un diámetro mayor a 15 cm.
- Por ningún motivo se debe arrumar madera debajo del sistema de cables en operación.
- En talud, borde de caminos, y/o cambio de pendiente los arrumes se deben armar a 5 metros de distancia del vacío.
- El arrumado de las trozas descortezadas debe realizarse de manera tal que las de mayor diámetro y peso queden en la parte inferior y las más livianas o delgadas queden en la parte superior.
- Los arrumes deben quedar armados de tal forma que coincida la parte gruesa con la parte delgada para garantizar la uniformidad del arrume y su estabilidad.
- Los arrumes de madera se deben iniciar de abajo hacia arriba. Y la extracción se debe hacer de arriba hacia abajo.
- Los arrumes deben tener como mínimo 4 parales (2 traseros y 2 delanteros)
- Se deben armar arrumes equivalentes a 1 Ton Cuando la pendiente es mayor al 60% el peso del arrume no debe superar los 700 kg.
- Los arrumes deben guedar a la misma altura de los parales.
- El desestrobado debe hacerse por un lado del arrume dejando los pies por fuera de línea de fuego.
- Señalización y demarcación de lineas de fuego con cintas, banderas o algo visual.
- Nadie debe trabajar debajo de un arrume de madera ya armado y deben respetar las zonas demarcadas.
- Nadie debe trabajar debajo de madera descortezada sin apilar por el riesgo de colapso y atrapamiento.
- Microplaneación diaria con el supervisor registrando en bitácora el área de trabajo a utilizar por cada descortezador en el día.
- Aplicación diaria de la lista de chequeo.

