Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

CONFIGURATION SERVEUR DE FICHIER

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer un serveur de fichier.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	23/01/26	Création du document	Hennetier Antoine
1.1	05/03/26	Test et Validation du document	Giraudo Benjamin

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	Hennetier Antoine	Technicien informatique
Service informatique	Giraudo Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	Navarro Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1. Objectif **4**
2. Pré-requis **4**
3. Configuration du serveur de fichiers **5**
3.1 Installation du rôle serveur de fichiers 5
3.2 Ajout au domaine 5
3.3 Création de l'arborescence des dossiers 6
3.4 Configuration des ACL NTFS 6
3.5 Création du partage SMB 7
4. Intégration avec l'Active Directory **7**
4.1 Création des groupes 7
4.2 Mappage des lecteurs via GPO 8
5. Vérification et tests **9**

1. OBJECTIF

Fournir un serveur de fichiers Windows intégré à l'Active Directory (AD) permettant :

- La gestion centralisée des partages
- La séparation des droits par service et par rôle (Employés / Responsables)
- Le contrôle d'accès basé sur les groupes AD (GG → DL → NTFS)
- La sécurisation des accès et la restauration des fichiers

2. PRÉ-REQUIS

Avant toute configuration :

1. **AD fonctionnel**
   - Deux DC synchronisés
   - Comptes utilisateurs créés
2. **Groupes Active Directory**
   - GG (Global Groups) pour chaque rôle
   - DL (Domain Local) pour chaque service/role

3. **Serveur de fichiers**
    - Windows Server 2025
    - *IP statique*
    - *DNS pointant sur le DC*
    - *Heure synchronisée avec le domaine*

3. CONFIGURATION DU SERVEUR DE FICHIERS

3.1 Installation du rôle serveur de fichiers

1. ***Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités***
2. ***Sélectionner :***
    - Rôle : Services de fichiers et de stockage → Serveur de fichiers
3. **Installer et redémarrer si nécessaire**

3.2 Ajout au domaine

1. **Clic droit sur Ce PC → Propriétés → Modifier les paramètres**
2. **Domaine : `zeroday.local`**
3. **Compte administrateur du domaine**
4. **Redémarrer le serveur**

3.3 Création de l'arborescence des dossiers

Sur le disque `D:` :

```
D:\Partages
 ├── DSI
 │   ├── Employes
 │   └── Responsables
 ├── R&D
 │   ├── Employes
 │   └── Responsables
 └── RH
     ├── Employes
     └── Responsables
```

3.4 Configuration des ACL NTFS

Exemple pour RH

Dossier	*Groupe DL*	*Droits NTFS*
Employes	*DL_RH_Lecture*	*Lecture + Écriture*
Responsables	*DL_RH_Modification*	*Modification*
Tous	*SYSTEM / Administrateurs*	*Contrôle total*

Bonnes pratiques :

- **Toujours désactiver l'héritage pour les sous-dossiers sensibles**
- **Ne jamais donner de droit NTFS directement aux GG ou utilisateurs**
- **Vérifier avec Accès effectif**

3.5 Création du partage SMB

1. **Clic droit sur** `D:\Partages → Propriétés → Partage → Partage avancé`
2. **Nom :** `Partages` **ou** `Partages$`
3. **Droits de partage :**
   - `Tout le monde → Contrôle total`
4. **Sécurité : NTFS uniquement**
5. **Activer Access-Based Enumeration (ABE)**

4. Intégration avec l'Active Directory

4.1 Création des groupes

- GG : Global Group → contient les utilisateurs
- DL : Domain Local → applique les droits NTFS
- Relation : GG → DL → NTFS

4.2 Mappage des lecteurs via GPO

Objectif : faire apparaître automatiquement les lecteurs réseau aux utilisateurs

1. **Ouvrir GPMC**

2. **Créer une nouvelle GPO :** `GPO_Mapping_Partages`

Éditer :

`Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Lecteurs mappés`

3. **Nouveau lecteur :**
   - Action : Créer
   - Emplacement : `\\SRV-FICHIER\Partages`
   - Lettre : `P:`
   - Libellé : Partages Entreprise
   - Reconnecter : ✓

4. **Ciblage : aucun si un seul lecteur commun**

5. **Appliquer GPO sur OU contenant les utilisateurs**

6. **Tester :** `gpupdate /force` → **vérifier apparition du lecteur**

5. VÉRIFICATION ET TESTS

- **Test Employé :**
  - **Accès :** `P:\Service\Employes` → **OK**
  - **Accès :** `P:\Service\Responsables` → **Refus**
- **Test Responsable :**
  - **Accès :** `P:\Service\Employes` → **OK**
  - **Accès :** `P:\Service\Responsables` → **OK (Modification)**
- **Test multi-services : ABE masque les dossiers non autorisés**