ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа 3.5.1

Изучение плазмы газового разряда в неоне.

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда; изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик.

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном; высоковольтный источник питания; источник питания постоянного тока; делитель напряжения; потенциометр; амперметры; вольтметры; переключатели.

1 Теоретическая часть и методика:

Тлеющий разряд – электрический разряд в газе низекого давлнеия.

Свечение плазмы — следствие непрерывно идущей рекомбинации электронов и ионов в нейтральные атомы при относительно невысоких температурах. В этом процессе выделяется энергия и уменьшаеься концентрация электронов и ионов. В тлеющем газовом разряде обычно: «горячие» элктроны и «холодные» ионы: $T_e >> T_i$, так как масса электрона много меньше массы иона $m_e << m_i$, следовательно, электроны ускоряются внешним полем почти без потерь энергии, а иону быстро отдают энергию от поля и электронов нейтральным атомам газа и стенкам сосуда.

Дебаевский радиус

Плазменные колебания могут быть возбуждены как за счёт внешнего воздействия (например, при прохождении электромагнитной волны), так и за счёт тепловой энергии, содержащейся непосредственно в плазме. Оценим амплитуду колебаний в последнем случае. Средняя скорость теплового движения электронов по порядку величины равна

$$\bar{v_e} \sim \sqrt{\frac{K_{\rm B}T_e}{m_e}}$$

где T_e – температура электронов. Амплитуду r колебаний электронов относительно ионов оценим как смещение с тепловой скоростью $\bar{v_e}$ за характерное время плазменных колебаний $\frac{1}{w_p}$: $r=\frac{\bar{v_e}}{w_p}$. Зная, что $w_p=\sqrt{\frac{4_e e^2}{m_e}}$, получим:

$$r_D = \sqrt{\frac{k_{\rm B}T_e}{4\pi n_e e^2}} \sim \frac{v_e}{w_p}$$

Эту величину называют **дебаевским радиусом** (дебаевской длиной). Из рассмотренного примера видно, что дебаевская длина есть амплитуда ленгмюровских колебаний, возбуждаемых тепловыми флуктуациями. Она задаёт масштаб, на котором возможно спонтанное нарушение квазинейтральности плазмы.

Таким образом, плазменная частота w_p и дебаевская длина r_D определят временную и пространственную масштабы коллективного движения электронов относительно ионов.

Плазменная частота




Рис. 1: Плазменные колебания

Теперь выделим параллелепипед с плотностью n электронов, сместим их на x. Возникнут поверхностные заряды плотностью $\sigma=nex$, поле от которых $E=4_e\Delta x$ будет придавать электронам ускорение:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{eE}{m} = -\frac{4\pi ne^2}{m}$$

откуда получаем уравнение гармонических колебаний:

$$\ddot{\Delta x} + \frac{4\pi n_e e^2}{m} \Delta x = 0$$

Следовательно, плазменная (ленгмюровская) частота колебаний электронов:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m}}. (1)$$

Нами получен один из важнейших параметров плазмы. Плазменная частота определяет характрный временной масштаб плазы - время отклика на флуктуацию плотности заряда в ней. Часот аопределяет многие физические процессы, включая распространение электромагнитных волн в плазме.

Равновесная и неравновесная плазма

Равновесная плазма - плазма, в которой в состоянии теплового равновесия все частицы (электроны, ионы, нейтральные) имеют максвелловское распределение по скоростям, а их температуры равны: $T_e = T_i = T_n$. При тепловом равновесии с окружающей средой равновесная плазма может существовать неограниченно долго.

Неавновесная плазма - плазма, в которой имеет место разделение температур компонентов, образующих её. При прекращении действия внешних источников неравновесная плазма исчезает в течение малых долей секунды ($\sim 10^{-5}-10^{-4}$).

В нашем эксперименте плазма является неравновесной.

 Работа 3.5.1
 2 Ход работы:




Рис. 2: Экспериментальная установка

2 Ход работы:


2.1 Вольт-амперная характеристика разряда

Установим переключатель Π_1 в положение "Анод-I". Установим напряжение, подаваемое с ВИП в 0. Плавно увеличивая выходное напряжение ВИП, определим напряжение зажигания разряда V_d (По показания вольиетра V_1 непосредственно перед зажиганием). Получим: $V_d=230~V$

Снимем с помощью вольтметра V_1 и амперметра A_1 ВАХ разряда $I_d\left(V_d\right)$. Изменять ток разряда I_{dsch} будем в диапазоне $(0.5\ mA-5\ mA)$.

| U, V | I, mA |
|-------|-------|
| 32 | 1.4 |
| 31.9 | 1.8 |
| 28.7 | 2.28 |
| 27.8 | 2.8 |
| 26.9 | 3.28 |
| 25.7 | 3.8 |
| 24.9 | 4.28 |
| 24.4 | 4.8 |
| 25 | 4.28 |
| 25.6 | 3.8 |
| 26.9 | 3.32 |
| 27.6 | 2.8 |
| 28.3 | 2.32 |
| 31.96 | 1.8 |
| 33.2 | 1.28 |
| 34.3 | 0.8 |
| 35 | 0.46 |

 Работа 3.5.1
 2 Ход работы:



Опроксимировав уравнением (y = kx + b) получим уравнения для уменьшения тока:

$$k = (-0.34 \pm 0.02) \ mA/V$$

$$b = (12.5 \pm 0.08) \ mA$$

И для повышения тока:

$$k = (-0.40 \pm 0.03) \ mA/V$$

$$b = (14.1 \pm 0.09) \ mA$$

Как видно из графиков, прямые очень похожи. По их наклону определим дифференциальное сопротивление разряда:

$$R_{diff} = \frac{dV}{dI} = (-2.5 \pm 0.18) \cdot 10^3 \,\Omega$$


2.2 Зондовые характеристики

Уменьшим напряжение ВИП до 0. Переведём переключатель Π_1 в положение "Анод-II переключатель Π_2 в положение "+". Плавно увеличим напряжение ВИП и установим разрядный ток $I_d=5~mA$. Включим в сеть источник питания постоянного тока и установим на нем выходное напряжение $V_2=25~V$. При помощи потенциометра R установим на зонде максимальное напряжение $V_0=25~V$. С помощью амперметра A_2 и вольметра V_2 снимем ВАХ двойного зонда I_3 (V_3). Измерим ВАХ также при $I_d=3~mA$ и $I_d=1.5~mA$

 Работа 3.5.1
 2 Ход работы:


| $I_d = 5 mA$ | | $I_d = 3 mA$ | | $I_d = 1.5 mA$ | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| V_3, V | I_3, mA | V_3, V | I_3, mA | V_3, V | I_3, mA |
| 25 | 103 | 25 | 55 | 25 | 27 |
| 22 | 100 | 22 | 54 | 22 | 26 |
| 19 | 98 | 19 | 52 | 19 | 25 |
| 16 | 95 | 16 | 50 | 16 | 24 |
| 13 | 91 | 13 | 48 | 13 | 23 |
| 10 | 82 | 10 | 45 | 10 | 21 |
| 8 | 74 | 8 | 40 | 8 | 19 |
| 6 | 62 | 6 | 34 | 6 | 16 |
| 4 | 49 | 4 | 26 | 4 | 12 |
| 2 | 31 | 2 | 14 | 2 | 6.5 |
| 0.6 | 18 | 0.6 | 6 | 0.6 | 2 |
| -0.6 | 17 | -0.6 | 4 | -0.6 | 2 |
| -2 | 29 | -2 | 13 | -2 | 6 |
| -4 | 49 | -4 | 24 | -4 | 12 |
| -6 | 63 | -6 | 34 | -6 | 16 |
| -8 | 75 | -8 | 41 | -8 | 19 |
| -10 | 85 | -10 | 47 | -10 | 22 |
| -13 | 94 | -13 | 50 | -13 | 24 |
| -16 | 100 | -16 | 53 | -16 | 25 |
| -19 | 103 | -19 | 55 | -19 | 26 |
| -22 | 106 | -22 | 56 | -22 | 27 |
| -25 | 109 | -25 | 58 | -25 | 28 |

 $I_d = 5 mA$:




 Работа 3.5.1
 2 Ход работы:

 $I_d = 3 \, mA$:



 $I_d = 1.5 \ mA$:



По ВАХ для всех трёх значений I_d легко убедиться что участки кривой при больших напряжениях выходят на асимптоты.

Из графиков вычислим температуры электронов T_e . Вычислим концентрацию электронов n_e по формуле

$$I_s = 0.4n_e e S \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}}$$


Расчитаем плазменную частоту колебаний электронов по формуле


$$\omega = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} = 6 \cdot 10^{-4} \sqrt{n_e}$$

 Работа 3.5.1
 3 Выводы

| I_d, mA | $T_e, 10^4 K$ | $n_e, 10^{18} m^{-3}$ | ω , $10^6 rad/sec$ | r_{D_e}, cm | r_D, cm | N_D |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------|
| 5 | 3.14 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.05 | 256 |
| 3 | 3.6 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 0.07 | 704 |
| 1.5 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.095 | 1700 |

Построим зависимости $T_e(I_d)$ и $n_e(I_d)$:





3 Выводы

В этой работе мы изучили ВАХ тлеющего разряда. Затем мы занялись изучением свойств плазмы методом зондовых характеристик. Мы получили что температура электронов у нас имеет пордок $10^4~K$, когда $kT_e \simeq 1~eV$. Концентрация электронов в плазме получильсь порядка $10^{18}~m^{-3}$. Плазменная частота колебаний $\omega \simeq 10^6 rad/sec$. Дебаевский радиус порядка $10^{-3}~m$ и число ионов в нём много больше единицы.