• 以注解驱动为例

- 通过 AnnotationConfigApplicationContext 的构造函数来创建 ApplicationContext
 - ApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(ExtConfig.class)
- 查看 AnnotationConfigApplicationContext 构造函数的源码:

```
public AnnotationConfigApplicationContext(Class<?>... annotatedClasses) {
    this();
    register(annotatedClasses);
    refresh();
}
```

其中最为重要的是,在构造函数中调用了 refresh()方法:

```
1 @Override
public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
     synchronized (this.startupShutdownMonitor) {
        // Prepare this context for refreshing.
5
         prepareRefresh();
6
        // Tell the subclass to refresh the internal bean factory.
8
         ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory();
9
         // Prepare the bean factory for use in this context.
10
         prepareBeanFactory(beanFactory);
11
12
13
           // Allows post-processing of the bean factory in context subclasses.
14
15
            postProcessBeanFactory(beanFactory);
16
17
            // Invoke factory processors registered as beans in the context.
18
            invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);
19
20
            // Register bean processors that intercept bean creation.
21
            registerBeanPostProcessors(beanFactory);
22
23
            // Initialize message source for this context.
24
            initMessageSource();
25
26
             // Initialize event multicaster for this context.
27
             initApplicationEventMulticaster();
28
```

```
// Initialize other special beans in specific context subclasses.
29
30
             onRefresh():
31
             // Check for listener beans and register them.
32
33
             registerListeners();
34
             // Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
35
             finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);
36
37
             // Last step: publish corresponding event.
38
39
             finishRefresh();
40
          }
41
42
          catch (BeansException ex) {
43
             if (logger.isWarnEnabled()) {
                logger.warn("Exception encountered during context initialization - " +
44
45
                      "cancelling refresh attempt: " + ex);
47
             // Destroy already created singletons to avoid dangling resources.
48
49
             destroyBeans();
50
             // Reset 'active' flag.
51
52
             cancelRefresh(ex);
53
54
             // Propagate exception to caller.
56
          }
57
58
         finally {
59
             // Reset common introspection caches in Spring's core, since we
             // might not ever need metadata for singleton beans anymore...
             resetCommonCaches();
61
62
63
       }
64
```

Spring IOC 容器的 refresh

• 即:容器的创建和刷新,refresh方法调用结束后整个容器就都创建并初始化完毕了

1. prepareRefresh()

- Prepare this context for refreshing. 刷新前的预处理工作
 - initPropertySources():初始化一些属性设置,允许子类(子容器)自定义个性化的属性设置方法
 - getEnvironment().validateRequiredProperties():对上一步设置的属性进行校验;上一步没有设置属性就直接跳过了
 - earlyApplicationEvents= new LinkedHashSet:保存容器中的一些早期的事件;一旦派发器(multicaster)可以使用了,就通过派发器将这些早期的事件发布(published)

2. obtainFreshBeanFactory()

- Tell the subclass to refresh the internal bean factory. 获得新的BeanFactory
 - refreshBeanFactory():刷新(创建)BeanFactory
 - 在GenericApplicationContext类的构造函数中: this.beanFactory = newDefaultListableBeanFactory();
 - 并为this.beanFactory设置一个ID: this.beanFactory.setSerializationId(getId());

- getBeanFactory():返回在GenericApplicationContext类创建的beanFactory
- 将创建的BeanFactory返回,其类型为: DefaultListableBeanFactory

3. prepareBeanFactory(beanFactory)

- Prepare the bean factory for use in this context. BeanFactory的预准备工作,对
 BeanFactory进行一些设置
 - 设置BeanFactory的类加载器、支持表达式解析器、xxx
 - 添加部分BeanPostProcessor --- [ApplicationContextAwareProcessor]
 - 设置忽略的自动装配的接口EnvironmentAware、 EmbeddedValueResolverAware、xxx
 - 注册可以解析的自动装配,能直接在任何组件中自动注入: BeanFactory、ResourceLoader、ApplicationEventPublisher、ApplicationContext
 - 添加BeanPostProcessor --- [ApplicationListenerDetector]
 - 如果可以找到的话,添加编译时的AspectJ支持(AspectJ用于支持AOP)
 - 向BeanFactory中注册一些默认的组件:
 - environment [ConfigurableEnvironment]
 - systemProperties [Map<String, Object>]
 - systemEnvironment[Map<String, Object>]

4. postProcessBeanFactory(beanFactory)

- Allows post-processing of the bean factory in context subclasses. BeanFactory
 准备工作完成后,进行的后置处理工作
 - 子类通过重写这个方法来在BeanFactory创建并预准备完成后做进一步的设置
 - 如果没有子类重写这个方法,就直接跳过

• --- 以上是BeanFactory的创建及预准备工作 ---

5. invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory)

- Invoke factory processors registered as beans in the context. 执行 BeanFactoryPostProcessors
 - BeanFactoryPostProcessors: BeanFactory的后置处理器,在BeanFactory标准初始化之后执行的,包含了2个接口:
 - BeanFactoryPostProcessor、BeanDefinitionRegistryPostProcessor(它是 BeanFactoryPostProcessor的一个子接口,但是在调用执行过程中,它比 BeanFactoryPostProcessor更早执行)
 - 注意:这些接口或接口的子类根据优先级可以分为三大类: Separate between BeanFactoryPostProcessor that implement PriorityOrdered, Ordered, and the rest.
 - 实现了PriorityOrdered优先级接口
 - 实现了Ordered顺序接口
 - 没有实现任何优先级或顺序的接口

• 开始调用invokeBeanFactoryPostProcessors()方法:

- 先执行BeanDefinitionRegistryPostProcessor的方法:
 - 获取所有的BeanDefinitionRegistryPostProcessor
 - 先执行实现了PriorityOrdered优先级接口的 BeanDefinitionRegistryPostProcessor
 - postProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry)

- 再执行实现了Ordered顺序接口的 BeanDefinitionRegistryPostProcessor
 - postProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry)
- 最后执行没有实现任何优先级或者是顺序接口的 BeanDefinitionRegistryPostProcessors
 - postProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry)
- 再执行BeanFactoryPostProcessor的方法:
 - 获取所有的BeanFactoryPostProcessor
 - 获取所有的BeanFactoryPostProcessor
 - postProcessor.postProcessBeanFactory(beanFactory)
 - 再执行实现了Ordered顺序接口的BeanFactoryPostProcessor
 - postProcessor.postProcessBeanFactory(beanFactory)
 - 最后执行没有实现任何优先级或者是顺序接口的 BeanFactoryPostProcessor
 - postProcessor.postProcessBeanFactory(beanFactory)

6. registerBeanPostProcessors(beanFactory)

- registerBeanPostProcessors(beanFactory) 注册BeanPostProcessor(Bean的后置处理器),这些后置处理器用于拦截bean的创建过程
- BeanPostProcessor是一个顶级接口,它有很多的子接口,不同类型的
 BeanPostProcessor有不同的功能,它们的执行时机是不一样的,有的是在Bean的实例化前后执行,有的是在Bean的初始化前后执行。包含了一下几个接口:
 - BeanPostProcessor
 - DestructionAwareBeanPostProcessor
 - InstantiationAwareBeanPostProcessor
 - SmartInstantiationAwareBeanPostProcessor
 - MergedBeanDefinitionPostProcessor 会被注册到 [internalPostProcessors]
 - 注意:这些接口或接口的子类根据优先级可以分为三大类: Separate between BeanFactoryPostProcessor that implement PriorityOrdered, Ordered, and the rest.
- 获取所有的BeanPostProcessor,后置处理器都默认可以通过PriorityOrdered、 Ordered接口来指定优先级
- 先注册实现了PriorityOrdered优先级接口的BeanPostProcessor
 - 把每一个BeanPostProcessor添加到BeanFactory中
 - beanFactory.addBeanPostProcessor(postProcessor);
- 再注册实现了Ordered顺序接口的BeanPostProcessor
- 然后注册没有实现任何优先级接口的BeanPostProcessor
- 最终注册MergedBeanDefinitionPostProcessor [internalPostProcessors]
- 最最后再注册一个ApplicationListenerDetector [监听器探测器]
 - 用来在bean创建完成后检查是不是ApplicationListener,如果是:
 - applicationContext.addApplicationListener((ApplicationListener<?>)
 bean);

7. initMessageSource()

- Initialize message source for this context. 初始化MessageSource组件 (国际化功能;消息绑定,消息解析)
 - 获取BeanFactory
 - 检查容器中是否有id为messageSource,类型是MessageSource的组件
 - 如果有赋值给this.messageSource,如果没有Spring自动创建一个 DelegatingMessageSource
 - MessageSource的作用:取出国际化配置文件中的某个key的值,能按照区域信息获取
 - 把创建好的MessageSource注册在容器中,以后获取国际化配置文件的值的时候,可以自动注入MessageSource
 - beanFactory.registerSingleton(MESSAGE_SOURCE_BEAN_NAME, this.messageSource);
 - MessageSource.getMessage(String code, Object[] args, String defaultMessage, Locale locale);

• 8. initApplicationEventMulticaster()

- Initialize event multicaster for this context. 初始化事件派发器 (基于事件驱动模型 开发)
 - 获取BeanFactory
 - 从BeanFactory中获取id为applicationEventMulticaster的 ApplicationEventMulticaster
 - 如果上一步没有配置, Spring自动创建一个 SimpleApplicationEventMulticaster
 - 将创建好的ApplicationEventMulticaster添加到BeanFactory中,以后其他组件需要时就可以直接自动注入

9. onRefresh()

- Initialize other special beans in specific context subclasses. 留给子类(子容器)去做一些事情
 - 如果子类重写这个方法,在容器刷新的时候可以自定义逻辑

• 10. registerListeners()

- Check for listener beans and register them. 向容器中注册所有项目里面的 ApplicationListener
 - 从容器中拿到所有的ApplicationListener
 - 将每个监听器添加到事件派发器中: getApplicationEventMulticaster().addApplicationListenerBean(listenerBean Name);
 - 派发之前步骤产生的事件: getApplicationEventMulticaster().multicastEvent(earlyEvent);

• 11. finishBeanFactoryInitialization(beanFactory)

- Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons. 初始化所有剩下的单实例 bean
- beanFactory.preInstantiateSingletons();
 - 1. 获取容器中的所有Bean, 依次进行初始化和创建对象
 - 2. 获取Bean的定义信息: RootBeanDefinition
 - 3. 如果Bean不是抽象的,是单实例的,不是懒加载:

- 判断是不是FactoryBean:是不是实现FactoryBean接口的Bean;
- 如果不是工厂Bean,利用getBean(beanName)创建对象
 - 1) getBean(beanName) , IOC容器中获取bean : ioc.getBean()也是走的这个流程
 - 2) doGetBean(name, null, null, false);
 - 3) 先获取缓存中保存的单实例Bean,如果能获取到,说明这个bean之前已经被创建过(所有创建过的单实例bean都会缓存起来)
 - 从 private final Map<String, Object> singletonObjects = new ConcurrentHashMap<String, Object>(256) 这个集合中获取
 - 4) 缓存中获取不到,开始Bean的创建对象流程
 - 5) 先标记当前bean已经被创建(小细节,为了防止多线程并发导致单实例bean被多次创建)
 - 6) 获取Bean的定义信息
 - 7) 获取当前Bean依赖的其他Bean;如果有依赖于其他的bean,按照getBean()的方式把依赖的Bean先创建出来
 - 这点保证了, this Bean 的依赖不会出现问题。这种先将依赖Bean 创建的过程,就是递归调用的机制
 - 8) 在进行了上面的一切保障措施,启动单实例Bean的创建流程:
 - createBean(beanName, mbd, args)
 - Object bean = resolveBeforeInstantiation(beanName, mbdToUse)
 - - 先触发: postProcessBeforeInstantiation()
 - 如果上面的触发有返回值,再触发: postProcessAfterInitialization()
 - 如果前面的 InstantiationAwareBeanPostProcessor 没有返回代 理对象,接着往下进行
 - Object beanInstance = doCreateBean(beanName, mbdToUse, args); 真正的创建bean
 - a. 创建bean实例: createBeanInstance(beanName, mbd, args)
 - 利用工厂方法或者对象的构造器创建出Bean实例;
 - b. applyMergedBeanDefinitionPostProcessors(mbd, beanType, beanName)
 - 调用MergedBeanDefinitionPostProcessor的
 postProcessMergedBeanDefinition(mbd, beanType,
 beanName);
 - c. Bean属性赋值: populateBean(beanName, mbd, instanceWrapper)赋值之前:
 - 获取InstantiationAwareBeanPostProcessor类型的后置 处理器;
 - 执行postProcessAfterInstantiation()方法

- 获取InstantiationAwareBeanPostProcessor类型的后置 处理器;
 - 执行postProcessPropertyValues()方法
- 开始赋值:
 - 应用Bean属性的值;为属性利用setter方法等进行赋值;
 - applyPropertyValues(beanName, mbd, bw, pvs)
- d. Bean初始化: initializeBean(beanName, exposedObject, mbd)
 - 执行Aware接口的方法:
 invokeAwareMethods(beanName, bean), 执行
 xxxAware接口的方法
 - 如果是
 BeanNameAware\BeanClassLoaderAware\BeanFactoryAware接口,就执行这些接口里面的方法
 - 执行后置处理器初始化之前:
 - applyBeanPostProcessorsBeforeInitialization
 - BeanPostProcessor.postProcessBeforeInitializati on()
 - 执行初始化方法: invokeInitMethods(beanName, wrappedBean,mbd)
 - 如果是InitializingBean接口的实现,执行接口规定的 初始化;
 - 如果自定义了初始化方法,执行自定义的初始化
 - 执行后置处理器初始化之后的方法:
 - applyBeanPostProcessorsAfterInitialization
 - BeanPostProcessor.postProcessAfterInitialization
 ()
- e. 注册Bean的销毁方法:
 egisterDisposableBeanIfNecessary(beanName,bean, mbd)
- 将创建的Bean添加到缓存中 [singletonObjects]
- 4. 所有Bean都利用getBean创建完成以后:
 - 检查所有的Bean是否是SmartInitializingSingleton接口
 - 如果是,就执行afterSingletonsInstantiated()

• --- **Episode** ---

- 什么是Spring容器?
 - 本质上就是一些Map对象,这些Map中保存很多信息;有的保存了单实例bean, 有的保存了环境信息,有的保存了工厂信息,等等。

• 12. finishRefresh()

Last step: publish corresponding event. 完成BeanFactory的初始化创建工作,
 IOC容器就创建完成。

- clearResourceCaches():清理所有的资源缓存
- initLifecycleProcessor():初始化和生命周期有关的后置处理器 (LifecycleProcessor)
 - 默认从容器中找id为lifecycleProcessor的组件,类型为LifecycleProcessor
 - 如果没有, Spring自动创建一个: new DefaultLifecycleProcessor(), 并加载到容器中
 - 允许我们自定义一个LifecycleProcessor的实现类,可以在IOC容器的刷新和 关闭阶段做一些事情:
 - void onRefresh()
 - void onClose()
 - getLifecycleProcessor().onRefresh()
 - 获取上一步定义的生命周期处理器 (BeanFactory),回调 onRefresh();
 - publishEvent(new ContextRefreshedEvent(this))
 - 发布容器刷新完成事件
 - liveBeansView.registerApplicationContext(this)

--- cut-off rule ---

总结

- 1. Spring容器在启动的时候,先会保存所有注册进来的Bean的定义信息
 - xml注册bean;
 - 注解注册Bean: @Service、@Component、@Bean、等等
- 2. Spring容器会合适的时机创建这些Bean
 - 启动过程中如果利用到某个bean的时候,利用getBean创建bean,创建好以后保存在容器中
 - 统一创建剩下所有的bean的时候: finishBeanFactoryInitialization()
- 3. 后置处理器: BeanPostProcessor
 - 不同的后置处理器完成不同的功能
 - 每一个bean创建完成,会使用各种后置处理器进行处理,来增强bean的功能,如:
 - AutowiredAnnotationBeanPostProcessor:处理自动注入
 - AnnotationAwareAspectJAutoProxyCreator:完成AOP功能
 - AsyncAnnotationBeanPostProcessor:异步注解支持
 - •

• 4. 事件驱动模型

- ApplicationListener:事件监听器
- ApplicationEventMulticaster:事件派发器