Metas del Sistema de archivos

- > Brindar espacio en disco a los archivos del usuario y del sistema.
- Mantener un registro del espacio libre. Cantidad de espacio libre y donde se ubica dentro del disco.

Conceptos

- Sector
 - Unidad de almacenamiento utilizada en los discos rígidos.
- Bloque o Cluster
 - Conjuntos de sectores consecutivos.
 - O Nos sirve para archivos que necesitan más de un sector.
- File system
 - o Define la forma en que los datos se almacenan.
- FAT: File Allocation Table
 - Tabla que contiene información sobre en que lugar están alocados los distintos archivos.
- Se puede provocar fragmentación interna en un disco.

Pre-asignación: forma de asignar espacio

- Es necesario saber cuanto espacio va a ocupar el archivo en el momento de su creación.
- > Se tiende a definir espacios mucho más grandes que lo necesario.
- Es posible usar sectores contiguos para almacenar los datos de un archivo.
- Y si el archivo supera el espacio que le asignaron?
- Asignación continua aplica la pre-asignación.


Asignación dinámica: forma de asignar espacio

- El espacio es solicitado a medida que se necesita.
- Los bloques de datos pueden quedar de forma no contigua.
- La tendencia de hoy día es para asignaciones dinámicas.

Veremos formas de asignación


Forma continua

- > Para guardar un archivo se utiliza un conjunto contiguo de bloques.
- Es necesario preasignar, ósea conocer el tamaño del archivo al ser creado.
- ➤ El formato de la FAT es simple, ya que utiliza una sola entrada que incluye el bloque en el cuál empieza el archivo y la longitud (bloques usados).
- > El archivo puede ser leído con una única operación.
- ➤ Puede existir fragmentación externa que se puede resolver compactando aunque esto es MUY costoso.
- > La técnica presenta problemas:
 - Encontrar bloques libres continuos en el disco (y que tengan el tamaño necesario).
 - El incremento del tamaño de un archivo.



Forma encadenada

- > Se asigna en base a bloques individuales.
- ➤ Cada bloque tiene un puntero a la ubicación del próximo bloque del archivo → se debe implementar una estructura de enlaces.
- FAT tiene una única entrada, bloque inicial y tamaño del archivo.
- No hay fragmentación externa al usar esta forma.
- Útil para acceso secuencial.
- Los archivos pueden crecer bajo demanda (asignación dinámica).
- No se requieren bloques contiguos.




File Allocation Table

File Name Start Block Length
... ...

File B 1 5
...

Figure 12.9 Chained Allocation

Es posible mover los bloques de un mismo archivo de forma que queden contiguamente, esto ayuda a que haya una cercanía de bloques para agilizar operaciones a la hora de leer el disco (desfragmentadores de discos).



Forma indexada:

- Se asigna en base a bloques individuales.
- No se produce fragmentación externa.
- > El acceso random a un archivo se vuelve eficiente.
- ➤ FAT
 - Una sola entrada con la dirección del bloque de índices (puntero).
 - El bloque índice NO contiene datos del archivo, sino que contiene una lista de punteros a los bloques que componen el archivo. (índice)
- > Tiene dos variantes

> ASIGNACIÓN POR SECCIONES

- o A cada entrada del bloque índice se agrega el campo longitud.
- Cada índice del bloque índice apunta al primer bloque de un conjunto que se almacena sí o sí de manera contigua.





Figure 12.12 Indexed Allocation with Variable-Length Portions

NIVELES DE INDIRECCIÓN

- o Existen bloques directos con datos guardados dentro.
- Otros bloques son considerados como bloque índice (apuntan a varios bloques de datos).
 - Direccionamiento indirecto simple: un bloque índice solo que apunta a los bloques de datos.

- Direccionamiento indirecto doble: un bloque índice que apunta a otro bloque índice y este último apunta a los bloques de datos.
- Pueden haber varios niveles de indirección



Conocido como INODO

Gestión de espacio libre

0


- Consiste en el control sobre cuáles de los bloques de disco están disponibles.
- > Tres alternativas:
 - o Tablas de bits.
 - Bloques libres encadenados.
 - o Indexación.

Tablas de bits

- Vector con 1 bit por CADA bloque de disco.
 - 0 = bloque libre, 1 = bloque ocupado.
- Ventaja
 - o Es fácil halalr un bloque o grupo de bloques que estén libres.


Desventaja

- o Tamaño que llega a ocupar el vector en la memoria.
 - Se calcula: tamaño del disco bytes / tamaño bloque en sistema de archivos.
 - Ej: Disco de 16 GB con bloques de 512 bytes cada uno → el vector pesa 32 MB.



Bloques encadenados

- > Se tiene un puntero al primer bloque que esté libre.
- > Cada bloque libre tiene un puntero al siguiente bloque libre.
- Resulta ser ineficiente para la búsqueda de bloques libres ya que hay que realizar varias operaciones de E/S para obtener un grupo libre.
- > Si se pierde un enlace se generan problemas.
- Es difícil hallar bloques libres consecutivos.



Indexación (agrupamiento)

- > Variante de bloques libres encadenados.
- ➤ El primer bloque libre contiene las direcciones de N bloques libres.
- ➤ Las N-1 primeras direcciones son bloques libres.
- ➤ La N-ésima dirección referencia otro bloque con N direcciones de bloques libres.