
Física II:






PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Docente: Lic. Cesar Vladimir Arancibia Carbajal

PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA:

Es la Ley de la Conservación de la ENERGÍA MECÁNICA

- El modelo de la primera ley de la termodinámica abarca a los cambios de la energía interna
- Siempre hablaremos de transferencia de energía hacia o desde un sistema específico



Calor y trabajo en Termodinámica:

 $Q \rightarrow$ La cantidad de calor que se agrega el sistema

 $W \rightarrow El trabajo realizado sistema$

Tanto como Q y W pueden ser positivos, negativos o cero

 $+Q \rightarrow$ flujo de calor hacia el sistema

 $-Q \rightarrow$ flujo de calor hacia fuera del sistema

 $+W \rightarrow$ trabajo realizado por el sistema, contra el entorno (como un gas en expansión)

 $-W \rightarrow$ Trabajo realizado por el entorno sobre el sistema (compresión de un gas)

CONVENCION DE SIGNOS:

Entornó (Ambienté)

+Q > 0

El Calor es positivo cuando entra al Sistema

SISTEMA

El trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema

Entornó (Ambienté)

-Q < 0 El Calor es negativo cuando sale del Sistema

SISTEMA

El trabajo es negativo cuando se efectúa sobre el sistema





+W > 0

W < 0

Trabajo Realizado al cambiar el Volumen:

Consideremos desde la perspectiva microscópica basada en las energías cinéticas y potenciales de las moléculas individuales de la materia






Pistón se aleja de la molécula durante el choque

Movimiento del PISTÓN


La molécula Pierde ENERGÍA CINÉTICA y efectúa TRABAJO (+) sobre el pistón



Pistón se acerca a la molécula durante el choque

Movimiento del PISTÓN

La molécula Gana ENERGÍA CINÉTICA y efectúa TRABAJO (-) sobre el pistón



Definición de Trabajo Mecánico

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Solo en una dirección el W

$$dW = Fdx$$

 $dW = PAdx$

$$Adx = dV$$


$$dW = PdV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

Definición de Trabajo en un Gas



Representación grafica de P vs V:



El Sistema sufre Expansión

 $A = W = \int PdV > 0$

$$P \rightarrow Variable$$

$$P \rightarrow Variable$$

$$W = \int PdV < 0$$

El Sistema sufre Expansión

$$P \rightarrow Ctte$$

$$W = P\left(V_2 - V_1\right) > 0$$






Trayectoria entre Estados Termodinámicos:

Trabajo efectuado en un proceso termodinámico

Cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a un estado final pasa por una serie de Estados Intermedios



- \succ El punto 1 Representa el estado inicial con P_1 y V_2
- > El punto 2 Representa el estado final con P_2 y V_2
 - Para pasar del estado 1 al 2, se debe mantener la $P_1 = ctte$ entre los estados 1 y 3, y el $V_2 = ctte$ entre los estados 3 y 2.
 - Para pasar del estado 1 al 2, se debe mantener la $V_1 = ctte$ entre los estados 1 y 4, y la $P_2 = ctte$ entre los estados 4 y 2.

Energía Interna y la Primera Ley de la Termodinámica:

Definimos la energía interna de un sistema como la suma de todas las energías cinéticas de todas las partículas

$$\Delta U = Q - W$$

$$U \rightarrow Energia Interna$$

Proceso cíclico y sistemas aislados:

En un proceso cíclico el estado final es igual al estado inicial

$$U_2 = U_1$$

$$\Rightarrow$$

$$\Delta U = 0$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$O = Q - W$$

$$Q = W$$

Si se realiza una cantidad de trabajo W durante un proceso, deberá entrar al sistema una cantidad de energía de calor Q

Tipos de procesos Termodinámicos:

Proceso Adiabático

En un proceso adiabático no entra ni sale calor

$$Q = 0$$

0

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = -W$$

Proceso Isocórico

En un proceso Isocórico se mantiene el V = Ctte

$$V = ctte$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$W = 0$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = Q$$



Proceso Isobárico

En un proceso Isobárico la presión se mantiene constate

$$P = ctte W = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV = PV \Big|_{V_1}^{V_2}$$

$$W = P(V_2 - V_1)$$

$$W = P\Delta V$$

En este caso no son ceros

$$\Delta U$$
; Q ; W

Proceso Isotérmico

En un proceso Isotérmico la temperatura se mantiene constate

$$T = ctte$$

 ΔU ; Q; W En este caso no son ceros

Caso gas ideal

$$\Delta U = 0$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$Q = W$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

