# FFmpeg for Unity

### 目次

- 1. 概要
- 2. 対応環境
- 3. FFmpeg本体について
- 4. 使用方法
- 5. 各種設定
- 6. シーン詳細
- 7. コンポーネント詳細
  - 7-1. 基本
  - 7-1-1. FfmpegCommand
  - 7-1-2. FfplayCommand (New Player)
  - 7-1-3. FfmpegPlayerCommand (Old Player)
  - 7-1-4. FfmpegCaptureCommand
  - 7-2. バイト処理
  - 7-2-1. FfmpegBytesCommand
  - 7-2-2. FfmpegBytesPlayerCommand
  - 7-2-3. FfmpegBytesCaptureCommand
  - 7-3. フレーム毎バッチ処理
  - 7-3-1. FfmpegGetTexturePerFrameCommand
  - 7-3-2. FfmpegWriteFromTexturesCommand

# 1. 概要

これはUnityのエディタ上やアプリ上でFFmpegを使用できるアセットです。

以下のようなことが出来ます。

- 動画の再生(mp4, avi, mov etc.)
- ゲーム画面、もしくはゲーム内カメラからの録画
- 動画の変換
- Youtubeへのライブ配信(rtmp etc.) など

# 2. 対応環境

- Unityエディタ(Windows/Mac/Linux)
- スタンドアローン(Windows/Mac/Linux)(Mono/IL2CPP)
- Android(IL2CPP)
- iOS

# 3. FFmpeg本体について

このアセットでは以下のスクリプトからビルドしたFFmpeg本体(Windows/Mac/Linux)、もしくはプラグイン (Windows/Mac/Android/iOS)を使用しております。

外部ライブラリは一部のみ(「ライセンス」を参照)にしておりますので、使用したい機能がない場合は手順に従って再ビルドし、それに置き換えてください。

Windows、Mac(Library)およびLinux(Library)は1.を実行して生成したものを2.から置き換えて実行してください。

- Windows:
- 1. https://github.com/NON906/ffmpeg-windows-build-helpers
- 2. https://github.com/NON906/fftools\_lib
- Mac(Library):
- 1. https://github.com/NON906/ffmpeg-kit
- 2. https://github.com/NON906/FfmpegUnityMacPlugin
- Linux(Library):
- 1. https://github.com/NON906/ffmpeg-build-script
- 2. https://github.com/NON906/fftools\_lib
- Android/iOS: https://github.com/NON906/ffmpeg-kit
- Mac/Linux(Binary): https://github.com/NON906/ffmpeg-build-script

# 4. 使用方法

- 1. このアセットをインポートします。
- 2. 必要であれば、「FFmpeg本体について」にあるURLからFFmpegをビルドし、置き換えます。
- 3. 以下のように設定を変更します。
  - 3-1. メニューバーから'File -> Build Settings'を選択してください。
  - 3-2. 'Player Settings...'をクリックしてください。
  - 3-3. 'Other Settings -> Api Compatibility Level'を'.NET 4.x'に変更してください。
  - 3-4. (Androidの場合)'Other Settings -> Scripting Backend'を'IL2CPP'に変更してください。
- 4. サンプルシーンを実行したい場合、以下を行います。
- Assets/StreamingAssetsに再生(もしくは変換)したい動画をsample.mp4という名前で配置してください。
- PlayerVR, ListVR: 上記に加え、Package ManagerからXR Interaction Toolkitとそれに対応したPluginをインポートしてください。
- YoutubeLive: URLにある[STREAM\_KEY]をYoutubeのライブ配信の画面から取得したストリームキーに 置換してください。

NOTE: ver1.6から、com.arthenica.smartexceptionを同梱するようになりました。 アップデート後にエラーが発生した場合は、Assets/Plugins/Android/mainTemplate.gradleの設定を削除してください。

### 5. 各種設定

メニューバーのTools→Ffmpeg for Unity→Open Setting Windowから設定を行えます。 動作の不具合などがない場合は、デフォルト設定のまま使用するのを推奨します。

Library

ライブラリ化したffmpegを使用します

• Built In Binary

以下のパスに存在するffmpeg本体を使用します アプリとしてビルドする場合は自動で組み込まれます ver1.6.1以前でUse Built InをONにしたときと同じ動作になります

Windows: Assets/FfmpegUnity/Bin/Windows

Mac: Assets/FfmpegUnity/Bin/Mac Linux: Assets/FfmpegUnity/Bin/Linux

• Installed Binary

実行環境にインストールされているffmpeg本体を使用します 実行環境にffmpeg本体を事前にインストールしており、なおかつPATHが通っている必要があります ver1.6.1以前でUse Built InをOFFにしたときと同じ動作になります

#### NOTE:

• for Windows:

WindowsでBuilt In BinaryもしくはInstalled Binaryを使用したい場合は、こちらからffmpeg本体をインポートする必要があります

• for Mac:

MacでBuilt In Binaryを使用したい場合は、こちらからffmpeg本体をインポートする必要がありますなお、この本体はM1 Macでは動作しない可能性があるため、該当する場合は対応する本体を用意するか、Built In Binary以外を使用してください。

### 6. シーン詳細

- List
- ListVR

使用できる機能の一覧を表示します 後者はVR用です

- Convert
- ConvertProgress

動画形式の変換のサンプルです

• FfplayPlayer

動画プレイヤーのサンプルです

- FfplayTexture
- FfplayRenderTexture

動画をTextureに適用する方法のサンプルです

- Capture
- CaptureRenderTexture

動画録画のサンプルです それぞれで録画元が異なります

• SendStream

動画のストリーミング配信のサンプルです

• FfplayStream

動画のストリーミング配信の受信を行うサンプルです

YoutubeLive

YoutubeLiveへの配信のサンプルです

- BytesInput
- BytesOutput
- ConvertBytes
- TextureBytesPlayer
- TextureBytesCaptureAndPlayer

バイトを直接入出力する場合のサンプルです

- BatchTexture
- BatchTextureWithSound

フレーム毎に処理する場合のサンプルです

7. コンポーネント詳細

#### 7-1. 基本

#### 7-1-1. FfmpegCommand

設定されたFFmpegのコマンドを実行します。 動画の変換など、表示が不要な処理に使用してください。

インスペクターの設定:

Execute On Start: シーン開始時にコマンドを実行します。使用しない場合は、StartFfmpeg()から実行してください。

Options: 実行したいコマンドのオプションを設定します。 以下を記載した場合、対応するパスに変換されます。

{STREAMING\_ASSETS\_PATH} : Application.streamingAssetsPath
{PERSISTENT\_DATA\_PATH} : Application.persistentDataPath
{TEMPORARY\_CACHE\_PATH} : Application.temporaryCachePath

NOTE: Use Built Inは設定ウィンドウに引っ越しました

#### 7-1-2. FfplayCommand (New Player)

設定したFfmpegPlayerVideoTextureとAudioSourceに、映像や音声を設定します。

インスペクターの設定:

Execute On Start: FfmpegCommandと同じです。

Options: 実行したいコマンドのオプションを設定します。

NOTE: ffplayのオプションを指定してください。他で指定するffmpegのコマンドとは異なります。

Default Path: 基準となるパスを指定します。 以下の2つは同じです。

Default Path: STREAMING ASSETS PATH

Input Path: sample.mp4

Default Path: NONE

Input Path: {STREAMING\_ASSETS\_PATH}/sample.mp4

Input Path: 動画ファイルのパスを指定します。

Video Texture: 設定したFfmpegPlayerVideoTextureの設定に応じて、以下の処理が行われます。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureが空の場合: VideoTextureに新しくTexture2Dが設定されます。

スクリプトでVideoTextureをRendererなどに設定してください。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureにRenderTextureがある場合: 設定したRenderTextureに書き込みます。

Audio Source Component: 設定したAudioSourceのclipに音声が設定されます。

#### 7-1-3. FfmpegPlayerCommand (Old Player)

設定したFfmpegPlayerVideoTextureとAudioSourceに、映像や音声を設定します。

インスペクターの設定:

Execute On Start, Options: FfmpegCommandと同じです。

Input Options: 動画の指定する前のコマンドのオプションを設定します。

Default Path: 基準となるパスを指定します。

Input Path: 動画ファイルのパスを指定します。

Auto Settings: 自動で動画の大きさなどを設定します。 基本的にONで構いませんが、一度設定を取得してから、再度実行することになるため、ストリーミングなどでは上手くいかない場合があります。

Video Textures: 設定したFfmpegPlayerVideoTextureの設定に応じて、以下の処理が行われます。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureが空の場合: VideoTextureに新しくTexture2Dが設定されます。

スクリプトでVideoTextureをRendererなどに設定してください。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureにRenderTextureがある場合: 設定したRenderTextureに書き込みます。

Audio Sources: 設定したAudioSourceのclipに音声が設定されます。

Buffer Time: バッファを行う遅延時間(秒)です。 動作が不安定な場合を除いて、0で構いません。 負の値を指定した場合はバッファを無効にします。

#### 7-1-4. FfmpegCaptureCommand

映像や音声を取得して、動画の保存や配信を行います。

NOTE: スマートフォンなどで処理が間に合わない場合は、映像の速度が異常に早くなることがあります。 その場合、サイズなどの設定を行って、処理を軽減させてください。

NOTE: URPやHDRPではVideo\_Cameraが使用できません。 またVR機器の場合、Video\_GameViewやVideo\_Cameraが使用できない場合があります。 これらに該当する場合はVideo RenderTextureを使用してください。

#### インスペクターの設定:

Execute On Start, Options: FfmpegCommandと同じです。

Capture Sources: キャプチャしたい内容を設定します。 Video Sizeが設定出来る場合に0以下の値を設定した場合、その値は自動で設定されます。

#### 7-2. バイト処理

#### 7-2-1. FfmpegBytesCommand

byte[]での入力と出力ができるFfmpegCommandの派生コンポーネントです。

AddInputBytes(bytes, inputNo)で入力ができます。 (inputNo は'Input Option'に対応したストリーム番号です)

GetOutputBytes(outputNo)で出力内容を取得できます。

(戻り値はbyte[]です)

(outputNoは'Output Option'に対応したストリーム番号です)

Input Options: 入力ストリームの数とその前に指定するオプションを設定します。

NOTE: このリストの数とストリームの数は一致します。 オプションを指定しない場合でも、(空欄で構わないので)必要なストリームの数を用意する必要があります。

Output Options: 出力ストリームの数とその前に指定するオプションを設定します。

NOTE: 'Input Options'と同様に一致させる必要があります。

#### 7-2-2. FfmpegBytesPlayerCommand

byte[]での入力ができるFfmpegPlayerCommandの派生コンポーネントです。

詳細はFfmpegPlayerCommandとFfmpegBytesCommandを参考にしてください。

#### 7-2-3. FfmpegBytesCaptureCommand

byte[]での出力ができるFfmpegCaptureCommandの派生コンポーネントです。

詳細はFfmpegCaptureCommandとFfmpegBytesCommandを参考にしてください。

### 7-3. フレーム毎バッチ処理

#### 7-3-1. FfmpegGetTexturePerFrameCommand

フレーム毎に取得が可能なFfmpegPlayerCommandの派生コンポーネントです。

GetNextFrame()コルーチンを実行することで次のフレームに更新します。 (実行しない間は次のフレームに進みません)

#### 7-3-2. FfmpegWriteFromTexturesCommand

Textureの内容を動画に書き込むためのコンポーネントです。

WriteTexture(inputTexture)コルーチンで指定のTextureの内容を書き込むことが出来ます。