

Задачи подсистемы управления памятью

- Распределение памяти между конкурирующими процессами
 - достижение максимальной эффективности использования памяти и пропускной способности всей системы
- Предоставление удобной абстракции адресного пространства прикладной программы (для прикладных программистов, компиляторов и т.д.)
- Обеспечение изоляции процессов друг от друга
 - К настоящему моменту для нас понятия "адресуемость" и "защищенность" представляются тесно связанными, хотя на самом деле – это отдельные и независимые механизмы







Механизмы, используемые при управлении памятью

- Регистры начала и размера (Base and limit registers)
- Своппинг (swapping)
- Страничное преобразование (paging)
 - Таблицы страниц и TLB
- Сегментная адресация
 - таблицы дескрипторов сегментов
- Обработка страничных сбоев (page faults)
- Стратегии использования всех перечисленных механизмов





(intel) dt

Современные настольные и серверные системы

- Основная абстракция, предоставляемая операционной системой прикладным программам – виртуальная память (virtual memory) или виртуальное адресное пространство
 - ВП позволяет программам выполняться, не находясь в оперативной памяти целиком
 - программы могут выполняться даже на системах с меньшим количеством памяти, чем им "необходимо"
 - большинство программ не использует постоянно весь свой код и данные
 - например, могут быть никогда не выполняющиеся ответвления кода или неиспользуемые данные, соответственно, для их размещения не обязательно выделять оперативную память
 - таким образом, ОС должна динамически изменять объем памяти, выделенной процессу, в зависимости от поведения программы во время выполнения
 - виртуальная память изолирует процессы друг от друга
 - каждый процесс использует адреса, недоступные всем остальным процессам – он имеет свое собственное изолированное адресное пространство



Механизмы, используемые для поддержки виртуальных адресных пространств

- Организация виртуальных адресных пространств требует поддержки со стороны аппаратного обеспечения и операционной системы
 - MMU's (memory management units, блоки управления памятью)
 - TLB's (translation look-aside buffers, буферы быстрого преобразования адреса)
 - page tables (таблицы страниц)
 - page fault handling (обработка страничных сбоев)
 - ..
- Как правило, сопровождается поддержкой механизмов подкачки (swapping) и сегментной адресации (полностью или частично)







Мы будем изучать не только поддержку ВАП

- Зачем?
 - Полезно знать даже неиспользуемые в настоящий момент подходы Большинство встраиваемых процессоров (98% из общего числа
 - процессоров) не поддерживают использование виртуальной
- В ранних системах в каждый момент времени выполнялась только одна программа
 - программы использовали непосредственно физические адреса
 - ОС загружала задачу на выполнение (возможно, используя загрузчик, настраивающий адреса программы в соответствии с адресом ее загрузки), запускала задачу, по завершении выгружала ее
 - если программа не помещалась в памяти прикладные программисты должны были использовать специальные техники разработки программ
 • например, оверлеи (overlays)
- Встроенные системы могут содержать и выполнять только одну программу! (intel) ot



- Подкачка (swapping)
 - полностью сохраняем состояние процесса (включая образ его адресного пространства) на жесткий диск
 - выполняем другой процесс
 - первый процесс "подкачивается" назад в память и перезапускается с момента остановки
- Первая система разделения времени "Compatible Time Sharing System" (CTSS), разработанная в MIT, была однозадачной системой, поддерживающей подкачку
 - только один пользовательский процесс размещается в памяти
 - после завершения обработки запроса или по истечении кванта происходило вытеснение одного процесса на жесткий диск и подкачка в память другого процесса
 - Круто! ... И это еще и работало!









Затем появилась многозадачность

- в памяти одновременно могут размещаться несколько процессов/задач
 - для организации перекрытия вычислительной активности и операций ввода-вывода
- возникли новые требования, связанные с управлением памятью
 - защита: нужно ограничить пространство адресов, доступное каждому процессу, чтобы они не могли "вредить" друг другу
 - быстрое преобразование адресов: скорость обращения к памяти не должна замедляться из-за используемых изменений в механизме адресации
 - быстрое переключение контекста: при переключении процесса изменение аппаратного контекста (связанное со сменой адресного пространства и изменениями в атрибутах защиты) должно выполняться быстро









Поддержка виртуальных адресных пространств и многозадачность

- Для облегчения управления памятью в многозадачных системах организуется использование в процессах виртуальных адресов
 - виртуальные адреса не зависят от физических адресов размещения данных в оперативной памяти
 - размещением этих данных в физической памяти управляет операционная система
 - во всех инструкциях ЦП используются виртуальные адреса • например, указатели, аргументы инструкций чтения/записи,
 - виртуальные адреса транслируются в физические аппаратно, но для организации трансляции требуется поддержка со











- Множество виртуальных адресов, которые может использовать процесс, называется его адресным пространством
 - существует несколько различных механизмов трансляции виртуальных адресов в физические
 - мы рассмотрим их в порядке возникновения, завершив рассмотрение современными подходами
- Замечание: Мы пока еще не говорим о страничном преобразовании (paging) или виртуальной памяти только о том, что адреса, используемые в программах – это виртуальные адреса, из которых впоследствии "получаются" физические адреса





Подход №1: Разделы фиксированного размера

- Физическая память разбивается на разделы фиксированного размера
 - размер всех разделов одинаков, разбиение никогда не изменяется
- требуемая поддержка со стороны аппаратного обеспечения: наличие регистра начала раздела (base register)

 физический адрес = виртуальный адрес + регистр начала раздела
 - значение регистра начала раздела загружается операционной системой при переключении процесса
- Преимущества


стороны ОС


- Простота
- Недостатки
 - внутренняя фрагментация: память, не используемая владельцем раздела, не может быть использована другими процессами
 - размер раздела: не существует размера, подходящего для всех процессов
 - таким образом, либо большие программы не помещаются в раздел, либо мы имеем внутреннюю фрагментацию









































Преимущества страничного преобразования

- Упрощается выделение физической памяти
 - физическая память выделяется просто из списка свободных страниц
 - для выделения страницы ФП достаточно удалить ее из списка свободных
 - отсутствует внешняя фрагментация!
 - очень удобный механизм для управления разделами переменного размера и разделами, изменяющими свой размер
- Позволяет организовать действительно "виртуальную" память
 - не обязательно вся программа должна располагаться в ФП
 - страничные сбои могут быть отслежены посредством использования valid bit'a ("признака достоверности")
 - тем не менее, изначально страничное преобразование предназначалось для борьбы с внешней фрагментацией, не предполагая возможность частичного размещения программ в оперативной памяти









Недостатки страничного преобразования

- Может присутствовать внутренняя фрагментация
 - размер используемой процессом памяти может быть не кратен размеру страницы
- Накладные расходы на выполнение преобразования адреса
 - 2 обращения к памяти на одну операцию (сначала к таблице страниц, затем собственно к данным)
 - решение: использование аппаратного кэша для уменьшения
 - числа обращений к записям таблицы страниц
 TLB's (translation look-aside buffers, буферы быстрого преобразования адреса) на следующей лекции









Недостатки страничного преобразования

- Для размещения таблиц страниц тоже требуется память
 - для каждой страницы ВАП требуется свой дескриптор страницы
 - при размере адреса 32 бита и размере страницы 4 Кб требуется 2^{20} = 1,048,576 дескрипторов страниц
 - если размер дескриптора страницы равен 4 байта, то размер таблицы страниц = 4 Мб
 - как правило, для каждого процесса используется отдельная таблица страниц
 - 25 процессов требуют 100 Мб для хранения таблиц страниц
 - решение использование таблиц таблиц страниц!
 - рассмотрим в следующий раз





