




Низкоуровневая архитектура влияет на ОС в еще большей степени Функционирование операционной системы зависит, по крайней мере частично, от нижележащей аппаратной архитектуры • набор инструкций (синхронизация, ввод/вывод, ...) и аппаратные компоненты, такие как MMU или контроллеры DMA • Поддержка со стороны архитектуры может чрезвычайно упростить (или усложнить!) задачи ОС например, в ранних ОС для ПК (DOS, MacOS) отсутствовала поддержка виртуальной памяти по причине отсутствия необходимой поддержки со стороны аппаратного обеспечения В большинстве современных Intel-совместимых ПК все еще отсутствует поддержка 64-битной адресации • что уже в течении десятилетия доступно для других платформ: MIPS, Alpha, IBM... быстро изменяется, отчасти благодаря 64-битной архитектуре от AMD (intel) ot



Защищенные инструкции • часть инструкций может выполнять только ОС • они называются защищенными или привилегированными инструкциями например, только ОС может: непосредственно управлять устройствами ввода-вывода (диски, сетевые адаптеры,...) причина? манипулировать параметрами управления памятью • таблицы страниц, TLB и т.д. причина? изменение "битов режима/состояния" • уровень приоритета прерывания



- Как центральный процессор определяет, нужно ли выполнять привилегированную инструкцию?
 - архитектура должна поддерживать по крайней мере два режима выполнения (уровня привилегий): режим/уровень ядра и режим/уровень пользователя (kernel mode and user mode)
 - VAX, x86 поддерживают 4 уровня привилегий
 - режим устанавливается изменением бита в защищенном регистре процессора
 - пользовательские (прикладные) программы выполняются в пользовательском режиме
 - ОС выполняется в режиме ядра (ОС == ядро)
- Защищенные инструкции могут быть выполнены только в режиме ядра
 - что произойдет, если в пользовательском режиме выполнить защищенную инструкцию?









инструкция halt

• причина?

- Каким же образом программы пользовательского уровня выполняют привилегированные операции?
 - Как записать что-либо на жесткий диск, если запрещено выполнять инструкции ввода-вывода?
- Прикладные программы должны вызывать функции ОС
 - в ОС определено множество системных вызовов (system calls)



(intel) ot


Переключение между режимами выполнения

- Как происходит переход из пользовательского режима в режим ядра?
 - Должна быть инструкция, выполняющая системный вызов, которая:
 - вызывает исключение (инициирует программное прерывание), обработчик которого расположен в ядре
 - передает параметр, указывающий, какой именно системный вызов выполнить
 - сохраняет состояние вызывающего кода (значения регистров, флаги, биты режима) для последующего восстановления
 - ОС должна проверить корректность переданных аргументов (например, указателей)
 - должна иметься возможность возврата в пользовательский режим при завершении обработки










- Что произойдет, если ядро не сохранит состояние вызывающего кода?
- Почему ядро должно проверять корректность переданных аргументов?
- Как ссылаться на объекты ядра при их использовании в качестве аргументов системного вызова или возвращаемых значений?


























Таймеры

- Как ОС может не допустить безудержного роста потребления ЦП вышедшими из под контроля прикладными программами (например, с бесконечным циклом)?
 - использовать аппаратный таймер, периодически генерирующий прерывания
 - перед передачей ЦП прикладной программе, ОС запускает таймер с заданным временем прерывания
 - "квант" ("quantum") насколько он должен быть велик?
 - когда срабатывает таймер, прерывание возвращает управление ОС
 - в этот момент ОС должна решить, какой программе теперь предоставить центральный процессор
 - крайне интересен способ выбора программы мы посвятим этому вопросу одну из лекций
- Должен ли таймер быть привилегированным объектом?
 - для чтения или для записи?





Синхронизация

- Прерывания являются причиной некоторого затруднения:
 - они возникают в любой момент, что может привести к выполнению кода обработчика, влияющего на исполнение прерванного кода
 - ОС должна иметь механизмы *синхронизации* параллельно выполняющихся процессов
- Синхронизация
 - гарантирует атомарное выполнение коротких последовательностей инструкций (например, считать-изменить-записать)
 - один из способов: запретить прерывания перед выполнением последовательности инструкций, по окончании разрешить
 - архитектура должна поддерживать запрет прерываний • другой способ: использование специальных атомарных инструкций
 - read-modify-write (чтение-изменение-запись) test-and-set (проверка-и-установка)

 - load-linked store-conditional (загрузка с сохранением при выполнении









Параллельное программирование

- Управление параллельным выполнением и асинхронными событиями – наибольшее различие между "системным программированием" и "традиционной разработкой приложений"
 - современная разработка "событийно-ориентированнных" приложений занимает промежуточное положение
- Является результатом развития архитектуры ЭВМ
- Невозможно игнорировать, но возможно облегчить
- Серьезная и сложная задача
 - в отличие от уязвимостей, связанных с переполнением буфера, являющихся следствием неаккуратного программирования





