

Системные требования:

ОС: Ubuntu версия > 12.04, x64

Процессор: 2 ядра по 2.0 Ghz

Свободной оперативной памяти не менее 50Мб. Рекомендуемое — от 512Мб.

Конечный объем памяти зависит от количества и размера используемых моделей.

Установка:

Для установки используется .deb пакет "mivarrestwebservice-0.0.*.deb", где * - минорная версия сервера.

Инсталляция инициируется путем выполнения команды dpkg (н-р "sudo dpkg --install mivarrestwebservice-0.0.* || sudo apt-get -f install").

Настройка:

Сервер устанавливается в папку "/usr/local/bin/MivarREST/0.0.*/" . В данной папке размещается файл MivREST.ini с настройками «по умолчанию».

Описание опций MivREST.ini:

[listener]# - блок, в котором описаны настройки сервера

port=8081# - порт, на котором будет сервер слушать входящие запросы

minThreads=10# - минимальное кол-во потоков

maxThreads=100# - максимальное кол-во потоков

cleanupInterval=10000# - временной интервал в миллисекундах через который сервер закрывает неиспользуемый поток, но число потоков не должно быть меньше минимального

readTimeout=60000# - открытые соединения, которые молчат закрываются после данного интервала (в миллисекундах)

maxRequestSize=10000000# - ограничение на размер запроса в байтах

maxMultiPartSize=10000000# - ограничение на размер одного блока данных в многоблочном запросе

[logging]# - настройки логирования

fileName=MivarREST.log# - имя файла, в которых сервер будет писать логи

maxSize=1000000# - максимальный размер одного файла с логами

maxBackups=10# - кол-во файлов с логами

#minLevel=0# - уровень логирования по умолчанию - 0(debug). Уровни 0 - debug, 1 - warnings, 2 - critical, 4 - fatal

#msgformat={timestamp} {typeNr} {type} thread={thread}: {msg}# - формат сообщения в логгере #timestampFormat=dd.MM.yyyy hh:mm:ss.zzz# - формат даты

#bufferSize=0# - размер буфера логирования на один поток

[apiDocumentation]# - настройка файла содержащего документацию по API

#filePath=apiDocumentation.htm# - местоположение файла с документацией - не обязательно

encoding=windows-1251# - кодировка файла с документацией

Эксплуатация

После запуска необходимо проверить сервер - для это достаточно отправить http GET запрос по адресу "http://<адрес сервера>/Models". Если на сервер не добавляли модели, то валидный ответ должен выглядеть следующим образом: "[]".

Online документация на REST API доступна по адресу: "http://<адрес сервера>/apiDocumentation.htm". В ней описаны все доступные ресурсы, а так же способы доступа к ним.

Команды управления сервером:

- MivRESTLast start - запуск сервера
- MivRESTLast stop - остановка сервера
- MivRESTLast restart - перезапуск сервера
- MivRESTLast status - проверка статуса сервера