

# Учебная практика

Измерение времени

2016-2017



## Введение

Программисту приходится довольно часто отслеживать время, например в игровых и мультимедийных приложениях, при разработке программ, работающих с аппаратной частью ПК, а также при проведении всевозможных тестов. Кроме того, нередко требуется отладить критичные ко времени исполнения фрагменты кода, для чего нужны «часы» с высокой разрешающей способностью.

Можно использовать несколько видов измерения интервалов времени. Все они отслеживают сообщения от

- таймера или
- генератора импульсов.



# Общие замечания

1. В Windows всегда одновременно выполняется несколько программ, которым выделяется время процессора, поэтому время выполнения одних и тех же фрагментов программ — величина непостоянная. Нельзя делать выводы о какой-то реализации алгоритма после одного тестирования.

Если вы тестируете алгоритм, то поставьте его в цикл, выполнив его, например, тысячу раз, а потом вычислите среднее время.

2. При проведении вычислительных экспериментов необходимо учитывать, что при работе оптимизирующего компилятора время выполнения приложения при первых запусках значительно больше, чем при последующих – идет оптимизация кода Just In Time (JIT) в соответствующих средах и языках




# Общие замечания

- 3) Время всегда измеряется с погрешностью.
- У разных инструментов измерения точность разная.

**Таймер** вызывается периодически с определенной частотой, минимальный период 15,6 мс, поэтому и результат измерения времени таймером кратен 15,6 мс.

**Генератор тактовой частоты** вырабатывает импульсы в соответствии с частотой CPU





# Общие замечания

- 1. Функции отсчета времени в языке программирования.
- 2. Функции из библиотеки Windows
- 3. Можно снимать показания со счетчика импульсов процессора непосредственно

#### Функции из библиотек языков программирования

#### Windows API

#### Ассемблер

Потеря функциональности при переходе с более низкого уровня на более высокий. Каждый «слой» АРI создаётся для облегчения выполнения некоторого стандартного набора операций. Но при этом реально затрудняется, либо становится принципиально невозможным выполнение некоторых других операций, которые предоставляет более низкий уровень АРI.



# Примеры инструментов измерения времени

- Clock
- 2. Time
- 3. timeGetTime
- 4. GetTickCount
- 5. Функции АРІ
- 6. RDTCS

#### Различаются

- Размерностью переменной и отсюда точностью
- 2. Временем до сброса (продолжительностью)
- 3. Точкой начала отсчета

И т.д.



# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ В C++



## clock

Вычисляет время, затраченное вызывающим процессом, в миллисекундах

```
clock_t clock( void );
```

Требуется подключить time

```
#include<time.h>
```

Интервал времени примерно кратен

```
1/CLOCKS_PER_SEC секунд.
```



### clock

```
#include<ctime>
temp1=double(clock()); // Функция clock() возвращает процессорное
                       // время в единицах,
                         // которые зависят от реализации языка.
Bubble Sort(B,n);
                              //Вызов функции
temp2=double(clock( ));
double t = ((temp2- temp1) /CLOCKS_PER_SEC); // время в секундах
// символическая константа CLOCKS_PER_SEC используется для
// перевода значения, возвращаемого функцией clock( ), в секунды;
```



# Пример использования clock()

```
#include<iostream>
                                              87ms
                                      86ms
                                                        1 ms
#include<time.h>
                                      93ms
                                              94ms
                                                        1ms
                                              99ms
using namespace std;
                                                       1 ms
                                        03ms
                                               104ms
                                                          1ms
void main(){
                                        08ms
                                               109ms
                                                          1ms
//Измерение времени на C++ clock()
                                               114ms
                                        13ms
                                                          1ms
                                       18ms
                                               119ms
       double time1, time2;
                                                          1ms
                                       24ms
                                               125ms
                                                          1ms
       for(int i=0;i<10;i++) {
                                               131ms
                                      130ms
                                                          1ms
              time1=clock();
                                               136ms
                                      135ms
                                                          1ms
              while (clock() == time1),
                      time2=clock();
              cout<<time1<<"ms "<<time2<<"ms
                      <<time2-time1<<"ms"<<endl;
                                            Минимальный интервал -
       cout<<" "<<endl; system ("PAUSE");</pre>
                                            миллисекунда
```



## time, \_time32, \_time64

#### Возвращает системное время

```
time_t time( time_t *timer );
_ _time32_t _time32( _ _time32_t *timer );
_ _time64_t _time64( _ _time64_t *timer );
```

Возвращает время как секунды, прошедшие с 0 часов 1 января 1970 г. или -1 в случае ошибки

Требуется подключить time

#include<time.h>



## Заголовочный файл time.h



```
#ifndef _TIME64_T_DEFINED

typedef __int64 __time64_t;

/* 64-bit time value*/

#define _TIME64_T_DEFINED

#endif /* _TIME64_T_DEFINED
```

```
#ifndef TIME T DEFINED
#ifdef USE 32BIT TIME T
typedef __time32_t time_t; /* time
  value */
#else /* USE_32BIT_TIME_T */
typedef __time64_t time_t; /* time
  value */
#endif /* _USE_32BIT_TIME_T */
#define TIME T DEFINED
  avoid multiple def's of time_t */
#endif /* TIME T DEFINED */
```



# time, \_time32, \_time64

Округленные продолжительность и точность

```
73 года ± 1 секунда
time_t StartTime, ElapsedTime;
StartTime = time(NULL);
< код >
ElapsedTime= time(NULL) - StartTime;
```



## Пример. Сравнение time и clock

```
// Функция С-библиотеки времени выполнения
double time1,time2;
time t StartTime1, ElapsedTime1;
for(int i=0;i<10;i++) {
       time1=clock();
       StartTime1 = time(NULL);
       while (time(NULL) == StartTime1);
                time2=clock();
       ElapsedTime1= time(NULL) - StartTime1;
cout<<time1<<"ms "<<time2<<"ms "<<
       time2-time1<<"ms"<<endl;</pre>
       cout<<StartTime1<<" "<<ElapsedTime1<<endl;</pre>
```



## Пример. Сравнение time и clock

```
lc lock
             882ms 797ms
time
clock
              1882ms 986ms
time
                2882ms 988ms
lc lock
time
clock
                3882ms
                       976ms
time
                4889ms 999ms
e loek
time
clock
                5882ms
                        985ms
time
c lock
                6881ms 991ms
time
                7881ms
                       986ms
clock
time
le loek
                8881ms
time
                9881ms 986ms
clock
time
        1317625134
    продолжения нажмите
                           7106 ·
```



# ПРОЦЕДУРЫ WINDOWS



### Windows API

Windows API был изначально спроектирован для использования в программах, написанных на языке Си или C++.

Работа через Windows API — это наиболее близкий к системе способ взаимодействия с ней из прикладных программ.

#### Версии

Win16 — первая версия Windows API для 16-разрядных версий Windows.

**Win32** — 32-разрядный **API** для современных версий **Windows**. Популярная версия.

Базовые функции этого **API** реализованы в динамически подключаемых библиотеках **kernel32.dll** и **advapi32.dll**;

базовые модули графического интерфейса пользователя — в user32.dll и gdi32.dll.

**Win64** — 64-разрядная версия **Win32**, содержащая дополнительные функции для использования на 64-разрядных компьютерах.



### timeGetTime

#### Мультимедийный таймер Windows

Функция timeGetTime возвращает системное время в миллисекундах. Системное время – время, прошедшее с момента запуска Windows.

DWORD timeGetTime(void);

Точность от ± 5 миллисекунд. Счетчик сбрасывается каждые 2^32 мс ≈ 49.71 дней.

```
DWORD StartTime, ElapsedTime;
StartTime = timeGetTime();
ElapsedTime = timeGetTime() - StartTime;
```

Требуется подключить Mmsystem.h, включает Windows.h



### GetTickCount

Возвращает количество миллисекунд, прошедших от момента старта системы

#### Синтаксис

DWORD WINAPI GetTickCount(void);

Точность ограничена точностью системного таймера, обычно 10-16 миллисекунд. Сброс примерно через 49,7 дней.

ULONGLONG WINAPI GetTickCount64(void);

Больший период до сброса

#### Требуется подключение

Winbase.h (включает в себя Windows.h), библиотеки Kernel32.lib,
DII Kernel32.dll



# Пример. Сравнение GetTickCount и clock

```
DWORD StartTime5, ElapsedTime5;
for(int i=0;i<10;i++) {
  time1=clock();
  StartTime5 = GetTickCount();
  while (GetTickCount() == StartTime5);
    time2=clock();
  ElapsedTime5 = GetTickCount() - StartTime5;
  cout << "clock " << time1 << "ms " << time2 << "ms "</pre>
       << time2- time1<<"ms"<<endl;
  cout << "GetTickCount = " << StartTime5 << "</pre>
       ElapsedTime5 << endl;</pre>
```



# Результат сравнения GetTickCount и clock

```
56ms 58ms
              = 389138253
GetTickCount
                            16
       72ms 74ms 2ms
              = 389138269
                            16
       88ms 89ms 1ms
GetTickCount
                            15
              = 389138285
      - 103ms 105ms 2ms
                            16
        .15ms 120ms
               389138316
                            15
        35ms 136ms 1ms
    ickCount
                            16
              = 389138331
       150ms 152ms 2ms
                            16
```



## Генератор тактовой частоты

Генератор тактовой частоты (генератор тактовых импульсов) генерирует электрические импульсы заданной частоты для синхронизации различных процессов в цифровых устройствах

Тактовые импульсы часто используются как эталонная величина— считая их количество, можно измерять временные интервалы.

В микропроцессорной технике один тактовый импульс, как правило, соответствует одной атомарной операции. Обработка одной инструкции может производиться за один или несколько тактов работы микропроцессора, в зависимости от архитектуры и типа инструкции. Частота тактовых импульсов определяет скорость вычислений.



# Функции Windows

В компьютере есть генератор импульсов и 64-хразрядный счетчик циклов тактовой частоты, показания которого считываются программно

Функции Windows API:

QueryPerformanceCounter возвращает количество импульсов, прошедшее с момента включения компьютера

QueryPerformanceFrequency возвращает частоту генератора импульсов (число тиков в секунду).



## QueryPerformanceCounter

BOOL WINAPI QueryPerformanceCounter( \_\_out LARGE\_INTEGER \*1pPerformanceCount );

Параметр - указатель на переменную, содержащую текущее значение тиков

При успешном выполнении возвращает не 0, иначе - 0

Требуется подключение заголовка Winbase.h (включает Windows.h) и Kernel32.dll, Kernel32.lib

Многопроцессорные компьютеры:

On a multiprocessor computer, it should not matter which processor is called. However, you can get different results on different processors due to bugs in the basic input/output system (BIOS) or the hardware abstraction layer (HAL). To specify processor affinity for a thread, use the SetThreadAffinityMask function.



### Тип union – совмещение переменных по адресам

```
#include<iostream>
using namespace std;
void main() {
 typedef union __union {
          int i;
          float a;
    };
   union union;
  _union.i=1; // печать
  _union.a=1; // печать
  union.i=127; // печать
  union.a=127; // печать
  union.a=132; // печать
system("pause");
```

```
int i;
float a;
```

#### 0000000 00000000 0000000 00000001

```
// печать
cout<<"union.i = "<<_union.i<<"
    union.a = "<<_union.a << endl;
    for(int j = 0; j < 32; j++) {
        cout << (_union.i & 1);
        _union.i=_union.i>>1; }
        cout << endl;
system("pause");
}</pre>
```



# Tuп union – совмещение переменных по адресам

Переменные union совмещены по адресам.

Одно и то же содержимое четырех байт интерпретируется по-разному для int и float

```
union.a = 1.4013e-045
10000000000000000000000000000000000
union.i = 1065353216
union.a
     .1000000000000000000000000000
                   union.a = 127
lunion.i = 1123942400
000000000000000000001
                 111101000010
|000000000000000000010000011000010
   продолжения нажмите любую клавишу
```



## QueryPerformanceFrequency

```
BOOL WINAPI QueryPerformanceFrequency ( __out LARGE_INTEGER *1pFrequency );
```

Параметр – указатель на переменную, содержащую частоту процессора в тиках в секунду

При успешном выполнении возвращает не 0, иначе 0

Требуется подключение заголовка Winbase.h (включает Windows.h) и Kernel32.dll, Kernel32.lib



# LARGE\_INTEGER Union

```
typedef(union ) LARGE_INTEGER {
                                            Переменные совмещены по
                                                   адресам
       struct {
              DWORD LowPart;
                                 HighPart
                                                LowPart
              LONG HighPart;
                                           QuadPart
       struct {
              DWORD LowPart;
               LONG HighPart;
               } u;
       LONGLONG QuadPart;
                                           Объявляем переменную и
                                                указатель типа
                                                LARGE_INTEGER
LARGE INTEGER, *PLARGE INTEGER;
```



## LARGE\_INTEGER Union

LowPart младшие 32 бита

HighPart старшие 32 бита

u LowPart младшие 32 бита переменной и.

u HighPart старшие 32 бита переменной и.

QuadPart знаковое целое 64 бита

```
Примерчик ( 4 + 4 бита): 0100 	 1001 HighPart = 4 LowPart = 9 QuadPart \neq 49 QuadPart = 01001001_2 = 73
```

Если компилятор поддерживает 64-битовые целые (например, MicroSoft поддерживает \_\_int64.), используем QuadPart.

```
__int64 TTint64;
LARGE_INTEGER TT; ...
TTint64 = TT.QuadPart;
```



## Процедуры Windows

Если известна разница между результатами двух вызовов QueryPerformanceCounter,

Частоту CPU достаточно измерить один раз

```
QueryPerformanceFrequency (Frequency);
QueryPerformanceCounter(startt);
...
QueryPerformanceCounter(finishh);
dCount = finishh - startt;
```

#### то время

```
dCount / Frequency * 1000000// можем получить 0dCount * 1000000 / Frequency// микросекундыdCount * 1000000000 / Frequency// наносекунды
```



```
LARGE INTEGER Fr, StT, FT, TT;
QueryPerformanceFrequency(&Fr);
time1=clock();
QueryPerformanceCounter(&StT);
// код
QueryPerformanceCounter(&FT);
time2=clock();
cout<<"Fr "<<Fr.HighPart<<" "<<Fr.LowPart<<" " <<Fr.QuadPart<<"</pre>
Hz"<<endl;
cout<<"FT "<<FT.HighPart<<" "<<FT.LowPart<<" " <<FT.QuadPart<<"
Ticks"<<endl;
cout<<"StT "<<StT.HighPart<<" "<<StT.LowPart<<" " <<StT.QuadPart<<"
Ticks"<<endl;
TT.QuadPart=(FT.QuadPart-StT.QuadPart);
cout<<"TT "<<TT.HighPart<<" "<<TT.LowPart<<" " <<TT.QuadPart<<endl;</pre>
TT.QuadPart=TT.QuadPart*100000000/Fr.QuadPart;
cout<<"TT "<<TT.HighPart<<" "<<TT.LowPart<<" ns " <<TT.QuadPart<<"
ns "<<endl;
cout<<"clock"<<time1<<"ms"<<time2<<"ms"<<time2-time1<<" ms"<<endl;</pre>
```



# Результат

```
Fr 0 2467812 2467812 Hz
FT 222 1601383770 955084123482 Ticks
StT 222 1600637168 955083376880 Ticks
TT 0 746602 746602
TT 0 302536011 ns 302536011 ns
TTint64=302536011
TTlonglong=302536011
clock 58 ms 360 ms 302 ms
Для продолжения нажмите любую клавишу .
```



## **АССЕМБЛЕР**



## Регистры

**Регистр** — последовательное или параллельное логическое устройство, используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними.

#### Типичные операции:

- приём слова в регистр;
- 2. передача слова из регистра;
- 3. поразрядные логические операции;
- 4. сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов;
- 5. преобразование последовательного кода слова в параллельный и обратно;
- 6. установка регистра в начальное состояние (сброс).



## Регистры CPU

**Регистр процессора** — блок ячеек памяти, образующий сверхбыструю оперативную память (СОЗУ) внутри процессора; используется самим процессором и большой частью недоступен программисту

#### Классификация по назначению

- аккумулятор используется для хранения промежуточных результатов арифметических и логических операций и инструкций ввода-вывода;
- **2. флаговые** хранят признаки результатов арифметических и логических операций;
- 3. общего назначения хранят операнды арифметических и логических выражений, индексы и адреса;
- 4. индексные хранят индексы исходных и целевых элементов массива;
- **5. указательные** хранят указатели на специальные области памяти (указатель текущей операции, указатель базы, указатель стэка);
- 6. сегментные хранят адреса и селекторы сегментов памяти;
- 7. управляющие хранят информацию, управляющую состоянием учебная працессора, а также адреса системных таблиц программной инженерии



## Регистры CPU

При выборке из памяти очередной команды она помещается в **регистр команд**, к которому программист обратиться не может.

Имеются также регистры, которые в принципе программно доступны, но обращение к ним осуществляется из программ операционной системы, например, управляющие регистры и теневые регистры дескрипторов сегментов. Этими регистрами пользуются в основном разработчики операционных систем.

**Регистры общего назначения** (РОН) используются без ограничения в арифметических операциях, но имеющие определенные ограничения, например в строковых

**Специальные регистры** содержат данные, необходимые для работы процессора — смещения базовых таблиц, уровни доступа и т. д.

Часть специальных регистров принадлежит *устройству управления*, которое управляет процессором путём генерации последовательности <u>микрокоманд</u>.

Доступ к значениям, хранящимся в регистрах, в несколько раз быстрее, чем доступ к ячейкам оперативной памяти, но объём оперативной памяти намного превосходит суммарный объём регистров общего



### POH

**Регистры данных** — служат для хранения промежуточных вычислений.

RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, RSI, RDI, R8 — R15 — **64-битные** 

EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI, R8D — R15D — **32-битные** (extended AX)

АХ, СХ, DX, BX, SP, BP, SI, DI, R8W — R15W — **16-битные** 

AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL, SPL, BPL, SIL, DIL, R8B — R15B — **8-битные** (половинки 16-ти битных регистров)

например, AH — high AX — старшая половинка 8 бит

AL — low AX — младшая половинка 8 бит

RAX					•••	RBX										
				EAX			•••					EBX				
						AX		•••							B	X
						АН	AL	•••							ВН	BL

RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, RSI, RDI, Rx, RxD, RxW, RxB, SPL, BPL, SIL, DIL доступны только в 64-битном режиме работы процессора



# Такты 32-х разрядного процессора (в тактах CPU)

Период \_\_\_\_ , точность  $\pm$  0,001 мкс (процессор с тактовой частотой 3,4 ГГц)

Ассемблерные вставки начинаются с директивы <u>asm</u>

RDTSC (ReaD Time Stamp Counter) — ассемблерная инструкция для платформы x86, читающая счётчик TSC (Time Stamp Counter) и возвращающая в регистре EAX 32-битное количество тактов с момента последнего сброса процессора.

В процессорах Intel счетчик TSC не зависит от использования технологий энергосбережения и увеличивается на единицу каждый такт, независимо от того, работал ли процессор или находился в состоянии сна.

В некоторых реализациях счетчики TSC могут иметь синхронные значения на многоядерной системе.

- ? От чего зависит точность?
- ? От чего зависит период (до сброса)?



# Команды ассемблера

mov имя_перем, регистр	передает данные из регистра в переменную
sub perистр, имя_перем	разность между значениями регистра и переменной
Функция RDTSC	снимает данные счетчика тактов

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
               time1=clock();
               DWORD StartTime3, ElapsedTime3;
                asm
                                           Снятие показания счетчика тактов.
                                           Peзультат - в регистр eax (eax =TSC)
                      RDTSC
                      mov StartTime3, eax
                                                   Из регистра еах – в переменн
                                                           StartTime3
                                                         (StartTime3=eax)
       //<
               код
                                           Вычисляется разность между еах и
                asm
                                           StartTime3. Результат – в регистр eax
                      RDTSC
                                                 (eax=eax-StartTime3)
                      sub eax, StartTime3
                      mov ElapsedTime3, eax
                                             Из регистра еах – в переменную
                                                    ElapsedTime3
time2=clock();
                                                 (ElapsedTime3 = eax)
cout<<"32-CPU "<<StartTime3<<"
                                          "<<ElapsedTime3<<"
       cout<<"clock "<<time1<<"ms
                                             "<<time2<<"ms
"<<time2-time1<<"ms"<<end1;
```



# Результат

32-CPU	3114060569	46 c	lock	84ms	84ms	Oms
32-CPU	3143483892	66 c	lock	95ms	95ms	Oms
32-CPU	3167845666	66 c	lock	105ms	105ms	Oms
32-CPU	3195895118	112	clock	116ms	: 116ms	: Oms
32-CPU	3221744198	60 c	lock	126ms	126ms	Oms
32-CPU	3245429491	152	clock	136ms	: 136ms	: Oms
32-CPU	3271161495	96 c	lock	146ms	146ms	Oms
32-CPU	3296708733	66 c	lock	156ms	156ms	Oms
32-CPU	3319356581	86 c	lock	165ms	165ms	Oms
32-CPU	3344233322	76 c	lock	175ms	175ms	Oms



# Такты 64-х разрядного процессора (в тактах CPU)

172 года; точность ± 0,001 мкс (процессор с тактовой частотой 3,4 ГГц)

RDTSC (ReaD Time Stamp Counter) — ассемблерная инструкция для платформы x86, читающая счётчик TSC (Time Stamp Counter) и возвращающая в регистрах EDX:EAX 64-битное количество тактов с момента последнего сброса процессора.

```
int64 StartTime4, EndTime4;
   for(int i=0;i<10;i++)
       time1=clock();
        _asm
               RDTSC
               mov DWORD PTR StartTime4, eax
               mov DWORD PTR StartTime4+4, edx
    код >
        asm
               RDTSC
               mov DWORD PTR EndTime4, eax
               mov DWORD PTR EndTime4+4, edx
        time2=clock();
cout<<"CPU-64 "<<StartTime4<<" "<<EndTime4<<" "<<EndTime4+
StartTime4<<" Tick ";</pre>
cout<<"clock "<<time1<< "ms "<<time2<<"ms "<<time2-time1<< "ms"</pre>
<< endl;
        cout<<" "<<endl;;
Учебная практика ПИ 2016-2017
                                    ФКН. Департамент программной инженерии
                                                                      43
```



# Результат

```
CPU-64
        193631588147752
                          193631588147798
                                             46 Tick clock
                                                             78ms
                                                                   78ms
                                                                           Oms
        193631637158103
                          193631637158169
                                             66 Tick clock
                                                             97ms
CPU-64
                                                                   97ms
                                                                           0ms
CPU-64
                                             142 Tick clock
                          193631681170105
                                                              114ms
                                                                     114ms
                                                                              Oms
                                                              134ms
CPU-64
        193631731328826
                           193631731328994
                                             168 Tick clock
                                                                     134ms
                                                                              0ms
                                                             154ms
        193631780271446
                                             96 Tick clock
CPU-64
                           193631780271542
                                                                    154ms
                                                                             Oms
CPU-64
                          193631831419229
                                             486 Tick clock
                                                              174ms
                                                                     174ms
                                                                              Oms
                                                                              Oms
                           193631882127923
                                                Tick clock
                                                              194ms
                                                                     194ms
CPU-64
                          193631926815082
ICPU-64
        193631926814731
                                                Tick clock
                                                              212ms
                                                                     212ms
                                                                              0ms
CPU-64
                                             106 Tick clock
        193631975137066
                          193631975137172
                                                              231ms
                                                                     231ms
                                                                              Oms
        193632022798777
ICPU-64
                          193632022798945
                                                 Tick clock
                                                              250ms
                                                                     250ms
                                                                              Oms
```



# Вывод

1) Наиболее точные измерения получаем при прямом обращении к счётчику тактов **TSC (Time Stamp Counter)** и при использовании функций Windows API

QueryPerformanceFrequency();
QueryPerformanceCounter();

Удобнее использовать функции более высокого уровня

2) Точно измерить «чистое» время выполнения кода невозможно, т.к. процессор одновременно выполняет другие задачи

