# Справочник по функциям МРІ

## Инициализация МРІ

```
int MPI_Init( int* argc, char** argv)
```

Инициализация параллельной части приложения. Реальная инициализация для каждого приложения выполняется не более одного раза, а если МРІ уже был инициализирован, то никакие действия не выполняются и происходит немедленный возврат из подпрограммы. Все остальные МРІ-процедуры могут быть вызваны только после вызова МРІ Init.

Возвращает: в случае успешного выполнения - MPI\_SUCCESS, иначе - код ошибки. (То же самое возвращают и все остальные функции).

Сложный тип аргументов MPI\_Init предусмотрен для того, чтобы передавать всем процессам аргументы main:

## Пример вызова:

## Закрытие МРІ

```
int MPI Finalize(void)
```

Завершение параллельной части приложения. Все последующие обращения к любым MPI-процедурам, в том числе к MPI\_Init, запрещены. К моменту вызова MPI\_Finalize любым процессом все действия по обмену сообщениями должны быть завершены.

## Пример вызова:

#### Определение числа процессов

```
int MPI Comm size( MPI Comm comm, int* size)
```

Определение общего числа параллельных процессов в группе comm (вместо comm во всех лабораторных работах использовать константу MPI\_COMM\_WORLD - группа "все процессы", связи в виде полного графа).

• сотт - идентификатор группы

• выходной параметр size - размер группы. Здесь возвращается число процессов, которое пользователь задал при запуске программы.

### Пример вызова:

```
int size;
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
...
```

## Определение номера процесса

int MPI Comm rank( MPI comm comm, int\* rank)

Определение номера процесса в группе comm. Возвращаемое значение (номер процесса, rank) лежит в диапазоне от 0 до size-1.

- comm идентификатор группы
- выходной параметр rank номер вызывающего процесса в группе comm

## Пример вызова:

```
...
int rank;
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
...
```

### Аварийное завершение программы

int MPI\_Abort(MPI\_Comm comm, int errorcode )

Аварийное завершение работы всех процессов. Эта функция должна вызываться одновременно всеми процессами приложения.

- errorcode код ошибки
- comm идентификатор группы

## Пример вызова:

```
...
MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD,MPI_ERR_OTHER);
...
```

#### Передача сообщения

int MPI\_Send(void\* buf, int count, MPI\_Datatype datatype, int dest, int msgtag, MPI Comm comm)

Посылка сообщения с меткой msgtag, состоящего из count элементов типа datatype, процессу с номером dest. Все элементы сообщения расположены подряд в буфере buf. Значение count может быть нулем. Тип передаваемых элементов datatype должен указываться с помощью предопределенных констант типа (для целых - MPI\_INT).

Разрешается передавать сообщение самому себе. Метка должна быть одной и той же при приеме и передаче сообщения. Дальнейшее выполнение программы задерживается до тех пор, пока передача не завершится.

- buf адрес начала буфера посылки сообщения
- count число передаваемых элементов в сообщении
- datatype тип передаваемых элементов
- dest номер процесса-получателя
- msgtag метка сообщения
- сотт идентификатор группы

### Пример вызова:

```
""
#define N 10
""
int rank,buf[N];
"
MPI_Send(buf,N,MPI_INT,1,10,MPI_COMM_WORLD);
""
"
```

## Прием сообщения

int MPI\_Recv(void\* buf, int count, MPI\_Datatype datatype, int source, int msgtag, MPI comm comm, MPI Status \*status)

Прием сообщения с меткой msgtag от процесса source с блокировкой. Число элементов в принимаемом сообщении не должно превосходить значения count.

- выходной параметр buf адрес начала буфера приема сообщения
- count максимальное число элементов в принимаемом сообщении
- datatype тип элементов принимаемого сообщения
- source номер процесса-отправителя
- msgtag метка принимаемого сообщения
- comm идентификатор группы
- выходной параметр status параметры принятого сообщения

#### Пример вызова:

```
""
#define N 10
""
int rank,buf[N];
MPI_Status status;
""
MPI_Recv(buf,N,MPI_INT,1,10,MPI_COMM_WORLD,&status);
""
```

### Состояние полученных данных

Тип данных MPI\_Status - это структура, содержащая следующие поля: MPI SOURCE (источник), MPI TAG (метка), MPI ERROR (ошибка).

### Пример вызова:

```
...
MPI_Status status;
int source;
...
MPI_Recv(buf,N,MPI_INT,1,10,MPI_COMM_WORLD,&status);
source = status.MPI_SOURCE;
...
```

## Совмещенные прием/передача сообщений

int MPI\_Sendrecv( void \*sbuf, int scount, MPI\_Datatype stype, int dest, int stag, void \*rbuf, int rcount, MPI\_Datatype rtype, int source, MPI\_Dtatype rtag, MPI\_Comm comm, MPI Status \*status)

Данная операция объединяет в едином запросе посылку и прием сообщений. Принимающий и отправляющий процессы могут являться одним и тем же процессом. Сообщение, отправленное операцией MPI\_Sendrecv, может быть принято обычным образом, и точно также операция MPI\_Sendrecv может принять сообщение, отправленное обычной операцией MPI\_Send. Буфера приема и посылки обязательно должны быть различными.

- sbuf адрес начала буфера посылки сообщения
- scount число передаваемых элементов в сообщении
- stype тип передаваемых элементов
- dest номер процесса-получателя
- stag метка посылаемого сообщения
- выходной параметр rbuf адрес начала буфера приема сообщения
- rcount число принимаемых элементов сообщения
- rtype тип принимаемых элементов
- source номер процесса-отправителя
- rtag метка принимаемого сообщения
- сотт идентификатор группы
- выходной параметр status параметры принятого сообщения

#### Пример вызова:

```
""
#define N 10
""
int rank,buf[N], buf1[N];
MPI_Status status;
""
MPI_Sendrecv(buf,N,MPI_INT,1,10,buf1,N,MPI_INT,0,10,MPI_COMM_WORLD,&status);
""
```

## Проверка приемного буфера

int MPI Probe(int source, int tag, MPI Comm comm, MPI Status status)

Функция возвращает управление, когда в системном буфере процесса появляется сообшение с указанными параметрами. Если использовать аргументы-джокеры ("любой

источник", "любая метка"), как в примере ниже, то с помощью этой функции можно проверять наличие сообщений в системном буфере.

- source номер процесса-отправителя
- tag метка сообщения
- comm идентификатор группы
- выходной параметр status параметры принятого сообщения

### Пример вызова:

```
...
MPI_Status status;
...
MPI_Probe(MPI_ANY_SOURCE,MPI_ANY_TAG,MPI_COMM_WORLD,&status);
...
```

## Определение размера сообщения

int MPI Get count(MPI Status status, MPI Datatype datatype, int \*count)

Через параметр count возвращает длину сообщения. Обычно вызывается после MPI Probe.

- status информация о сообщении
- datatype тип принимаемых элементов
- выходной параметр count число элементов сообщения

## Пример вызова:

```
...
MPI_Status status;
int count;
...
MPI_Get_count(&status,MPI_INT,&count);
...
```

### Рассылка данных

int MPI\_Bcast( void \*buf, int count, MPI\_Datatype datatype, int source, MPI\_Comm comm)

Эта функция должна вызываться одновременно всеми процессами приложения. Рассылка сообщения от процесса source всем процессам, включая рассылающий процесс. При возврате из процедуры содержимое буфера buf процесса source будет скопировано в локальный буфер процесса. Значения параметров count, datatype и source должны быть одинаковыми у всех процессов.

- выходной параметр buf адрес начала буфера посылки сообщения
- count число передаваемых элементов в сообщении
- datatype тип передаваемых элементов
- source номер рассылающего процесса
- сотт идентификатор группы

### Пример вызова:

```
""
#define N 10
""
int buf[N];
""
MPI_Bcast(buf,N,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD);
""
""
```

## Распределение данных

int MPI\_Scatter( void \*sbuf, int scount, MPI\_Datatype stype, void \*rbuf, int rcount, MPI Datatype rtype, int dest, MPI Comm comm)

Части передающего буфера из задачи гоот распределяются по приемным буферам всех задач. Эта функция должна вызываться одновременно всеми процессами приложения.

- sbuf адрес начала буфера посылки
- scount число элементов в посылаемом сообщении; этот параметр должен быть равен размеру буфера, деленному на число процессов
- stype тип элементов отсылаемого сообщения
- выходной параметр rbuf адрес начала буфера сборки данных
- rcount число элементов в принимаемом сообщении
- rtype тип элементов принимаемого сообщения
- dest номер процесса, на котором происходит сборка данных
- comm идентификатор группы

### Пример вызова:

```
#define N 10
#define PROCS 5

int buf[N],buf1[N/PROCS],size;

MPI_Scatter(buf,N/PROCS,MPI_INT, buf1,N/PROCS,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD);
...
```

### Сборка распределенных данных

int MPI\_Gather( void \*sbuf, int scount, MPI\_Datatype stype, void \*rbuf, int rcount, MPI Datatype rtype, int dest, MPI Comm comm)

int MPI\_Allgather( void \*sbuf, int scount, MPI\_Datatype stype, void \*rbuf, int rcount, MPI\_Datatype rtype, int dest, MPI\_Comm comm)

int MPI\_Allgatherv(void\* sendbuf, int sendcount, MPI\_Datatype sendtype, void\* recvbuf, int \*recvcounts, int \*displs, MPI Datatype recvtype, MPI Comm comm)

Сборка данных со всех процессов в буфере rbuf процесса dest. Каждый процесс, включая dest, посылает содержимое своего буфера sbuf процессу dest. Собирающий процесс сохраняет данные в буфере rbuf, располагая их в порядке возрастания номеров процессов. Параметр rbuf имеет значение только на собирающем процессе и на остальных

игнорируется, значения параметров count, datatype и dest должны быть одинаковыми у всех процессов.

Для функции allgather и allgatherv все процессы собирают один вектор. Пусть у нас имеется вектор размером 8, который разделён между тремя процессами на 3 части размерами 3, 3 и 2 соответственно. Тогда массивы длин частей для векторного варианта функции примут следующий вид: recvcounts  $[3] = \{3, 3, 2\}$ , displs  $[3] = \{0, 3, 6\}$ .

- sbuf адрес начала буфера посылки
- scount число элементов в посылаемом сообщении; этот параметр должен быть равен размеру буфера, деленному на число процессов.
- stype тип элементов отсылаемого сообщения
- выходной параметр rbuf адрес начала буфера сборки данных
- rcount число элементов в принимаемом сообщении (этот параметр должен быть равным scount)
- rtype тип элементов принимаемого сообщения
- dest номер процесса, на котором происходит сборка данных
- recvcounts массив, указывающий количество принимаемых элементов от процессов
- displs целочисленный массив смещений пакетов данных друг относительно друга
- сотт идентификатор группы

## Пример вызова:

```
""
#define N 10
#define PROCS 5
""
int buf[N],buf1[N/PROCS],size;
""
MPI_Gather(buf1,N/PROCS,MPI_INT, buf,N/PROCS,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD);
""
```

### Синхронизация процессов

```
int MPI Barrier (MPI Comm comm)
```

Блокирует работу процессов, вызвавших данную процедуру, до тех пор, пока все оставшиеся процессы группы сотт также не выполнят эту процедуру.

• сотт - идентификатор группы

### Пример вызова:

```
...
MPI_Barrier( MPI_COMM_WORLD);
...
```

#### Поэлементные операции

int MPI\_Reduce (void \*sbuf, void \*rbuf, int count, MPI\_Datatype stype; MPI\_Op op, int dest, MPI Comm comm)

int MPI\_Allreduce (void \*sbuf, void \*rbuf, int count, MPI\_Datatype stype; MPI\_Op op, MPI\_Comm comm)

Эта функция должна вызываться одновременно всеми процессами приложения. Все процессы подают на вход функции массивы buf одинаковой размерности count. Над этими массивами поэлементно выполняется операция ор. Массив - результат помещается в процесс dest. Для операция allreduce массив размещается во всех процессах.

- sbuf адрес начала буфера посылки
- rbuf адрес начала буфера приема
- count число элементов в посылаемом/принимаемом сообщении
- stype тип элементов отсылаемого сообщения
- ор операция, выполняемая над элементами буфера
- dest номер процесса, на котором происходит сборка данных
- сотт идентификатор группы

Виды поэлементных операций:

- МРІ\_МАХ Выбор максимального элемента
- MPI MIN Выбор минимального элемента
- MPI SUM Суммирование
- MPI\_PROD Вычисление произведения

### Пример вызова:

```
...
#define N 10
int v[N],u[N];
...
MPI_Reduce(v,u,N,MPI_INT,MPI_SUM,0,MPI_COMM_WORLD);
...
...
```