3 Scènes, noeuds, accès aux variables et aux fonctions

3.1 Sauvegarder-réutiliser un noeud

On réutilise les noeuds des sections précédentes; dans un premier projet, on sauvegarde les noeuds en tant que scènes et on les réutilise dans un second projet.

Fig. 99 présente l'arborescence de la scène avec trois symboles clap de cinéma; ces symboles clap indiquent des scènes indépendantes dont les modifications s'appliquent à toutes leurs instances dans le projet.




Fig. 99 - Arborescence.

Pour réaliser cette interface, suivre la procédure ci-dessous :

- Dans le premier projet, sauvegarder le noeud Mario dans une scène (click-droit sur le noeud, puis sélectionner « Sauvegarder la branche comme scène »)
 [L'opération inverse est « Rendre local »]
 [Le nom du fichier de sauvegarde est Mario.tscn]
 - [Un symbole de clap de cinéma apparaît sur la droite du noeud Mario]
- Sauvergarder le noeud Tilemap dans une scène Tilemap.tscn et le noeud ParallaxBackground dans une scène ParallaxBackground.tscn
- Copier dans un second projet, les fichiers tscn et les ressources associées
 [Ajouter si nécessaire des touches clavier dans les paramètres du second projet]
- Sélectionner le noeud Main du nouveau projet
- Cliquer sur le symbole de lien et sélectionner le fichier Mario.tscn pour instancier un nouveau noeud Mario de type KinematicBody2D
- Instancier les noeuds Tilemap et ParallaxBackground
 [On retrouve par défaut la première tilemap définie dans le fichier .tscn]
- Ajouter un noeud Camera2D et activer le champ Current
- Exécuter permet d'obtenir la Fig. 100




Fig. 100 – Position initiale.

3.2 Modifier la valeur d'une variable d'un noeud parent

On utilise deux scènes : une scène principale Main.tscn et une scène Other.tscn; dans la première, on a un noeud Main de type Node2D et deux noeuds de type Timer; toutes les secondes, on affiche la variable Var avec la fonction print; après cinq secondes, on instancie un noeud other dans la scène Main; à son insertion dans l'arborescence des noeuds de la scène Main, other modifie la variable Var du Main.

Fig. 101 présente l'arborescence de Main.tscn; Fig. 102 présente les fonctions et les variables de Main.vs.








Fig. 102 - Fonctions et variables.

Fig. 103 présente l'arborescence de Other.tscn; Fig. 104 présente les fonctions et les variables de Other.vs.



Fig. 103 – Arborescence.



Fig. 104 – Fonctions et variables.

- Dans la première scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
- Associer au noeud Main un *visual script* main.vs
- Définir une variable Var de type String
 [Var est initialisée à la valeur « Nothing »]
- Ajouter un noeud Timer de type *Timer* [Le champ *Wait Time* est à 1]
 [Le champ *Autostart* est activé]
- Connecter une fonction _on_Timer_timeout vers main.vs
- Ajouter un noeud Timer2 de type Timer
 [Le champ Wait Time est à 5]
 [Le champ One Shot est activé]
 [Le champ Autostart est activé]
- Connecter une fonction _on_Timer2_timeout vers main.vs
- Dans la deuxième scène Other.tscn, définir un noeud racine Other
- Associer au noeud Other un visual script other.vs

- Ajouter la fonction prédéfinie _enter_tree dans other . vs
 [La séquence exécutée à l'appel de cette fonction est présentée en Fig. 105]
 [Pour obtenir la fonction .set qui est en fait Node2D.set]
 [Ajouter la fonction dont le prototype est Set(String,Var)]
 [En utilisant l'inspecteur, modifier le champ Call Mode de Self à Instance]
 [Associer le retour de get_parent au paramètre instance]
 [Ecrire «Var » dans le champ du paramètre property]
 [Associer la constante Hello de type String au paramètre value]
 [On revient maintenant dans la première scène Main.tscn]
- Ajouter les fonctions print et Get Var
- Charger la scène Other.tscn par glisser-déposer dans Main.vs
 [Ajouter l'appel à PackedScene.instance en sélectionnant l'objet Fireball.tscn]
 [Placer le noeud créé dans l'arborescence avec add_child]
 [Relier le retour de PackedScene.instance avec le paramètre node] comme le présente la Fig. 106
- Exécuter et constater dans le terminal l'affichage de Nothing et son remplacement par Hello après cinq secondes [Var est affichée toutes les secondes]




Fig. 105 - Other.vs.




Fig. 106 - Main. vs.

3.3 Appeler une fonction d'une autre scène

On utilise deux scènes Main.tscn et Other.tscn comme dans la section précédente; on ajoute dans Main.vs une fonction *update_var* pour modifier Var.

Les arborescences sont identiques à la section précédente; Fig. 107 présente les fonctions et les variables de Main.vs.



Fig. 107 - Fonctions et variables de Main.vs.

- Dans la première scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
- Associer au noeud Main un visual script main.vs
- Définir une variable Var de type String initialisée à « Nothing »
- Ajouter un noeud Timer de type *Timer* avec les mêmes paramètres que la section précédente et connecter _*on_Timer_timeout* vers main.vs
- Ajouter un noeud Timer2 de type *Timer* avec les mêmes paramètres que la section précédente et connecter _on_Timer2_timeout vers main.vs
- Ajouter la fonction update_var dans main.vs comme présenté en Fig. 108
- Charger la scène Other.tscn par glisser-déposer dans Main.vs et ajouter l'appel à *PackedScene.instance*
- Ajouter le noeud dans l'arborescence avec add_child




Fig. 108 - Main. vs.

- Dans la deuxième scène Other.tscn, définir un noeud racine Other
- Associer au noeud Other un visual script other.vs
- Ajouter la fonction prédéfinie _enter_tree dans other . vs

 [La séquence exécutée à l'appel de cette fonction est présentée en Fig. 109]

 [Pour obtenir l'appel de fonction Node2D.update_var dans 0ther . vs]

 [Ajouter la fonction dont le prototype est Rotate(Float) de la classe Node2D]

 [En utilisant l'inspecteur, modifier le champ Call Mode de Self à Instance]

 [Associer le champ Base Script au fichier Main . vs]

 [Modifier le champ Function à update_var dont le prototype est dans les Script Methods]
 - [Associer le retour de *get_parent* au paramètre *instance*]
- Exécuter et constater dans le terminal l'affichage de Nothing et son remplacement par Hello après cinq secondes



Fig. 109 - Other. vs.

Il est important de noter que l'appel d'une fonction d'une instance d'une scène implique de connaître la position relative de l'instance par rapport au noeud courant dans l'arborescence; l'inspecteur permet une fois de plus de créer des fonctions plus paramétrables.

3.4 Appeler une fonction avec paramètres d'une autre scène

On utilise deux scènes Main.tscn et Other.tscn comme dans la section précédente; on ajoute dans Main.vs une fonction *update_var* avec un paramètre de type *String* pour modifier Var.

Les arborescences sont identiques à la section précédente; dans la liste des fonctions et des variables, la fonction *update_var* attend un argument de type *String* mais cela n'apparaît que dans son utilisation dans les *visual script* Main.vs pour sa déclaration et Other.vs pour son utilisation.

- Dans la scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
- Associer un *visual script* main.vs
- Définir une variable Var de type String initialisée à « Nothing »
- Ajouter un noeud Timer de type *Timer* avec les mêmes paramètres que la section précédente et connecter _*on_Timer_timeout* vers main.vs
- Ajouter un noeud Timer2 de type *Timer* avec les mêmes paramètres que la section précédente et connecter _on_Timer2_timeout vers main.vs
- Ajouter la fonction update_var dans main.vs comme présenté en Fig. 110
 [Pour obtenir une fonction avec paramètre, écrire 1 dans le champ Argument count avec l'inspecteur]
 - [Un nouveau champ *Argument 1* apparaît sous *Argument count*] [Définir le type de *Argument 1* comme étant *String*]
- Ajouter un appel à Set Var en associant arg1 à set
- Instancier la scène Other.tscn dans la fonction _on_Timer2_timeout
- Ajouter l'instance dans l'arborescence avec add_child




Fig. 110-Main.vs.

- Dans la deuxième scène Other.tscn, définir un noeud racine Other
- Associer au noeud Other un *visual script* other.vs
- Ajouter la fonction prédéfinie _enter_tree dans other.vs
 [La séquence exécutée à l'appel de cette fonction est présentée en Fig. 111]
 [Pour obtenir l'appel de fonction Node2D.update_var dans Other.vs]
 [Ajouter la fonction dont le prototype est Rotate(Float) de la classe Node2D]
 [En utilisant l'inspecteur, modifier le champ Call Mode de Self à Instance]
 [Associer le champ Base Script au fichier Main.vs]
 [Modifier le champ Function à update_var dont le prototype est dans les Script Methods]
 - [Associer le retour de *get_parent* au paramètre *instance*] [Associer la constante Hello de type *String* au paramètre *arg1*]
- Exécuter et constater dans le terminal l'affichage de *Nothing* et son remplacement par *Hello* après cinq secondes





Fig. 111 - Other.vs.

3.5 Appeler une fonction retournant une valeur d'une autre scène

On utilise deux scènes: une scène principale Main.tscn et une scène Other.tscn; dans la première, on a un noeud Main de type Node2D et un noeud de type *Timer*; dans Main, on instancie dynamiquement (*i.e.* lors de l'exécution avec la fonction *PackedScene.instance*) un noeud Other; dans Main toujours, toutes les secondes, on affiche une valeur count de Other retournée par une fonction de Other; dans la scène Other, on a un noeud Other de type Node2D et un noeud de type *Timer*; toutes les deux secondes, on modifie la valeur retournée par la fonction appelée par Main.

Fig. 112 et 113 présentent l'arborescence de Main.tscn et de Other.tscn.






Fig. 112 - Arborescence de Main.

Fig. 113 - Arborescence de Other.

Fig. 114 et 115 présentent les fonctions et les variables de Main.tscn et de Other.tscn.





Fig. 114 - Fonctions de Main.

Fig. 115 - Fonctions de Other.

- Dans la scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
- Associer un *visual script* main.vs
- Ajouter un noeud Timer de type *Timer* [Le champ *Wait Time* est à 1]
 [Le champ *Autostart* est activé]
- Connecter une fonction _on_Timer_timeout vers main.vs
- Ajouter la fonction _on_Main_tree_entered dans main.vs comme présenté en Fig. 116
- Dans la scène Other.tscn, définir un noeud racine Other
- Associer un *visual script* other.vs
- Ajouter un noeud Timer de type *Timer* [Le champ *Wait Time* est à 2]
 [Le champ *Autostart* est activé]
- Connecter une fonction _on_Timer_timeout vers other.vs
- Définir la séquence associée à _on_Timer_timeout comme présenté en Fig. 117
- Ajouter une variable Count de type int
- Ajouter la fonction get_Count qui retourne la valeur courante de Count comme présenté en Fig. 117

— Exécuter et constater dans le terminal l'affichage d'un compteur en affichant chaque valeur deux fois ($i.e.~0,0,1,1,2,2,\ldots$)




Fig. 116-Main.vs.




Fig. 117 - Other.vs.

3.6 Afficher les éléments d'un tableau avec un for

On utilise une scène Main.tscn avec une variable T de type *Array* de taille 3; les valeurs de T sont 10,11 et 12; on affiche le contenu de T avec une boucle *for*.

Fig. 118 présente l'arborescence de Main.tscn; Fig. 119 présente les fonctions et les variables de Main.vs.






Fig. 118 - Arborescence.

Fig. 119 - Fonctions et variables.

- Dans la scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
- Associer un visual script main.vs
- Ajouter une variable T de type *Array*[Ajouter trois valeurs 10,11 et 12 de type *int*]
- Ajouter la fonction _enter_tree dans main.vs
 [Au chargement d'un fichier .tscn, l'arbre de la scène se construit en commençant par la racine; quand un noeud est construit, la fonction _init est appelée; quand un noeud est ajouté dans l'arbre, la fonction _enter_tree est appelée; quand tous les enfants d'un noeud ont été ajoutés et sont prêts à être utilisés, la fonction _ready est appelée; quand un noeud est retiré de l'arbre de la scène, la fonction _exit_tree est appelée; pour les fonctions _enter_tree, _ready et _exit_tree, il est équivalent d'utiliser les signaux ready, tree_entered et tree_exited; le signal tree_exiting permet de réaliser des opérations avant la sortie de l'arbre.]
- Définir la séquence associée à _enter_tree comme présenté en Fig. 120
 [Pour chaque élément, on appelle la fonction print avec le lien blanc partant de each dans le composant Iterator; à chaque appel de print, on passe en argument la valeur de l'élément courant avec le lien vert partant de elem]
- Exécuter et constater dans le terminal l'affichage des valeurs de T



Fig. 120 - Main. vs.

Afficher les éléments d'un tableau sans for

On utilise une scène Main.tscn avec une variable T de type Array de taille 3; les valeurs de T sont 10,11 et 12; on ajoute à la scène Main.tscn une variable N de type int de valeur 3; on décrémente la valeur de T tant qu'elle est strictement positive, on retire la première valeur de T et on affiche cette valeur; à la différence de la solution précédente, on vide T de ces éléments au cours de l'exécution.

Fig. 121 présente l'arborescence de Main.tscn; Fig. 122 présente les fonctions et les variables de Main.vs.






Fig. 121 – Arborescence.




Fig. 122 - Fonctions et variables.

- Dans la scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
 - Associer un *visual script* main.vs
 - Ajouter une variable T de type *Array* [Ajouter trois valeurs 10,11 et 12 de type int]
 - Ajouter une variable N de type *int* et de valeur 3
 - Ajouter la fonction _physics_process dans main.vs
 - Définir la séquence associée à _physics_process comme présenté en Fig. 123 [Array.pop_front supprime le premier élément de T et retourne cet élément] [L'élément retourné est affiché par la fonction *print*]
 - [Après trois appels de la fonction _physics_process, la condition n'est plus vérifiée et la séquence des fonctions Subtract, Array.pop_front et print n'est plus exécutée]
 - Exécuter et constater dans le terminal l'affichage des valeurs de T




Fig. 123 - Main. vs.

3.8 Afficher l'interpolation linéaire d'un Vector2

On utilise une scène Main.tscn avec un *Vector2* A égal à (100,200); on décrémente une valeur de N initialisée à 5; tant que N est strictement positive, on calcule l'interpolation vers (50,50) et on met à jour A avec cette valeur.

Fig. 124 présente l'arborescence de Main.tscn; Fig. 125 présente les fonctions et les variables de Main.vs.




Fig. 124 – Arborescence.





Fig. 125 – Fonctions et variables.

- Dans la scène Main.tscn, définir un noeud racine Main
- Associer un visual script main.vs
- Ajouter une variable A de type Vector2 égale à (100, 200)
- Ajouter une variable N de type *int* et de valeur 5
- Ajouter la fonction _physics_process dans main.vs
- Définir la séquence associée à _physics_process comme présenté en Fig. 126 [on affiche les valeurs d'interpolation de (100,200) vers (50,50)]
 [Après cinq appels de la fonction _physics_process, la condition n'est plus vérifiée et l'interpolation vers (50,50) s'arrête]
 [Avec un coefficient de 0.2, la première valeur est (100 × 0.8 + 50 × 0.2,200 × 0.8 + 50 × 0.2), soit (90,170)]
- Exécuter et constater dans le terminal l'affichage des couples (90, 170), (82, 146), (76, 127), (70, 111) et (66, 99)




Fig. 126 - Main. vs.