
Структура языка программирования. Программные конструкции.

План лекции:

- программные конструкции;
- соглашения о вызовах;
- программные блоки;
- передача параметров в функции;
- функции с переменным числом параметров;
- перегрузка функций;
- шаблоны функций.

1. Программные конструкции:

- функции;
- объявление функции;
- определение;
- параметры.



С функцией связывается *идентификатор* (имя функции). Некоторые языки программирования допускают безымянные функции.

С именем функции неразрывно связан адрес ее первой инструкции, которой передаётся управление при обращении к функции.

После выполнения функции управление возвращается в точку программы, где данная функция была вызвана (*адрес возврама*).

Функция может принимать параметры и может возвращать некоторое значение.

Функции, которые возвращают пустое значение, называют процедурами.

Пример анонимной (безымянной) функции С#:

$$(x,y) \Rightarrow x+y$$

Функция должна быть объявлена и определена.

Объявление функции содержит:

- имя функции;
- список имён и типов передаваемых параметров (или аргументов);
- тип возвращаемого функцией значения.

Определение функции содержит исполняемый код функции.

В одних языках программирования определение следует *непосредственно за объявлением* функции. В других языках необходимо сначала объявить функцию, а потом привести её определение.

Для *вызова* функции необходимо в требуемом месте программного кода указать имя функции и перечислить передаваемые в функцию *параметры*.

Передача параметров в функцию:

- по значению;
- по ссылке.

Для переменной, переданной по **значению**, создаётся локальная копия и любые изменения, которые происходят в теле функции, происходят с локальной копией и **не изменяют** значения самой переменной.

Для переменной, переданной по *ссылке*, изменения происходят с самой переменной.

Функция определяет *покальную* (собственную) область видимости, куда входят входные параметры, а также те переменные, которые объявляются непосредственно в теле самой функции.

 Φ ункция — подпрограмма, выполняющая какие-либо операции и возвращающая значение.

Процедура – подпрограмма, которая выполняет операции, и не возвращает значения.

Memod — это функция или процедура, которая принадлежит классу или экземпляру класса.

В различных языках программирования объявления функций и процедур имеют различный синтаксис, могут использоваться различные ключевые слова:

C#	Pascal	PHP
<pre>public void Name(string text) { System.Console.WriteLine(text); }</pre>	<pre>procedure name(var text: string) begin write(text); end;</pre>	<pre>function name(\$text) { echo \$text; }</pre>
Standard ML	Visual Basic	Python
<pre>fun name t = print t</pre>	<pre>Sub Name(text) Console.WriteLine(text)</pre>	<pre>def func(p): print(p)</pre>
или, что то же самое через лямбда-функцию:	End Sub	
<pre>val name = fn t => print t</pre>		
JavaScript	PureBasic	C++
<pre>function max (a, b) { return a >= b ? a : b; }</pre>	Procedure Name (text.s) PrintN (text) EndProcedure	<pre>void name (char* text) { std::cout<<text<< pre="" std::endl;="" }<=""></text<<></pre>
Python	Java	Swift
def func(p): print(p)	<pre>public void name(String text) { System.out.println(text); }</pre>	<pre>func printText(text: String) { print(text) }</pre>

- функции;
- вызов функции;
- стек и соглашения о вызовах.

 Φ ункция — подпрограмма, выполняющая какие-либо операции и возвращающая значение.

В C++11 параметр **auto** является допустимым типом возвращаемого значения, который позволяет компилятору **вывести** тип из типа выражения оператора return.

Необязательные элементы объявления функции:

```
        constexpr
        —
        возвращаемое значение функции является константой (определено во время компиляции)

        extern или static
        —
        спецификация компоновки

        inline
        —
        указывает компилятору на необходимость замены каждого вызова функции на саму функцию
```

Примеры

```
l.
    constexpr float exp(float x, int n)
    {
       return n == 0 ? 1 : n * x;
};
```

```
2.
// декларация (объявление) func с С-подобным связыванием.
extern "C" int func( const char *fmt, ...);
```

```
inline int sum(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Соглашение о вызовах — это протокол взаимодействия вызывающей и вызываемой функций.

Механизм вызова функций на примере языка программирования C++ (компиляторы Microsoft, Visual Studio, x86).

Что такое функция в C++?

У функции есть *тело*, которое содержит код, исполняемый функцией.

Функция может иметь *параметры* (аргументы), а может не иметь их (список параметров пуст).

Функция может возвращать некоторое значение или не возвращать ничего.

При вызове функции выполняется:

- определенный *способ передачи параметров* в функцию;
- порядок размещения параметров в стеке;
- очищение стека;
- порядок возврата вычисленного значения;
- конкретная инструкция для вызова.

Механизм вызова функций называется "Соглашение о вызовах (Calling convention)" — это протокол, в соответствии с которым вызывающий код и вызываемая функция согласны общаться друг с другом.


```
(Глобальная область)
    1 ☐// Stack.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
    3
      #include "stdafx.h"
    5
       int sum(int x, int y){ return x + y; };
    6
    7
    8 ☐ int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    9
        {
   10
            int rc = sum(1, 2);
   11
   12
            return 0;
   13
```

Последовательность действий:

- 1). Запускаем программу в режиме отладки (F5). Выполнение программы остановится на 10-ой строке.
- 2). Открываем окно отладчика **Регистры**, отображающее содержимое регистров (в контекстном меню окна выбираем ЦП).
- 3). Открываем окно отладчика Память.
- 4). Устанавливаем курсор на строку 10 и вызываем в контекстном меню Дизассемблированный код.

В окне дизассемблированного кода должны быть отмечены следующие чекбоксы:


- ✓ Показать байты кода
- ✓ Показать исходный код
- ✓ Показать адрес
- ✓ Показать имена символов



Регистр EIP — **указатель** на **инструкцию**, которая должна быть выполнена процессором. Содержимое регистра **EIP** нельзя изменять явно. Он *обновляется* сам в следующих ситуациях:

- 1. Процессор закончил выполнение инструкции. Длина инструкции известна это *определенное* количество байт выполняемого кода. Процессор знает, сколько байт занимает инструкция и, соответственно, сдвигает указатель на нужное количество байт после ее выполнения.
 - 2. Выполнена инструкция ret возврат.
 - 3. Выполнена инструкция call вызов.

5). Делаем шаг отладки (F10), чтобы выполнить данную инструкцию и перейти к следующей. Значение регистра EIP автоматически увеличилось на 2, так как инструкция использовала ровно 2 байта машинного кода (байты 6A 02 по адресу 0x00D1141E). Значение регистра EIP изменяется автоматически:



6). Нажимаем F10 еще один раз, и переходим к строке с адресом 0x00D11422. Проверяем значение регистра **EIP**, оно опять увеличилось на 2.

Следующая строка кода (инструкция call) — это вызов функции sum. Эта инструкция переносит поток выполнения по указанному адресу. В коде, приведенном на рисунке выше, это адрес 0x0D1105Fh. Обращаем внимание на адрес инструкции, следующей за call. В нашем примере это адрес 0x00D11427. Сюда поток должен вернуться сразу после выполнения кода вызываемой функции, на который указывала инструкция call. Это адрес точка возврата.

- 7). Выполнение инструкции call (F11 шаг с заходом) передаст управление в функцию sum. При этом значение EIP изменится на 0x0D113C0. Теперь поток выполнения находится внутри функции sum.
- 8). В окне памяти отладчика в поле для ввода «Адрес» вводим имя регистра: **ESP**. Содержимое памяти по адресу, хранящемуся в регистре ESP (в вершине стека) равно 0x00D11427 это адрес точки возврата, т.е. адрес инструкции, следующей за командой call.


Регистр ESP.

Любые локальные переменные создаются в стеке. *Стек* — это область памяти, зарезервированная операционной системой. Стек растягивается или уменьшается по мере того, как функции вызываются или завершают свое выполнение. Помимо локальных переменных в стек также помещаются аргументы, передаваемые функции.

Указатель на стек хранится в регистре процессора, который называется **ESP**. В регистр ESP помещается адрес вершины стека.

Когда вызывается функция sum и начинается ее выполнение, указатели **EIP** и **ESP** обновляются, как показано на рисунке выше. Обращаем внимание на изменение адреса в регистре EIP (вызов из main функции sum) и на смещение вершины стека (ESP) с учетом аргументов, переданных в вызываемую функцию sum.

Рисунок. Передача параметров через стек:



Когда выполнение передается на другой участок памяти, процессор автоматически помещает в вершину стека адрес, к которому следует вернуться после завершения выполнения этого кода.

- 9). Продолжаем пошаговое выполнение (обратите внимание, что в памяти по адресу регистра **ESP** в вершине стека лежит значение адреса возврата 0x00D11427).
- 10). Переходим к выполнению последней в функции инструкции ret (ее адрес 0x00D113EA). Нажимаем F10, и выполнение передается по адресу 0x00D11427. Это адрес точки возврата.

Выводы:

- каждый поток имеет свой собственный указатель на текущую инструкцию, и его значение всегда актуально. Этот указатель хранится в регистре **EIP**.
- каждый поток имеет свой собственный стек (для хранения аргументов функции, локальных переменных), адрес инструкции, которой будет передано управление после выхода из функции (точка возврата). Адрес вершины стека хранится в регистре **ESP**.
- вызов функций осуществляется с помощью инструкций call.
- возврат из функции происходит с помощью инструкции ret.


Инструкция **call** помещает в вершину стека (по указателю ESP) адрес точки возврата (адрес инструкции, следующей за **call**). Затем она обновляет регистр **EIP**, помещая в него адрес вызванного в данный момент кода, и выполнение потока продолжается с этого нового адреса, сохраненного в **EIP**.

Инструкция **ret** снимает с вершины стека, на которую указывает **ESP**, двойное слово (DWORD - 4 байта - в ассемблере соответствует типу **int** языка C/C++) и помещает его в регистр **EIP**. Затем выполнение потока продолжается с адреса, который теперь находится в **EIP**.

Подробнее о стеке.

Стиск - это область памяти (в пределах, отведенных процессу четырех гигабайт), в которой поток может хранить данные, необходимые ему для выполнения. В стеке могут храниться локальные переменные, используемые кодом, временные переменные, используемые компилятором, аргументы функций и т.д. Доступ к данным в стеке организован по принципу: последним пришел, первым вышел (LIFO - Last In First Out).

По умолчанию размер стека равен 1 Мб:



Передача параметров в функцию

Передача параметров в функцию происходит через стек.

Код, вызывающий функцию, знает, сколько параметров надо ей передать и каковы значения этих параметров. В нашем примере, если код вызывает функцию sum, которая принимает два параметра типа int, то вызывающий код:

- кладет два параметра в стек с помощью двух инструкций push. В результате этого указатель стека (ESP) **уменьшается на 2*4** байта (вершина стека сдвигается на **8** байт);
- выполняет инструкцию call, которая передает управление функции sum. При этом значение ESP уменьшается еще на 4 байта, потому что в стек помещается адрес точки возврата.

Прием параметров

Вызываемая функция извлекает параметры из стека. При входе в функцию sum, в вершине стеке находится адрес точки возврата.

Значение, хранящееся в ESP + 4 — это первый параметр, переданный в функцию sum (подчеркнут синим на рисунке «Передача параметров через стек»).

По адресу **ESP** + **8** хранится второй параметр функции **sum**.

3. Соглашения о вызовах (Calling conventions). Определение.

Соглашение о вызовах — это протокол для передачи аргументов функциям. **Соглашение о вызовах** — это договоренность между вызывающим и вызываемым кодом:

- о *способе* передачи параметров;
- о *порядке* их размещения в стеке;
- об *очистке* стека;
- о порядке возврата значения;
- о конкретной *инструкции* для вызова функции.

Соглашение о вызовах:

Ключевое слово	Очистка стека	Передача параметров	
cdecl	Вызывающая функция	Параметры помещаются в стек в обратном порядке (справа налево)	
clrcall	Н/Д	Параметры загружаются в стек выражений CLR по-порядку (слева направо).	
stdcall	Вызываемая функция	Параметры помещаются в стек в обратном порядке (справа налево)	
<u>fastcall</u>	Вызываемая функция	Хранятся в регистрах, затем помещаются в стек	
thiscall	Вызываемая функция	Помещаются в стек; указатель this хранится в регистре ECX	
<u>vectorcall</u>	Вызываемая функция	Хранятся в регистрах, затем помещаются в стек в обратном порядке (справа налево)	

Соглашение вызовах __cdecl (используется по умолчанию). Параметры передаются через стек, порядок следования параметров справа налево, стек освобождает вызывающий код, возврат значения через регистр EAX.

Определение. Соглашение вызовах __cdecl:

- 1. Параметры функций помещаются в стек, порядок передачи параметров «справа налево». Параметры, размер которых меньше 4-х байт, *расширяются* до 4-х байт. Адрес возврата кладется в стек поверх параметров.
- 2. Стек освобождается вызывающим кодом: после инструкции CALL следует инструкция ADD, которая прибавляет к значению регистра ESP суммарный размер в байтах всех аргументов, т. о. целостность стека восстанавливается вызывающим кодом.
 - 3. Возвращаемый параметр передается через регистр **EAX**.

Выполняем программу в режиме отладки:

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdarg>

int _cdecl funcA(int x, int y)
{
    return x+y;
};


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int k1, k2;
    k1 = funcA(1,2);
    system("pause");
    return 0;
};
```

Дизассемблированный код (главная функция):

Дизассемблированный код (вызываемая функция):

```
9: int _cdecl funcA(int x, int y)
    10: {
00131150 55
                                          ebp
                              push
00131151 8B EC
                                          ebp,esp
                              mov
   11: return x+y;
00131153 8B 45 08
                                          eax, dword ptr [ebp+8]
                              mov
00131156 03 45 0C
                              add
                                          eax, dword ptr [ebp+0Ch]
   12: };
00131159 5D
                                          ebp
                              pop
0013115A C3
                              ret
```

```
Память 3
                                                               \square \times
                                                               ζ2
         Адрес: 0x00FCF6B4
         0x00FCF6B4 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 a6 7e cc
                                                    ....a¦∼M
         0x00FCF6CE cc cc
                                                    МММММММММММ
eturn x
         0x00FCF6DB cc cc
                                                    MMMMMMMMMMM
         0x00FCF6E8 cc cc
                                                    MMMMMMMMMMM
HAR* arg 0x00FCF6F5 cc cc
                                                    MMMMMMMMMMM
Регистры
 EAX = CCCCCCC EBX = 7EA6E000 ECX = 000000000 EDX = 000000001 ESI = 000000000
   EDI = 00FCF78C EIP = 00D2141E ESP = 00FCF6B4 EBP = 00FCF78C EFL = 00000204
```



Передача аргументов функции по протоколу __cdec1: параметры кладутся в стек «справа налево». Поверх них в стек кладется адрес точки возврата.

! Запомним значение регистра ESP.

Выполним первую инструкцию в строке по адресе 0x00D2141E: push 2

Обратите внимание, что значение регистра ESP уменьшилось на 4 и стало равно 0x00FCF6B4.

```
Регистры


EAX = CCCCCCCC EBX = 7EA6E000 ECX = 00000000 EDX = 00000001 ESI = 00000000

EDI = 00FCF78C EIP = 00D21420 ESP = 00FCF680 EBP = 00FCF78C EFL = 00000206
```

Выполняем вторую инструкцию push (push 2) и значение ESP уменьшилось еще на 4 байта и равно 0x00FCF6B0.

Теперь входим (F11) в вызываемую функцию sum.

В окне *дизассемблера* значение, хранимое в **ESP**, равно 0x00FCF6A8 и в стековой памяти по этому адресу:




```
Дизассемблированный код
Адрес: sum(int, int)


    Параметры просмотра

   ✓ Показать байты кода
                                            ✓ Показать адрес
   ✓ Показать исходный код
                                            ✓ Показать имена символов
   ✓ Показывать номера строк
 00D213BB CC
                                             3
                                 int
 00D213BC CC
 00D213BD CC
                                 int
 00D213BE CC
                                 int
 00D213BF CC
                                 int
                                             3
  --- d:\adel\lpprim\к лекциям\steck\steck.cpp ------
       1: // Stack.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
       2: //
       3:
       4: #include "stdafx.h"
       6: int sum(int x, int y){ return x + y; };
00D213C0 55
                                 push
                                             ebp
 00D213C1 8B EC
                                             ebp,esp
```

Начальное значение регистра ESP до размещения аргументов в стеке было равно 0x00FCF6B4. После выполнения последней инструкции вызываемой функции ret значение ESP равно 0x00FCF6AC (в этот момент адрес точки возврата уже удален из стека):



В точке возврата в вызывающей функции:




Значение регистра **ESP** все еще не равно изначальному значению.

После выполнения инструкции

add esp,8

с адресом 0x00D21427 (точка возврата, подчеркнута красным), получим: 0x00FCF6AC + 0x8 = 0x00FCF6B4 -это значение регистра **ESP** до размещения аргументов в стеке. Инструкция, восстанавливающая **целостность стека**, принадлежит *вызывающему* коду.



Как только управление передается в вызываемую функцию, до выполнения какихлибо инструкций внутри нее, первые 4 байта по адресу, хранящиеся в ESP, будут содержать адрес возврата, 4 байта по адресу (ESP + 4) содержат первый параметр, следующие 4 байтах по адресу (ESP + 8) содержат второй параметр:

2714D200 01000000 0	02000000
---------------------	----------

Соглашение вызовах __stdcall (Windows API): параметры передаются через стек, порядок параметров справа налево, стек освобождает вызываемый код, возврат через регистр EAX.

Определение. Соглашение вызовах stdcall:

Параметры помещаются в стек: порядок параметров «справа налево». Адрес возврата кладется в стек поверх параметров.

Стек освобождает вызываемый код. В последней инструкции вызываемого кода **RET** указывается *значение* равное суммарному размеру в байтах всех параметров функции. Команда **RET** после извлечения адреса возврата прибавляет к регистру ESP указанное значение. **Целостность стека** восстанавливается *вызываемым* кодом.

Значение возвращаемого параметра передается через регистр ЕАХ.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdarg>


int _stdcall funcA(int x, int y)
{
    return x+y;
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int k1, k2;
    k1 = funcA(1,2);
    system("pause");
    return 0;
};
```

```
9: int stdcall funcA(int x, int y)
   10: {
00121150 push
                      ebp
00121151 mov
                      ebp,esp
   11:
            return x+v:
                      eax, dword ptr [x]
00121153
         mov
00121156
          add
                      eax, dword ptr [y]
   12: };
00121159 pop
                      ebp
0012115A
                     8
         ret
```

Как только управление передается в вызываемую функцию, до выполнения какихлибо инструкций внутри нее, первые 4 байта по адресу, хранящемуся в ESP, будут содержать *адрес возврата*, 4 байта по адресу (ESP + 4) будут содержать *первый параметр*, следующие 4 байтах по адресу (ESP + 8) будут содержать *второй параметр*.

Следовательно, для восстановления целостности стека значение, хранимое в регистре ESP, должно увеличиться на 12.




В дизассемблированном коде последняя инструкция вызываемой функции:

ret 8

Команда **ret** сначала неявно увеличивает значение **ESP** на 4 байта (извлекает из стека адрес точки возврата). И поскольку после **ret** указано число 8, то **ESP** увеличивается еще на 8 байт.

Целостность стека восстановлена!



Соглашение вызовах **_fastcall** (не стандартизированный, для внутренних вызовов), параметры передаются через регистры (первые 2 – через регистры, остальные справа налево в стек), стек освобождает вызываемый код, возврат через регистр EAX. В Borland (Delphi) (параметры слева на право)

Определение. Соглашение вызовах fastcall:

Первые два параметра передаются через 2 регистра. Для передачи остальных параметров, используется стек; порядок параметров "справа налево".

Целостность стека восстанавливается вызываемым кодом.

Возвращаемый параметр передается через регистр ЕАХ.

! В компиляторе фирмы Borland параметры передаются через регистры слева направо, если параметров больше двух, остальные помещаются в стек.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdarg>

int _fastcall funcA(int x, int y, int p1, int p2, int p3, int p4)
{
    return x+y + p1+p2+p3+p4;
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int k1, k2;
    k1 = funcA(1,2,3,4,5,6);
    system("pause");
    return 0;
};
```

```
k1 = funcA(1,2,3,4,5,6):
    18:
00121B1E
          push
                      6
00121B20
                      5
          push
00121B22
                      4
          push
00121B24
         push
                       3
00121B26
         mov
                      edx,2
00121B2B
          mov
                      ecx,1
00121B30
                      funcA (01210B9h)
         call
                      dword ptr [k1],eax
00121B35 mov
    19:
            system("pause");
```

```
9: int _fastcall funcA(int x, int y, int p1, int p2, int p3, int p4)
   10: {
00121AB0 push
                     ebp
00121AB1 mov
                     ebp,esp
00121AB3 sub
                     esp,8
00121AB6 mov
                     dword ptr [y],0CCCCCCCh
00121ABD mov
                   dword ptr [x],0CCCCCCCCh
00121AC4 mov
                    dword ptr [y],edx
00121AC7 mov
                    dword ptr [x],ecx
   11:
          return x+y + p1+p2+p3+p4;
                    eax, dword ptr [x]
00121ACA mov
00121ACD add
                    eax,dword ptr [y]
00121AD0 add
                    eax,dword ptr [p1]
00121AD3 add
                   eax,dword ptr [p2]
00121AD6 add
                    eax, dword ptr [p3]
00121AD9 add
                     eax, dword ptr [p4]
   12: };
00121ADC mov
                     esp,ebp
00121ADE
         pop
                     ebp
00121ADF
         ret
                    10h
```

3.4. Другие соглашения:

Соглашения вызовах: _

- **pascal** (применялось в Windows 3.x);
- _safecall (COM),
- **_thiscall** (для объектно-ориентированных языков).

- программные блоки;
- функции, не возвращающие значения (в других языках, часто называются процедурами); return не обязателен, но желателен для явного указания завершения функции;
- функции возвращающие значения; return обязателен.

4.1. Программные конструкции С++: программные блоки

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    setlocale(LC ALL, "rus");
         // программный блок
     std::cout<<"начало программного блока"<<std::endl;
     int d = 2, 1 = 4;
     for (int k = 0; k < 7; k++) std::cout<<k<<std::endl;</pre>
     std::cout<<"d+l="<<d+l<<std::endl;
     std::cout<<"конец программного блока"<<std::endl;
    };
    system("pause");
                        c:\users\user pc\documents\visual studi...
    return 0;
                       начало программного блока
0
1
2
3
4
5
6
d+1=6
};
                        конец программного блока
                        Для продолжения нажмите любую клавишу .
```

```
⊟#include "stdafx.h"
 #include <iostream>
 #include <locale>
 #define BLOCK(x,y,z) {
                       std::cout<<"начало программного блока"<<std::endl;
                       int d = x, l = y;
                       for(int k = 0; k < z; k++)std::cout<<k<<std::endl;</pre>
                       std::cout<<"d+l="<<d+l<<std::endl;
                       std::cout<<"конец программного блока"<<std::endl;
□ int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
     setlocale(LC_ALL, "rus");
     BLOCK(2,3,2);
      BLOCK(1,1,3);
                            c:\users\user pc\documents\visual stu...
      system("pause");
                            начало программного блока
      return 0;
 };
                            d+1=5
                            конец программного блока
начало программного блока
О
                            d+1=2
конец программного блока
```

Внимание: после символа продолжения (\) должен быть конец строки (Enter).

функции *не возвращающие* значения (в других языках, часто называются процедурами), return не обязателен, но желателен для явного указания завершения функции.


```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
void func(int k, int l) // функция не возращающая значение
  std::cout<<"начало функции"<<std::endl;
  std::cout<<"k+l="<<k+l<<std::endl;
  std::cout<<"конец функции"<<std::endl;
  return; // не обязятелен, но желателен
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    func (1,2);
                                                               c:\users\user pc\documents\visu...
    func (3,4);
    system( pause );
                       начало функции
k+1=3
     return 0;
                       конец функции
};
                       начало функции
                       k+1=7
                       конец функции
                       Для продолжения нажмите любую клавишу
                        <
```


```
00AF5075 6A 00
                               push
00AF5077 FF 15 60 04 B0 00
                               call
                                            dword ptr ds:[0B00460h]
00AF507D 83 C4 08
                               add
                                            esp,8
00AF5080 3B F4
                                            esi,esp
                               cmp
00AF5082 E8 C1 C2 FF FF
                               call
                                              RTC CheckEsp (0AF1348h)
    19:
            func (1,2);
00AF5087 6A 02
                               push
                                            2
00AF5089 6A 01
                               push
                                            1
                                            func (0AF124Eh)
00AF508B E8 BE C1 FF FF
                               call
00AF5090 83 C4 08
                               add
                                            esp,8
    20:
            func (3,4);
00AF5093 6A 04
                               push
                                            4
00AF5095 6A 03
                                            3
                               push
00AF5097 E8 B2 C1 FF FF
                               call
                                            func (0AF124Eh)
00AF509C 83 C4 08
                               add
                                            esp,8
    21:
            system("pause");
```

4.3. Программные конструкции С++: функции, *возвращающие* значения:

```
□#include "stdafx.h
 #include <iostream>
 #include <locale>
int func(int k, int l) // функция возращающая значение
   std::cout<<"начало функции"<<std::endl;
   std::cout<<"конец функции"<<std::endl;
   return k+1; // обязятелен
 };
□int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
     setlocale(LC ALL, "rus");
     int x = func(1,2);
     func (3,4);
     system("pause");
     return 0;
 };
   ▼ Показывать помера строк
             int x = func(1,2);
  01265087 6A 02
                                            2
                                push
  01265089 6A 01
                                push
                                            1
  0126508B E8 1B C4 FF FF
                                call
                                            func (012614ABh)
  01265090 83 C4 08
                                            esp.8
                                add
  01265093 89 45 F8
                                            dword ptr [x],eax
             tunc (3,4);
```

4.3. Программные конструкции С++: параметры, передаваемые по ссылке.






передача адреса в качестве параметра.

```
Локальные
#include "stdafx.h"
                                                            Значение
 #include <iostream>
                                                            0x00000001
                                        argc
 #include <locale>
                                      ▷  argv
                                                            0x012c9b60 {0x012c9b68 L"D:\\Adel\\Кафедра\\ЯП_Лаб\\Лаб9\\LPLab09\\[
                                      🛮 🤪 <u>mf</u>
                                                            0x011ffd60 {1.00000000, 2.00000000, 6.00000000, 4.00000000, 5.00000000}
∃float func(float m[], int k)
                                          [0x00000000]
                                                            1.00000000
                                          [0x00000001]
                                                            2.00000000
 {
                                            [0x00000002]
                                                            6.00000000
     float rc = m[k];
                                          (0x00000003)
                                                            4.00000000
     m[k] *= 2;
                                          [0x00000004]
                                                            5.00000000
     return rc;
                                                            3.00000000
}
                                     Локальные Контрольные значения 1 Стек вызовов Точки останова Окно команд Окно интерпр
∃int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
     setlocale(LC_ALL, "rus");
      float mf[] = { 1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f, 5.0f };
      float f = func(mf, 2);
      system("pause");
      return 0;
```

4.5. Программные конструкции C++: передача структуры в качестве параметра.

Передача структуры по значению:



```
Память 3
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
                                          Адрес: 0x0062F93C
                                                                                 🕶 🔃 Столбцы: Авто
#include <locale>
                                          0x0062F93C
                                                    <u>01 00 00 00 cc e8 ed f1 ea 00 fe fe</u> fe fe fe fe ....Минск.юююююю
                                          0x0062F94C
                                                    fe fe
                                          struct WWW{ int k; char cc[50]; };
                                          0x0062F96C | fe fe fe fe fe cc cc cc cc cc cc cc cc
                                                    00 00 00 00 00 fe fe fe fe fe fe fe sizeof(rparm) = 56 юююююююю
WWW func(WWW w)
                                          01347FFE 3B F4
                                                                                 esi,esp
    w.k = 1;
                                           01348000 E8 E9 92 FF FF
                                                                       call
                                                                                 __RTC_CheckEsp (013412EEh)
    strcpy_s(w.cc, 50, "Muhck");
                                               rparm = func(parm);
                                           01348005 83 EC 38
                                                                                 esp,38h
    return w:
                                               rparm = func(parm);
                                           01348008 B9 0F 00 00 00
                                                                       mov
                                                                                 ecx,0Eh
∃int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
                                           0134800D 8D 75 C0
                                                                      lea
                                                                                 esi,[parm]
                                           01348010 8B FC
                                                                                  edi,esp
                                            01348012 F3 A5
                                                                                  dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
                                                                       rep mov
     setlocale(LC_ALL, "rus");
                                            01348014 8D 85 80 FE FF FF
                                                                       lea
                                                                                 eax,[ebp-180h]
                                            0134801A 50
                                                                      push
    WWW parm, rparm;
                                           0134801B E8 18 94 FF FF
                                                                                  func (01341438h)
                                                                       call
    parm.k = 0:
                                           01348020 83 C4 3C
                                                                       add
                                                                                 esp,3Ch
                                           01348023 B9 0E 00 00 00
     strcpy_s(parm.cc, 50, "");
                                                                       mov
                                                                                 ecx,0Eh
                                           01348028 8B F0
                                                                       mov
                                                                                 esi,eax
                                                                                  edi,[ebp-1C0h]
                                           0134802A 8D BD 40 FE FF FF
     rparm = func(parm);
                                                                       rep movs
                                           01348030 F3 A5
                                                                                  dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
                                            01348032 B9 0E 00 00 00
                                                                                 ecx.0Eh
                                                                       mov
     return 0;
                                           01348037 8D B5 40 FE FF FF
                                                                      lea
                                                                                 esi,[ebp-1C0h]
                                           0134803D 8D 7D 80
                                                                       lea
                                                                                 edi,[rparm]
}
                                                                                 dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
                                           01348040 F3 A5
                                                                       rep movs
                                               return 0;
                                          🔘 01348042 33 C0
                                                                                  eax,eax
                                             arac
=//float func(float m[], int k)
                                           ▷  argv
                                                           0x00a29b60 {0x00a29b68 L"D:\\Adel\\Кафедра\\ЯП_Лаб\\Лаб wchar_t * *
//{

    parm

                                                           {k=0x00000000 cc=0x0062f980 "" }
                                                                                                     www
                                                           \{k=0x00000001\ cc=0x0062f940\ "Минск"\ \}
                                           www
```

```
01347FFE 3B F4
                                            esi,esp
                               cmp
01348000 E8 E9 92 FF FF
                               call
                                            RTC CheckEsp (013412EEh)
    rparm = func(parm);
01348005 83 EC 38
                               sub
                                            esp,38h
    rparm = func(parm);
01348008 B9 0E 00 00 00
                                            ecx,0Eh
                               mov
0134800D 8D 75 C0
                               lea
                                            esi,[parm]
01348010 8B FC
                                            edi,esp
01348012 F3 A5
                                            dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
                               rep movs
01348014 8D 85 80 FE FF FF
                               lea
                                            eax, [ebp-180h]
0134801A 50
                               push
                                            eax
0134801B E8 18 94 FF FF
                               call
                                            func (01341438h)
01348020 83 C4 3C
                                            esp,3Ch
                               add
01348023 B9 0E 00 00 00
                                            ecx,0Eh
01348028 8B F0
                               mov
                                            esi,eax
0134802A 8D BD 40 FE FF FF
                               lea
                                            edi,[ebp-1C0h]
01348030 F3 A5
                                            dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
                               rep movs
01348032 B9 0E 00 00 00
                               mov
                                            ecx,0Eh
01348037 8D B5 40 FE FF FF
                                            esi,[ebp-1C0h]
                               lea
0134803D 8D 7D 80
                               lea
                                            edi,[rparm]
01348040 F3 A5
                               rep movs
                                            dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
    return 0;
01348042 33 C0
                               xor
                                            eax,eax
```

В регистр **ECX** поместили значение $0Eh_{16} = 14_{10}$.

Это повторитель: структура занимает 56 байт, следовательно, в стек надо поместить 14 раз по 4 байта целочисленных значений, составляющих структуру.

Команда LEA (Load Effective Address – загрузить текущий адрес) загружает адрес граги в регистр **EDI**.


Команда **MOVS** с префиксом повторения **REP** (копирование двойного слова – $4\,$ байта) — позволяет повторить команду столько раз, сколько указано в регистре **ECX** (14_{10} , $14*4=56_{10}$). Команда по адресу 0x01348012 копирует данные из участка памяти, адрес которого указан в регистре **ESI**, в другой участок памяти, адрес которого указан в регистре **EDI**.

PUSH – кладет результат в регистр **EAX**.

Команда LEA (Load Effective Address – загрузить текущий адрес) загружает адрес rparm и REP MOVS копирует данные из участка памяти, адрес которого указан в регистре ESI, в участок памяти, адрес которого указан в регистре EDI, повторяя команду столько раз, сколько указано в регистре ECX.


Режим отладки (дизассемблированный код).

1). Непосредственно перед вызовом функции func в стеке: в вершине стека – адрес возвращаемого значения типа WWW (типа структура); на дне стека параметр типа WWW (структура), переданный по значению, размером 56 байтов:




2). Вход в функцию. В вершину стека помещен адрес точки возврата в главную функцию (не показано).

3). Возврат в главную функцию (адрес 0x000753D0). С вершины стека снят адрес точки возврата. По адресу 0x008DFC30 видим результат выполнения функции – структуру с полями 1, "Минск".



4). Очистку стека выполняет вызывающий код. Инструкция **add esp, 3Ch** очищает стек – удаляет 60 байтов: адрес возвращаемого значения (4 байта) и структуру (56 байтов).

Передача адреса структуры:





Передача адреса структуры:

параметру присваивается адрес структуры;

в функции по этому адресу открываем доступ к самой структуре.

Вызов функции: это инструкция call func (0B1442h)


0x000B8015 — точка возврата (адрес инструкции, следующей за call func (0B1442h))

0x004AFD4C – адрес объекта parm типа WWW – это структура, передаваемая в функцию по ссылке.

Команда LEA (Load Effective Address – загрузить текущий адрес) загружает адрес рагт в регистр EAX. Следующая инструкция push EAX помещает этот адрес в стек.

Функция func(WWW &):

```
6
     #include <locale>
7
8
     struct WWW{ int k; char cc[50]; };
9
10
   ∃WWW func(WWW& w)
11
     {
12
         w.k = 1;
         strcpy_s(w.cc, 50, "Munck");
13
14
15
         return w;
16
     }
17
18 ⊡int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
19
         setlocale(LC_ALL, "rus");
20
21
22
         WWW parm, rparm;
23
         parm.k = 0;
         strcpy_s(parm.cc, 50, "");
24
25
         rparm = func(parm);
26
```



```
Память 3

Адрес: Ох004AFD4C

Ох004AFD4C

Ох004AFD5C

Ох004AFD5C

Ох004AFD6C

Ох004AFD6C
```

Возврат:

Контрольные значения 1		
Имя	Значение	Тип
sizeof(WWW)	56	unsigned int
	{k=1 cc=0x004afd50 "Минск" }	WWW
▷ 🥔 &parm	0x004afd4c {k=1 cc=0x004afd50 "Минск" }	WWW *
	{k=1 cc=0x004afd10 "Минск" }	WWW

Программные конструкции: функции, параметры const.

Квалификатор типов const — зарезервированное ключевое слово, которое не позволяет модифицировать значения переменных.

```
#include "stdafx.h"
 #include <iostream>
 #include <locale>
 struct WWW{ int k; char cc[50]; };
⊟WWW func(const WWW& w)
      w.k = 1;
      strcpy_s(w.cc, 50, "<u>Минск"</u>);
                               🔀 1 error C3490: "k" не может быть изменен, поскольку доступ к нему осуществляется через константный объект
      return w;
                                  IntelliSense: выражение должно быть допустимым для изменения левосторонним значением
}
                                  IntelliSense: отсутствуют экземпляры перегруженная функция "strcpy_s", соответствующие списку аргументов
                                       типы аргументов: (const char [50], int, const char [6])
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
      setlocale(LC_ALL, "rus");
      WWW parm, rparm;
      parm.k = 0;
      strcpy_s(parm.cc, 50, "");
      rparm = func(parm);
      return 0;
```

Функции, принимающие значения, заданные по умолчанию.

При обращении к функции, можно опускать некоторые из ее аргументов. Для этого необходимо при объявлении прототипа функции проинициализировать эти параметры значениями, которые будут использоваться в функции, как значения по умолчанию. Аргументы, заданные по умолчанию, должны быть последними аргументами.

```
#Include <locale>

#include <locale>

int func(int k, int l = 2, int m = 3)
{
    k += 100;
    return k + l + m;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");

    int x1 = func(1, 5, 6);
    int x2 = func(1, 5);
    int x3 = func(1);

    system("pause");
    return 0;
}
```

```
int x1 = func(1, 5, 6);
    18:
00D57FD7
          push
                     6
00D57FD9
          push
00D57FDB push
                     1
                     func (0D5144Ch)
00D57FDD call
                     esp,0Ch
00D57FE2 add
                     dword ptr [x1],eax
00D57FE5
         mov
          int x2 = func(1, 5);
    19:
                     3
00D57FE8 push
                     5
00D57FEA push
00D57FEC push
                     1
                     func (0D5144Ch)
00D57FEE call
                     esp,0Ch
00D57FF3 add
00D57FF6 mov
                     dword ptr [x2],eax
           int x3 = func(1);
    20:
00D57FF9
          push
00D57FFB push
00D57FFD
         push
         call
                     func (0D5144Ch)
00D57FFF
00D58004
          add
                     esp,0Ch
00D58007
         mov
                     dword ptr [x3],eax
```

Если при вызове функции не передавать ей значения формальных параметров 1 и m, то по умолчанию будут использоваться значения 2 и 3. В примере показаны различные способы использования функции func с аргументами по умолчанию.

Переменное число параметров, указатель.

```
∃#include "stdafx.h"
 #include <iostream>
                                                                                        C:\Windows\system32\cmd.exe
 #include <locale>
                                              11111
                                              22222
33333333
int func1(char* c, ...) // функция с перем
                                              444444
     char **p = &c;
     int k = 0;
                                              11111
     while (*(p + k)[0] != 0x00)
                                              222222
                                              33333333
        std::cout << *(p + k) << std::endl;
                                              444444
        k++;
                                              Для продолжения нажмите любую клавишу
     std::cout << std::endl;
                                               <
     return k;
int func2(int k, char* c, ...) // функция с переменным числом параметров
     char **p = &c;
     for (int i = 0; i < k; i++) std::cout << *(p + i) << std::endl;</pre>
     return k;
__int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 {
     setlocale(LC_ALL, "rus");
     int x1 = func1("11111", "222222", "33333333", "44444444", "");
     int x2 = func2(4, "11111", "2222222", "33333333", "4444444");
     system("pause");
     return 0;
```

Косвенная адресация: указатель на указатель, который в свою очередь содержит адрес памяти, где хранятся данные.

Функции с переменным числом параметров.

Пример: int, double.

```
⊟#include "stdafx.h"
 #include <iostream>
 #include <locale>
int func1(int f, ...) // функция с переменным числом параметров int
                                     Память 3
    int *p = &f;
    int k = 0;
                                      Адрес: 0x00DBFA20 = & f
                                                                             🕶 🔃 Столбцы:
    while (p[k] != INT_MAX)
                                     0x00DBFA20 00 00 00 00 00 f0 3f 00 00 00 00 00 00 40
                                     0x00DBFA30 00 00 00 00 00 08 40 00 00 00 00 00 10 40
        std::cout << p[k] << std::endl;
                                     0x00DBFA40 ff ff ff ff ff ef 7f 00 00 00 00 00 00 00 00
                                     0x00DBFA50 00 f0 47 7f cc cc
                                     std::cout << std::endl;</pre>
                                     return k;
 int func2(double f, ...) // функция с переменным числом параметров double
    double *p = &f;
    int k = 0;
    while (p[k] != DBL_MAX)
        std::cout << p[k] << std::endl;</pre>
    std::cout << std::endl;</pre>
    return k;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
     setlocale(LC ALL, "rus");
    int x1 = func1(1, 2, 3, 4, INT_MAX);
    int x2 = func2(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, DBL_MAX);
    system("pause");
    return 0;
```

По умолчанию параметры передаются в функцию через стек. Поэтому, технически, нет ограничения на количество передаваемых параметров. Функции с переменным числом параметров объявляются как обычные функции, но вместо недостающих аргументов ставится многоточие. Количество параметров и их типы известны только при вызове функции.

Передать функции параметры можно двумя способами:

- 1) явно передать обязательный аргумент, задающий число параметров;
- 2) добавить в конец списка параметр с уникальным значением, по которому будет определяться конец списка параметров.

Общий принцип работы следующий: в функции для доступа к списку параметров устанавливается указатель, значением которого будет адрес явного параметра в списке, далее изменяется значение этого указателя, чтобы переместиться на следующий параметр. В примере использован 2-ой способ передачи параметров.

Функции с переменным числом параметров.

Пример: float, short, char

Пример для типа short: используется 1-ый способ передачи параметров (первый параметр – число передаваемых аргументов):

```
≡#include "stdafx.h"
 #include <iostream>
 #include <locale>
\exists \mathsf{int} \mathsf{ func3}(\mathsf{float} \mathsf{ f, \dots}) // функция с переменным числом параметров \mathsf{float}
      double *p = (double*)(&f+1);
      std::cout << f << std::endl;</pre>
     int k = 0;
      while(p[k] !=(double)FLT_MAX) std::cout <<p[k++] << std::endl;</pre>
      return k+1;
🗄 int func4(char c, ...) // функция с переменным числом параметров char
      int *p = (int*)(&c);
      int k = 0;
     while (p[k] != 0) std::cout << p[k++] << std::endl;
                                                                                     -ESP
                                                                Адрес: 0x0078FD3C <del><</del>
      return k+1;
                                                               0x0078FD3C 09 4d 1e 01 01 00 00 00 02 00 00
                                                               0x0078FD47 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff 7f
∐int func5(short s, ...) // функция с переменным числом
                                                               0x0078FD52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                               0x0078FD5D 40 97 7f cc cc cc cc cc cc cc
      int *p = (int*)(&s);
                                                               0x0078FD68 cc cc cc cc cc cc cc cc cc MM
  \rightarrow int k = 0;
     while (p[k] != (int)SHRT_MAX) std::cout << p[k++] << std::endl;
      return k:
                                                            Адрес: 0x0078fd40
⊡int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
                                                           0x0078FD40 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00
                                                           0x0078FD4C <u>04 00 00 00</u> <u>ff 7f 00 00</u> 00 00 00 00
     setlocale(LC_ALL, "rus");
                                                           0x0078FD58 00 00 00 00 00 40 97 7f cc cc cc cc
     int x5 = func5(1, 2, 3, 4, SHRT_MAX);
     int x4 = func4('a', 'b', 'c', 'd', (char)0x00);
                                                          Память 1 Память 2 Память 4
     int x3 = func3(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, FLT_MAX);
      system("pause");
      return 0;
```

Передача параметров в функцию происходит через стек.

Указатель на адрес вершины стека хранится в регистре ESP.


push уменьшает значение ESP на 4 и помещает 32-битное значение по указанному адресу (стек увеличивается на 4 байта).


рор извлекает 32 бита по адресу, на который указывает ESP, и затем увеличивает значение ESP на 4 (стек уменьшается на 4 байта).

Указатель должен быть типизирован.


В случае передачи параметров типа char применен 2-ой способ передачи параметров. При вызове функции араметры помещаются в стек справа налево, при этом происходит выравнивание на границу 4 байта.

char:






double:



double:



8. Программные конструкции С++: переменное число параметров функции. Пример: **STRUCT**

Первый параметр явно задает число передаваемых параметров в функцию:

```
C:\Users\Us...
∃#include "stdafx.h"
                                                                ۸
 #include <iostream>
 #include <locale>
                                    Для продолжения нажмите
 struct PARM {int id; char m[4];};
 int func6 (short k, PARM p, ...) // с переменным числом
     PARM *pp = &p;
     for (int i = 0; i < k; i++)
         std::cout<<pp[i].id<< " "<<pp[i].m<<std::endl;
     return 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
     setlocale(LC ALL, "rus");
     PARM p1 = {1,"111"}, p2 = {2,"222"}, p3 = {3,"333"};
     func6(3, p1, p2, p3);
     system("pause");
     return 0;
 };
```

9. Программные конструкции C++: переменное число параметров функции. *Пример*: макросы va_list, va_start, va_arg, va_end.

В стандарт языка входит набор макросов для работы со списками параметров переменной длины, определенный в **stdarg.h**. При использовании этих макросов точно так же требуется указывать в списке:

- явный параметр,
- объявить и установить на него указатель и
- перемещаться по списку, изменяя его.

Способы передачи параметров:

- 1) явно определяя обязательный аргумент, задающий число параметров,
- 2) добавляя в конец списка параметр с уникальным значением.

Назначение макросов:

- макрос va_list определяет тип указателя;
- макрос va_start устанавливает указатель типа va_list на явный параметр;
- макрос **va_arg** перемещает указатель на следующий параметр;
- макрос **va_end** обнуляет указатель.

Использование макросов:

- 1) объявляем указатель **va_list arg** в теле функции с переменным числом параметров до первого использования макросов;
- 2) указанный объект связывается с последним явно заданным формальным параметром (перед многоточием) переменного списка параметров с помощью макроса va start(arg, P) (инициализация указателя);
- 3) перемещение по переменному списку параметров выполняется макросом **va_arg**. Для этого необходимо **явно** указывать тип очередного параметра, то есть разработчик должен его знать в момент написания программы. Например, если все параметры в списке **целого типа**, то вызов **va_arg** выглядит так: va_arg(arg, int);
- 4) макрос **va_end(arg)** завершает обработку.

Пример использования для типа float и структуры типа PARM.

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdarg>
struct PARM{ int id; char m[4]; };
∃int func3x(float f, ...) // функция с переменным числом параметров float
                                              C:\Windows\system32\cmd.exe
                                        CA.
    va_list arg;
    va_start(arg, f);
                                        1
2
3
4
    std::cout << f << std::endl;</pre>
    float f1;
    do{
                                        3.40282e+038
1 111
2 222
3 333
         f1 = va_arg(arg, double);
        std::cout << f1 << std::endl;
     } while (f1 != FLT_MAX);
    va_end(arg);
                                        для продолжения нажмите любую клавишу
    return 4;
}
∃int func6x(short k, PARM p...) // фу
{
    va_list arg;
    va_start(arg, p);
    PARM pp = p;
    std::cout << pp.id << " " << pp.m << std::endl;
     for (int i = 0; i < k - 1; i++)
     {
        pp = va_arg(arg, PARM);
        std::cout << pp.id << " " << pp.m << std::endl;
    va_end(arg);
    return k-1;
∃int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int x3 = func3x(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, FLT_MAX);
    PARM p1 = { 1, "111" }, p2 = { 2, "222" }, p3 = { 3, "333" };
    int x6 = func6x(3, p1, p2, p3);
     system("pause");
    return 0;
```

10. Программные конструкции: перегружаемые функции

Перегрузка процедур и функций обеспечивает возможность использования одноимённых подпрограмм: процедур или функций.

При трансляции происходит контроль одноимённых процедур и функций, чтобы они различались по *сигнатуре* (либо разным числом аргументов, либо другими типами аргументов). В этом случае транслятор может однозначно определить вызов нужной подпрограммы.

Чтобы исключить ошибку программиста, давшего случайно имя подпрограмме, которое уже используется, в некоторых языках вводится требование написания дополнительного ключевого слова. Так сделано, например, в языке Delphi (ключевое слово overload).

Под *перегрузкой* функции понимается, определение двух и более функций с одинаковым именем в одной области видимости, но с различными параметрами. Наборы параметров перегруженных функций могут отличаться порядком следования, количеством, типом.

Говорят, что две функции, с разной сигнатурой, но одинаковыми именами – перегруженные функции.

Сигнатура – это комбинация имени функции с её параметрами.

Компилятор самостоятельно выберает нужную функцию, анализируя сигнатуры перегруженных функций.

```
#include "stdafx.h"
#include <cstring>
struct WWW {int k; char cc[50];};

WWW func(const WWW& w)

{
    WWW ww = w;
    ww.k=1;
    strcpy_s(ww.cc, 50, "Muhck");
    return ww;
}

lint _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{
    WWW parm, rparm;
    parm.k = 0;
    strcpy_s(parm.cc, 2, "");
    rparm = func(parm);
    return 0;
}
```

```
#include <cstring>
struct WWW {int k; char cc[50];};
WWW func(const WWW& w)
    WWW ww = w;
    ww.k=1;
    strcpy_s(ww.cc, 50, "Munck");
    return ww;
int func(int x, int y)
     return x+y;
float func(float x, float y)
     return x+y;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    WWW parm, rparm;
    parm.k = 0;
    strcpy_s(parm.cc, 2, "");
    rparm = func(parm);
    int i = func(4, 5);
    float f = func(4.1f, 2.8f);
    return 0;
```

Пример неправильного использования перегрузки:

```
float func(float x, float y)
{
    return x+y;
}

int func(float x, float y)
{
    return(int) x+y;
}

IntelliSense: не удается перегрузить функции, различаемые только по типу возвращаемого значения
IntelliSense: не удается перегрузить функции, различаемые только по типу возвращаемого значения
IntelliSense: не существует подходящей функции преобразования из "WWW" в "float"
error C2556: int func(float,float): перегруженная функция отличается от "float func(float,float)" только возвращаемым типом
error C237(); func; перегружение; различные базовые типы
    rparm = func(parm);
```

11. Программные конструкции C++: **inline** (подставляемые, встраиваемые) функции; **inline** – указание компилятору для выполнения подстановки, компилятор может *не выполнить* подстановку, если не установить параметры.

Встроенные функции или inline-функции определяются с помощью ключевого слова inline. Каждый раз, вместо вызова этой функции, компилятор будет заменять его фактическим кодом функции.

Вызовы функций занимают больше времени, чем выполнение последовательного кода. Но при такой замене увеличивается размер программы.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdarg>
int funcA(int x, int y)
    return x+y;
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int k1, k2;
    k1 = funcA(1,2);
    k2 = funcA(1,4);
    system("pause");
    return 0;
};
```

```
008D1189 E8 12 1A 00 00
                              call
                                          RTC CheckEsp (08D2BA0l
   17: int k1, k2:
   18:
           k1 = funcA(1,2);
008D118E 6A 02
                              push
                                          2
008D1190 6A 01
                                          1
                              push
008D1192 E8 13 FF FF FF
                                          funcA (08D10AAh)
                              call
008D1197 83 C4 08
                              add
                                          esp,8
                                          dword ptr [k1],eax
008D119A 89 45 FC
                              mov
   19: k2 = funcA(1,4);
008D119D 6A 04
                              push
                                          4
008D119F 6A 01
                              push
008D11A1 E8 04 FF FF FF
                                          funcA (08D10AAh)
                              call
008D11A6 83 C4 08
                              add
                                          esp,8
008D11A9 89 45 F8
                                          dword ptr [k2],eax
  zo: system("pause")
```

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cstdarg>


inline int funcA(int x, int y)

{
    return x+y;
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int k1, k2;
    k1 = funcA(1,2);
    k2 = funcA(1,4);
    system("pause");
    return 0;
};
```

Следует понимать, что компилятор может *игнорировать* попытки сделать функцию встроенной, если не установить параметры:




Так выглядит подстановка inline-функции в код:

```
0109116E FF 15 C0 E3 09 01
                                            dword ptr ds:[109E3C0h]
                                call
  01091174 83 C4 08
                                add
                                             esp,8
  01091177 3B F4
                                cmp
                                            esi,esp
                                             RTC CheckEsp (01092BA0h)
  01091179 E8 22 1A 00 00
                                call
      17: int k1, k2;
           k1 = funcA(1,2);
  0109117E B8 01 00 00 00
                                             eax,1
                                mov
  01091183 83 C0 02
                                             eax,2
                                add
  01091186 89 45 FC
                                             dword ptr [k1].eax
                                mov
      19:
            k2 = funcA(1,4);
  01091189 B9 01 00 00 00
                                             ecx,1
                                mov
  0109118E 83 C1 04
                                             ecx,4
                                add
                                             dword ptr [k2],ecx
  01091191 89 4D F8
                                mov
      20:
              system("pause");
01091194 8B F4
                                            esi,esp
                                mov
  01091196 68 F4 AA 09 01
                                push
                                             109AAF4h
                                            dword ptr ds:[109E3C8h]
  0109119B FF 15 C8 E3 09 01
                                call
                                add
  010911A1 83 C4 04
                                            esp,4
  010911A4 3B F4
                                cmp
                                            esi,esp
  010911A6 E8 F5 19 00 00
                                call
                                             RTC CheckEsp (01092BA0h)
      21: return 0;
```

12. Программные конструкции: шаблоны функций: обобщенное описание семейства функций.

Шаблоны функций определяют семейство функций. С помощью шаблонов функций можно задавать наборы функций, основанных на одном коде, но действующих для разных типов. Шаблон функции начинается с ключевого слова **template**, за которым в *угловых скобках* следует список параметров:



С помощью утилиты dumpbin можно просмотреть *таблицы объектного кода*:

```
C:4.
                                            Командная строка разработчика для VS2013
D:\Adel\Ka•eдрa\ЯП_Пaб\Пaб9\LPLab09\Ftemplate\Debug>dumpbin /symbols Ftemplate.obj
Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 12.00.21005.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Dump of file Ftemplate.obj
File Type: COFF OBJECT
COFF SYMBOL TABLE
000 00E1520D ABS
                                 Static
                    notype
                                              | @comp.id
001 80000391 ABS
                                 Static
                                              | @feat.00
                    notype
                  notype
002 00000000 SECT1
                                 Static
                                              | .drectve
                    F4, #relocs 0, #linenums
                                                   0, checksum
                                                                       0
    Section length
```

```
Section length
                            140, #relocs 5, #linenums 0, checksum
                                                                                                     U, selection
                                                                                                                           5 (pick associative Section UxC)
      Relocation CRC 166946A1
029 00000000 SECTC
                            notype ()
                                               External
                                                                  | ??$max@H@@YAHHH@Z (int __cdec1 max<int>(int,int))
| ??$max@M@@YAMMM@Z (float __cdec1 max<float>(float,float))
| ??$max@N@@YANNN@Z (double __cdec1 max<double>(double,double))
| ??$max@D@@YADD@Z (char __cdec1 max<char>(char,char))
02A 00000000 SECT6
                            notype ()
                                               External
02B 00000000 SECT8
                            notype ()
                                               External
02C 00000000 SECTA
                            notype ()
                                               External
02D 00000000 SECT4
                                               External
                                                                    __RIC_CheckEsp
__RTC_InitBase
__RTC_Shutdown
.rtc$IMZ
02E 00000000 UNDEF
                            notype ()
notype ()
                                               External
02F 00000000 UNDEF
                                               External
030 000000000 UNDEF
                            notype ()
                                               External
031 00000000 SECTE
                            notype
                                               Static
```