# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ИССЛЕДОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ SPF@home ДЛЯ ВЫЯВЛЕ́НИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ГРАФАМ ПРОИЗВОЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ВНУТРЕННЕГО (СКРЫ́ТОГО) ПАРАЛЛЕЛИЗМА И ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВ ЕГО РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выгрузить инсталляционную версию (формат Win'32, GUI) данной программы можно здесь: <a href="http://vbakanov.ru/spf@home/content/install\_spf.exe">http://vbakanov.ru/spf@home/content/install\_spf.exe</a>; дополнительная информация о проекте тут: <a href="http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm">http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm</a>

Т.к. программный модуль **spf\_client.exe** при работе использует некоторые данные с сервера разработчика, будьте готовы при первом запуске программы после сообщения брандмауэра Защитника Windows разрешить доступ указанного исполняемого файла к серверу разработчика (впрочем, запрет доступа существенно не ухудшит качество работы программы).

- I. Номера́ операторов суть уникальные целые числа (32-х битовые со знаком) включая 0 (отрицательные числа использовать не рекомендуется).
- II. Обозначения boolean, integer, string суть типы переменных в Lua 5.3; т.к.корректные номера́ операторов и ярусо́в неотрицате́льны, при этом возвра́т отрицательного значения индицируе́т ошибку (см. далее).
- III. Коды предусмотренных ошибок:

ERR\_RANGE\_IN -1313 некорректный диапазон входных величин,

ERR\_IN\_DATA -888 некорректные входные данные

ERR\_NOT\_MASSIVE\_EDGES -666 не сформирован массив Edges[][],

ERR\_NOT\_MASSIVE\_TIERS -777 не сформирован массив Tiers[][],

ERR\_NOT\_MEMORY -133 нехватка памяти для массивов Edge[][] и/или Tiers[][],

ERR\_METRIC -666.777 невозможно найти метрику вершины (оператора) или дуги ИГА,

ERR\_CALC -777.666 код ошибки функций вычислений (семейство Calc...),

ERR\_COMMON -123456789 общая ошибка,

RETURN\_OK 0 успешное выполнение.

- IV. В ходе выполнения программа в текстовом окне может выдавать сообщения различного уровня: -I- информационный, -W- предупредительный, -E- уровень ошибки.
- V. Основные данные для работы системы SPF@home находятся в файлах информационных зависимостей в алгоритме (ИГА). Файл текстовый, расшире́ние gv (программно данные располагаются во внутреннем динамическом 2D-массиве с именем Edges[][]). Формат gv соответствует DOT-стандарту описания графов (дополнительно см. нижерасположенную схему информационных потоков). Пример описания напра́вленного (direct) ИГА нижеследует (здесь digraph ключевое слово, GraphName имя данного графа, a,b,c,d целые числа, являющиеся идентификаторами вершин графа, симво́лика "b -> d ;" говорит о наличии дуги от вершины 'a' к вершине 'b'; соответственно симво́лика "a -> b -> c -> ;" веща́ет о наличии серии дуг (путь в графе) промежду вершинами


a,b,c,d; в строке указанные сущности могут не разделяться пробелами или быть разделены их любым числом), после запятой могут располагаться любые комментарии:

```
// однострочный комментарий # иной однострочный комментарий /* многострочный комментарий к GV-файлу */ digraph GraphName { a -> b -> c -> d ; любой комментарий к описанным ду́гам ИГА b -> d ; другой комментарий к данной дуге́ ИГА }
```

ЯПФ информационного графа всегда строится на основе существующего массива Edges[][], причём собственно данные ЯПФ располагаются во внутреннем динамическом 2D-массиве именем Tiers[][]. Каждому Edges[][] может соответствовать множество Tiers[][]. Для правильного функционирования системы SPF@home важно в любом случае иметь корректное соответствие между представлением информационного графа в форме массивов Edges[][] и Tiers[][]. Массив Edges[][] вновь заполняется каждый раз при вызовах ReadEdges(), CreateTiersByEdges(), CreateTiersByEdges\_Bottom() - аналоги F4, F5, Ctrl+F5 при "ручном" управлении, массив Tiers[][] – при вызовах CreateTiersByEdges(), CreateTiersByEdges\_Bottom()).

VI. Формат (представле́ние) ИГА в форме ЯПФ включает ярусы (*Tiers*) от 0 до *N* (см. схему на рис. справа, выполнение алгоритма происходит сверху вниз по ярусам ЯПФ). При этом узлы графа на нулевом ярусе не имеют входя́щих дуг и не соответствуют никаким операциям, а токмо определяют входные для данного алгоритма переменные (однако *не значения переменных*); при вычислении статистики (среднего по ярусам числа узлов, среднеквадратичного отклонения, СV и др.) узлы на 0-м ярусе не участвуют. С 0-го яруса нельзя переносить узлы вниз, под ним нельзя создать новый (пустой) ярус (на рис. справа допустимый диапазон расположения конкретных операторов по ярусам ЯПФ показан красным пунктиром). При выводе ЯПФ номера узлов 0-го яруса снабжаются символом '«' слева от номера узла.

Ярусы  $1 \div N$  содержат узлы, соответствующие операторам – преобразователям информации, они участвуют в вычислении статистики, под каждым из них можно создавать новые ярусы. Узлы, не имеющие исходя́щих дуг



(т.е. результат вычислений не используется в качестве входного операнда никаким иным узлом), считаются *выходными* и снабжаются символом '»' справа от номера узла. При создании ЯПФ в "верхней" форме возможен случай нахождения выходного оператора не на последнем ярусе ЯПФ; для "приземления" таких операторов на самый нижний ярус используется вариант "Файлы" главного меню "Выходные операторы поместить на самый нижний ярус".

VII. Файлы результатов расчётов выводятся файлами в подкаталог Out! Data относительно текущего каталога. Уникальность имён файлов для каждого расчёта достигается включением в имя файла метки времени с точностью до мсек:

- если файлы, записываемые функциями SaveXXX("File.YYY"), уже имеются на диске, новые имена файлов формируются как File.day-month-year\_hour-min-sec-msec.YYY; вновь сформированные имена возвращаются функциями SaveXXX как строка (здесь XXX части имён функций в нижерасположенной таблице).
- 1. <u>Информационные функции</u> предоставляют работающему в системе SPF@home *клиенту* (далее **ИССЛЕДОВАТЕЛЮ**) данные о *текущем* (в данный момент обраба́тываемым) ИГА
- 1.1 Информационные функции, предоставляющие данные о ИГА в целом (предполагается, что ИГА загружен из выбранного файла для этого достаточно выполнить вызов ReadEdges(), тот же эффект дадут CreateTiersByEdges(), CreateTiersByEdges\_Bottom(), см. ниже):

| <i>№ №</i> | Имя функции                           | Действие   | Входные<br>параметры      | Выходные<br>параметры    |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1          | integer<br>GetCountEdges()            | Возвращает число дуг (информационных связей операторов) в ИГА (включая входной ярус), становится известно сразу после считывания файла ИГА | Нет                       | Число дуг графа (*ENME)  |
| 2          | integer<br>GetCountOps()              | Возвращает число операторов в данном ИГА (без входных операторов), становится известно сразу после считывания файла ИГА $^{(*2)}$          | Нет                       | Число операторов (*ENMT) |
| 3          | integer GetNumbOp (integer Numb)      | Возвращает номер оператора (начиная с 1) из общего числа GetCountOps() (*2)  | Номер оператора по списку | Номер оператора (*ЕММТ)  |
| 4          | integer<br>GetCountOpsInput()         | Возвращает число входных (исходные данные для алгоритма) операторов в данном ИГА $^{(*2)}$   | Нет                       | Число операторов (*ENMT) |
| 5          | integer GetNumbOpInput (integer Numb) | Возвращает номер оператора (начиная с 1) из списка входных операторов (числом GetCountOpsInput() (*2)                                      | Номер оператора по списку | Номер оператора (*ENMT)  |
| 6          | integer<br>GetCountOpsOutput()        | Возвращает число выходных (результат выполнения алгоритма) операторов в данном ИГА $^{(*2)}$   | Нет                       | Число операторов (*ENMT) |

|    | integer GetNumbOpOutput (integer Numb)                | Возвращает номер оператора (начиная с 1) из списка выходных операторов (числом GetCountOpsOutput() (*2)                         | Нет   | Число операторов (*ENMT)   |
|----|---|---|---|--|
| 7  | integer<br>GetCountInEdgesByOp<br>(integer Op)        | Возвращает число <i>входящих</i> дуг для оператора Ор (аналог величины " <i>степень захо́да</i> " в теории графов)              | Номер оператора Ор                                      | Число входящих дуг для оператора Ор (для входных операторов $\equiv 0$ , при несуществующем Ор возвращается ERR_IN_DATA)   |
| 8  | integer<br>GetCountOutEdgesByOp<br>(integer Op)       | Возвращает число выходящих дуг для оператора Ор (аналог величины "степень исхо́да" в теории графов)                             | Номер оператора Ор                                      | Число выходящих дуг для оператора Ор (для выходных операторов $\equiv 0$ , при несуществующем Ор возвращается ERR_IN_DATA) |
| 9  | integer GetNumbInEdgeByOp (integer Numb, integer Op)  | Возвращает номер оператора, соответствующего началу Numb-<br>той <i>входящей</i> относительно оператора Ор дуге <sup>(*3)</sup> | Номер (начиная с 1)<br>дуги Numb, номер<br>оператора Ор | Номер оператора (*ENME, *EC)   |
| 10 | integer GetNumbOutEdgeByOp (integer Numb, integer Op) | Возвращает номер оператора, соответствующего концу Numb-<br>той <i>выходящей</i> относительно оператора Ор дуге <sup>(*3)</sup> | Номер (начиная с 1) дуги Numb, номер оператора Ор       | Номер оператора (*ENME, *EC)   |

1.2 <u>Информационные функции</u>, предоставляющие данные о ЯПФ информационного графа алгоритма (предполагается, что ИГА не только загру́жен из выбранного файла, но и создана ЯПФ – это достигается вызовами CreateTiersByEdges(), CreateTiersByEdges\_Bottom(), см. ниже):

| 11 | integer                   | Возвращает общее число (без нулевого) ярусов ЯПФ для данного | Нет                     | Число ярусов ЯПФ (*ENMT) |
|----|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
|    | GetCountTiers()           | ИГА <sup>(*2)</sup>  |                         |                          |
| 12 | integer                   | Возвращает число операторов на заданном ярусе Tier           | Номер яруса Тіег        | Число операторов (*ENME) |
|    | GetCountOpsOnTier         |  |                         |                          |
|    | (integer Tier)            |  |                         |                          |
| 13 | integer GetOpByNumbOnTier | Возвращает номер Numb-того по счёту оператора на ярусе Tier; | Номер (по счёту начиная | Номер оператора (*ENME)  |
|    | (integer Numb,            | диапазон Numb от 1 до GetCountOpsOnTier(Tier)                | с 1) оператора на ярусе |                          |
|    | integer Tier)             |  | Tier                    |                          |

| 14 | integer            | Возвращает максимальный (наиболее "нижний") номер яруса, на          | Номер оператора Ор   | Номер яруса, первый и    |
|----|--------------------|--|----------------------|--------------------------|
|    | GetMaxTierMaybeOp  | котором может находиться Ор (при заданных информационных             |                      | последний ярусы не       |
|    | (integer Op)       | связях ИГА)  |                      | учитываются (*ENMT)      |
| 15 | integer            | Возвращает минимальный (наиболее "верхний") номер яруса, на          | Номер оператора Ор   | Номер яруса, первый и    |
|    | GetMinTierMaybeOp  | котором может находиться Ор (при заданных информационных             |                      | последний ярусы не       |
|    | (integer Op)       | связях ИГА)  |                      | учитываются (*ENMT)      |
| 16 | integer            | Возвращает <i>первый</i> (с min Tier - если минимумов несколько)     | Номера ярусов Tier1, | Номер яруса (*ENMT)      |
|    | GetTierFirstMinOps | номер яруса (в диапазоне Tier1-Tier2) с минимумом по ярусам          | Tier2                |                          |
|    | (integer Tier1,    | числом операторов  |                      |                          |
|    | integer Tier2)     |  |                      |                          |
| 1  | integer            | Возвращает <i>последний</i> (с max Tier - если минимумов несколько)  | Номера ярусов Tier1, | Номер яруса (*ENMT)      |
|    | GetTierLastMinOps  | номер яруса (в диапазоне Tier1-Tier2) с минимумом по ярусам          | Tier2                |                          |
|    | (integer Tier1,    | числом операторов  |                      |                          |
|    | integer Tier2)     |  |                      |                          |
| 18 | integer            | Возвращает <i>первый</i> (с max Tier - если максимумов несколько)    | Номера ярусов Tier1, | Номер яруса (*ENMT)      |
|    | GetTierFirstMaxOps | номер яруса (в диапазоне Tier1-Tier2) с максимумом по ярусам         | Tier2                |                          |
|    | (integer Tier1,    | числом операторов  |                      |                          |
|    | integer Tier2)     |  |                      |                          |
| 19 | integer            | Возвращает <i>последний</i> (с max Tier - если максимумов несколько) | Номера ярусов Tier1, | Номер яруса (*ENMT)      |
|    | GetTierLastMaxOps  | номер яруса (в диапазоне Tier1-Tier2) с максимумом по ярусам         | Tier2                |                          |
|    | (integer Tier1,    | числом операторов  |                      |                          |
|    | integer Tier2)     |  |                      |                          |
| 20 | integer            | Возвращает номер яруса, на котором находится оператор Ор             | Номер оператора Ор   | Номер яруса (*ENMT), при |
|    | GetTierByOp        |  |                      | несуществующем Ор        |
|    | (integer Op)       |  |                      | возвращается ERR_COMMON  |

#### 2. Акционные функции позволяют ИССЛЕДОВАТЕЛЮ совершать эквивалентные преобразования представления информационного графа алгоритма:

| 21 | boolean            | Считывается ИГА-файл с именем FileName, организуется массив | Имя ИГА-файла           |                             |
|----|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
|    | CreateTiersByEdges | Edges[][], на его основе с создаётся первоначальная (с      | описания                | Удачно - TRUE, нет - FALSE  |
|    | (string FileName)  | "подтя́нутостью" операторов вверх) ЯПФ (массив Tiers[][]).  | информационных связей   | у дачно - TRUE, нет - FALSE |
|    |                    | Управление принудительным переносом выходных операторов     | в алгоритме (*.gv-файл) |                             |

|    |                           | на наинизший ярус ЯПФ ("заземление" выходных операторов)       |                         |                               |
|----|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
|    |                           | управляется соответствующим вариантом главного меню "Файл".    |                         |                               |
| 22 | boolean                   | Считывается ИГА-файл с именем FileName, организуется массив    | Имя ИГА-файла           |                               |
|    | CreateTiersByEdges_Bottom | Edges[][], на его основе с создаётся ЯПФ с "подтя́нутостью"    | описания                | Удачно - TRUE, нет - FALSE    |
|    | (string FileName)         | операторов вниз  | информационных связей   | удачно - TROE, нет - PALSE    |
|    |                           |  | в алгоритме (*.gv-файл) |                               |
| 23 | integer                   | Добавляет (пустой) ярус всле́дствие ("ниже") яруса Tier (кроме | Номер яруса Тіег        | (*ENME)                       |
|    | AddTier (integer Tier)    | яруса 0)   |                         | ( EINNE)                      |
| 24 | integer                   | Уничтожает (пустой) ярус Tier                                  | Номер яруса Тіег        | (*ENMH)                       |
|    | DelTier (integer Tier)    |  |                         | (ENVIII)                      |
| 25 | integer                   | Перенос оператора Ор на ярус Tier с учётом эквивалентности     | Номер оператора Ор,     | При удаче возвращается 1, при |
|    | MoveOpTierToTier          | (сохранения информационных связей в ИГА) преобразований (*4)   | номер яруса Tier        | неудаче <0 (*ENMT)            |
|    | (integer Op,              | (  |                         |                               |
|    | integer Tier)             |  |                         |                               |
| 26 | integer                   | Обмен (находящихся на разных ярусах) операторов Op1 и Op2 с    | Номера операторов Ор1 и | При удаче возвращается 1, при |
|    | SwapOpsTierToTier         | учётом эквивалентности (сохранения информационных связей в     | Op2                     | неудаче <0 (*ENMT)            |
|    | (integer Op1,             | ИГА) преобразований (*4)                                       |                         |                               |
|    | integer Op2)              |  |                         |                               |

<sup>3.</sup> Функции работы с гетерогенным полем параллельных вычислителей (\*7)

# <u>3.1. Функции, относящиеся к параметрам ОПЕРАТОРОВ</u> (эти параметры сравниваются с параметрами ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ для определения возможности выполнения данного оператора на поле параллельных вычислителей)

| 27 | boolean               | Задаёт и загружает файл FileName параметров ОПЕРАТОРОВ       | Имя файла параметров | Возвращает TRUE при удаче и   |
|----|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|
|    | LoadFileNameParamsOps | (если такой файл открыть не удалось, предпринимается попытка | ОПЕРАТОРОВ           | FALSE при ошибке; в           |
|    | (string FileName)     | открыть файл по умолчанию OPERATORS.OPS)                     |                      | последнем случае также        |
|    |                       |  |                      | выдаёт предупреждение в       |
|    |                       |  |                      | текстовом окне вывода         |
| 28 | string                | Возвращает полную строку параметров ОПЕРАТОРА Ор             | Номер ОПЕРАТОРА Ор   | Поиск осуществляется среди    |
|    | GetParamsByOp         |  |                      | начинающихся с '=n1/n2:'      |
|    | (integer Op)          |  |                      | подстрок, далее среди '=Def:' |
|    |                       |  |                      | (учитывается только первое    |

|    |  |   |   | вхождение), при отсутствии возвращается пустая строка |
|----|--|---|---|---|
| 29 | integer GetCountParamsByOp (integer Op)                | Возвращает число параметров ОПЕРАТОРА Ор  | Номер ОПЕРАТОРА Ор  |   |
| 30 | string GetNumbParamByOp (integer Numb, integer Op)     | Возвращает подстроку номер Numb списка параметров<br>ОПЕРАТОРА Ор               | Номер подстроки Numb<br>(от 1 до GetCount<br>ParamsByOp), номер<br>оператора Ор | -,-,-   |
| 31 | string GetNameNumbParamByOp (integer Numb, integer Op) | Возвращает имя параметра номер Numb списка параметров<br>ОПЕРАТОРА Ор           | Номер подстроки Numb, номер ОПЕРАТОРА Ор  | -,-,-   |
| 32 | number GetValNumbParamByOp (integer Numb, integer Op)  | Возвращает значение (вещественное) параметра номер Numb параметров ОПЕРАТОРА Ор | Номер подстроки Numb, номер ОПЕРАТОРА Ор  |   |

# 3.1. Функции, относящиеся к параметрам ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ (эти параметры сравниваются с параметрами ОПЕРАТОРОВ для определения возможности выполнения на данном вычислителе определённых операторов)

| 33 | boolean                 | Задаёт и загружает файл FileName параметров           | Имя файла параметров | Возвращает TRUE при удаче и   |
|----|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|    | LoadFileNameParamsCalcs | ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ (если такой файл открыть не удалось,     | ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ         | FALSE при ошибке; в           |
|    | (string FileName)       | предпринимается попытка открыть файл по умолчанию     |                      | последнем случае также        |
|    |                         | CALCULATORS.CLS)                                      |                      | выдаёт предупреждение в       |
|    |                         |   |                      | текстовом окне вывода         |
| 34 | string                  | Возвращает полную строку параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЯ номер | Номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ    | Поиск осуществляется среди    |
|    | GetParamsByCalc         | Calc  | Calc                 | начинающихся с '=n1/n2:'      |
|    | (integer Calc)          |   |                      | подстрок, далее среди '=Def:' |
|    |                         |   |                      | (учитывается только первое    |
|    |                         |   |                      | вхождение), при отсутствии    |
|    |                         |   |                      | возвращается пустая строка    |

| 35 | integer GetCountParamsByCalc (integer Calc)                  | Возвращает число параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЯ Calc  | Номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ<br>Calc  |   |
|----|--|---|--|---|
| 36 | string GetNumbParamByCalc (integer Numb, integer Calc)       | Возвращает подстроку номер Numb параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЯ Calc   | Номер подстроки Numb (от 1 до GetCount ParamsByCalc), номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ Calc | 5-5-5   |
| 37 | string GetNameNumbParamByCalc (integer Numb, integer Calc)   | Возвращает имя параметра номер Numb параметров вычислителя Calc   | Номер подстроки Numb,<br>номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ<br>Calc                           | 55-5  |
| 38 | number GetMinValNumbParamByCalc (integer Numb, integer Calc) | Возвращает минимум (вещественное) диапазона значений параметра номер Numb параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЯ Calc   | Номер подстроки Numb,<br>номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ<br>Calc                           | 5-5-5   |
| 39 | number GetMaxValNumbParamByCalc (integer Numb, integer Calc) | Возвращает максимум (вещественное) диапазона значений параметра номер Numb параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЯ Calc  | Номер подстроки Numb,<br>номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ<br>Calc                           |   |
| 40 | integer<br>GetCountCalcs()                                   | Возвращает общее число вычислителей   |  | Возвращает 0, если не загружен файл параметров вычислителей |
| 41 | integer CanExecOpCalc (integer Op, integer Calc)             | При возможности выполнения оператора Ор на вычислителе Calc возвращается число подтверждённых сравнений | Номер ОПЕРАТОРА Ор,<br>номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ<br>Calc                             | Подробности см. в (*8)                                      |

### 4. <u>Функции работы с метриками ДУГ и ВЕРШИН (операторов)</u> (\*8)

| 42 | boolean                 | Задаёт и загружает файл FileName метрик ДУГ графа (если такой | Имя файла метрик ДУГ | Возвращает TRUE при удаче и |
|----|-------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
|    | LoadFileNameParamsEdges | файл открыть не удалось, предпринимается попытка открыть      |                      | FALSE при ошибке; в         |
|    | (string FileName)       | файл по умолчанию EDGES.MED)                                  |                      | последнем случае также      |

|    |                            |   |                         | выдаёт предупреждение в     |
|----|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
|    |                            |   |                         | текстовом окне вывода       |
| 43 | boolean                    | Задаёт и загружает файл FileName метрик ВЕРШИН графа      | Имя файла метрик        | Возвращает TRUE при удаче и |
|    | LoadFileNameParamsVertices | (ОПЕРАТОРОВ); (если такой файл открыть не удалось,        | ВЕРШИН                  | FALSE при ошибке; в         |
|    | (string FileName)          | предпринимается попытка открыть файл по умолчанию         |                         | последнем случае также      |
|    |                            | VERTICES.MVR)   |                         | выдаёт предупреждение в     |
|    |                            |   |                         | текстовом окне вывода       |
| 44 | number                     | Возвращает значение метрики с именем Name вершины         | Номер вершины           | Если не найдено имя метрики |
|    | GetMetricOpByName          | (оператора) Ор, используя данные из файлов *.mvr          | (оператора) Ор, имя     | Name в последовательностях  |
|    | (integer Op,               |   | метрики Name            | номеров операторов и в      |
|    | string Name)               |   |                         | последовательности =Def, то |
|    |                            |   |                         | возвращается ERR_METRIC     |
| 45 | number                     | Возвращает значение метрики с именем Name дуги от вершины | Номера вершин           | Если не найдено имя метрики |
|    | GetMetricEdgeByName        | (оператора) from_Op до to_Op, используя данные из файлов  | (операторов) from_Op и  | Name в последовательностях  |
|    | (integer from_Op,          | *.med   | to_Op, имя метрики Name | номеров операторов и в      |
|    | Integer to_Op,             |   |                         | последовательности =Def, то |
|    | string Name)               |   |                         | возвращается ERR_METRIC     |

#### 5. Целевые функции работы с ОПЕРАТОРАМИ и ВЫЧИСЛИТЕЛЯМИ

| 46 | integer                | При возможности выполнения ОПЕРАТОРА Ор на                   | Номер ОПЕРАТОРА Ор,    | Дополнительно см. (*8)    |
|----|------------------------|--|------------------------|---------------------------|
|    | CanExecOpCalc          | ВЫЧИСЛИТЕЛЕ Calc возвращается (положительное) число          | номер ВЫЧИСЛИТЕЛЯ      |                           |
|    | (integer Op,           | подтверждённых сравнений по параметрам                       | Calc                   |                           |
|    | integer Calc)          |  |                        |                           |
| 47 | boolean                | Заново считывает файлы параметров, корректирует синтаксис их | Нет                    |                           |
|    | PutParamsAll()         | содержимого и выводит в текстовый фрейм строки параметров    |                        |                           |
|    |                        | ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, ОПЕРАТОРОВ, метрик ДУГ и ВЕРШИН для            |                        |                           |
|    |                        | визуального контроля (как исходный вариант, так и            |                        |                           |
|    |                        | скорректированный)   |                        |                           |
| 48 | boolean                | На основе загруженных данных тестирует возможность           | При Rule#0 в текстовое | При недостатке данных     |
|    | TestCanExecAllOpsCalcs | выполнения всех ОПЕРАТОРОВ на всех ВЫЧИСЛИТЕЛЯХ              | окно выдаётся список   | выдаётся предупреждение и |
|    | (integer Rule)         | (последнее выдаётся в списке пар $N F$ , где $N$ - номер     | ОПЕРАТОРОВ с           | работа подпрограммы       |
|    |                        | ВЫЧИСЛИТЕЛЯ, F - метрика выполнения данного ОПЕРАТОРА        | ВЫЧИСЛИТЕЛЯМИ, на      |                           |
|    |                        | на данном ВЫЧИСЛИТЕЛЕ).                                      | которых эти            |                           |

|  | ОПЕРАТОРЫ мо    | огут заканчивается; дополнительно |
|--|-----------------|-----------------------------------|
|  | быть выполнены; | при см. в (*9)                    |
|  | Rule=0 список   | не                                |
|  | выдаётся        |                                   |

### 6. Функции определения временных данных внутри текущего ЯПФ (используются для подготовки параметров для задачи определения правил временного хранения данных (напр., при оптимизации использования регистров общего назначения или др.)

| 49 | integer GetOpByMaxTierLowerPreset (integer Op) | Возвращает оператор, информационно зависящий от Ор и находящийся на ярусе с максимальным номером (если таких операторов несколько, возвращается последний из списка)  Для получения общего числа операторов, информационно зависящих от оператора Ор, используется вызов GetCountOutEdgesByOp, для перечисления этих зависимостей | Номер оператора Ор | Номер оператора; при отсутствии Tiers[][] возможен (*ENMT) |
|----|--|---|--------------------|--|
|    |  | - GetNumbOutEdgeByOp  |                    |  |
| 50 | integer PutTLDToTextFrame()                    | Создаёт и выводит в текстовое окно диаграмму существования временных данных ( <i>TemporaryLivingData</i> ), результатов выполнения одних операторов и операндов иных операторов в пределах текущего ЯПФ   | Нет                | -,-,-  |
| 51 | integer<br>DrawDiagrTLD()                      | Отображает (вертикальную) диаграмму существования временных данных между ярусами ЯПФ (среднеарифметическое значение указывается алым пунктиром)   | Нет                | (*ENMT)<br>(*11)   |
| 52 | integer SaveTLD (string FileName)              | Создаёт и выводит в файл FileName диаграмму существования вре́менных данных (результатов выполнения одних операторов и операндов иных операторов) для текущего ЯПФ (по умолчанию расшире́ние полного имени файла TLD)   | Имя файла FileName |  |

#### 7. Системные команды: диалоговые окна ввода/вывода, функции запуска внешних программ:

| 5 | string           | Выводит стандартное диалоговое Windows-окно InputBox с двумя | Caption - заголовок окна, | Пользователь мох       | жет |
|---|------------------|--|---------------------------|------------------------|-----|
|   | InputDialog      | кнопками (OK и Cancel)                                       | Prompt - текст            | редактировать текст, п | при |
|   | (string Caption, |  | приглашения, Text - текст | нажатии кнопки         | OK  |
|   | string Prompt,   |  | для ввода по умолчанию    |                        |     |

|            | string Text)  | <ul> <li>◆* Данный вызов возвращает строку, для преобразования строки в число можно использовать Lua-функцию tonumber, для обратного преобразования - tostring или string.format</li> <li>▼ В режиме с командной строкой окно диалога не отображается</li> </ul>  |  | возвращается изменённый текст, Cancel - исходный текст  |
|------------|---|---|--|---|
| <i>5</i> 1 | intogor   | и немедленно возвращается пустая строка   | Continu  | D   |
| 54         | integer MessageDialog (string Caption, string Text, string Buttons, integer Pictogram)                      | Выводит диалоговое Windows-окно CreateMessageDialog  Вuttons - строка из 8 символов, причём любой символ кроме нулевого слева направо в этой строке вво́дит в набор кнопки Yes (6), No (7), OK (1), Cancel (2), Abort (3), Retry (4), Ignore (5) и All (8) соответственно (в скобках приведён код возвра́та при нажатии на данную кнопку).  Рістодгат задаёт символ в окне - "Подтверждение" (0), "Информация" (1), "Ошибка" (2), "Предупреждение" (3) и отсутствие символа (4)  В режиме с командной строкой окно диалога не отображается и немедленно возвращается (-1) | Caption - заголовок окна, Text - информационный текст, Buttons задаёт набор кнопок, Pictogram - рисунок в окне                   | Возвращает код нажатой кнопки (см. ранее). При любых некорректностях в задании параметров принимается наличие кнопки Yes и символа "Подтверждение".               |
| 55         | integer IWinExec (string cmdLine, int cmdShow)  | Практически полный аналог системного WINDOWS-вызова WinExec. Запуска́ет указанное строкой cmdLine приложение в режиме cmdShow (полный аналог системного вызова WinExec).   К IWinExec("calc.exe", 9) откроет приложение "Калькулятор" в режиме совме́стной (конкуре́нтной) многозадачности  IWinExec("notepad.exe history.txt", 9) в текстовом редакторе потераd откроет файл history.txt.  | Значение cmdShow задаётся <i>числом</i> (напр., число 9 соответствует SW_RESTORE); см. документацию по системному вызову WinExec | Возвращаемое значении >32 свидетельствует об успешном выполнении, в ином случае — ошибка (пояснение кодов ошибок см. в документации по системному вызову WinExec) |
| 56         | Integer IShellExecute (string Operation, string File, string Parameters, string Directory, integer cmdShow) | Практически полный аналог системного WINDOWS-вызова ShellExecute,  ★ Напр., вызов IShellExecute("", "http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm", 0, 0, 1) в InterNet-броузере по умолчанию откроет WEB-страницу <a href="http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm">http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm</a> описания данного проекта на WEB-сайте автора данной разработки   |  | Возвращаемое значении >32 свидетельствует об успешном выполнении, иное — ошибка (пояснение кодов ошибок см. в документации по системному вызову ShellExecute)     |
| 57         | integer ICreateProcess (string cmdLine, integer RuleParent,   | Возвращает #0 при удачном запуске приложения-потомка  |  |   |

| integer Priority,    | ▶ При всех других значениях RuleParent процесс-родитель после запуска процесса-потомка      |  |
|----------------------|---|--|
| integer RuleMessage) | завершается   |  |
| 3 ,                  | ➤ Priority=0/1/2/3 соответствует приоритетам запускаемого приложения                        |  |
|                      | HIGH / NORMAL / IDLE соответственно (все другие значения Priority соответствуют IDLE)       |  |
|                      | →При RuleMessage#0 ошибки выполнения CreateProcess выдаются в стандартных                   |  |
|                      | всплывающих окнах Windows   |  |
|                      | ★ Напр. вызов IShellExecute("Calc", 0, 2, 1) запускает на исполнение программу-калькулятор, |  |
|                      | при этом блокируя выполнение родительского приложения (до момента закрытия                  |  |
|                      | калькулятора)   |  |

#### 8. Прочие функции:

| 58 | boolean AddLineToTextFrame (string str) | Добавляет строку str во текстовый фрейм (подокно) вывода текста (строка str может содержать символы '\n' перехода на новую строку); имеется укороченный вариант этой функции - OutLine                   | Текстовая строка str                          | -                |
|----|---|--|---|------------------|
| 59 | integer PutEdgesToTextFrame()           | Выводит матрицу информационных связей (дуг графа) в текстовый фрейм  | Нет   | (*ENMT)          |
| 60 | integer PutTiersToTextFrame()           | Выводит ЯПФ в текстовый фрейм  | Нет   | (*ENMT)          |
| 61 | integer<br>PutParamsTiers()             | Выводит в текстовое окно приложения-клиента и в файл протокола параметры ИГА и его ЯПФ; автоматически вызывается при исполнении CreateTiersByEdges, CreateTiersByEdges_Bottom и PutTiersToTextFrame (*5) | Нет   | (*ENMT)          |
| 62 | boolean<br>ClearTextFrame()             | Очищает текстовый фрейм  | Нет   | -                |
| 63 | integer<br>DrawDiagrTiers()             | Отображает (вертикальную) диаграмму числа операторов на ярусах ЯПФ, среднеарифметическое (без нулевого яруса) число операторов указывается алым пунктиром  | Нет   | (*ENMT)<br>(*11) |
| 64 | boolean<br>ClearDiagrArea()             | Очищает поле (вертикальной) диаграммы графической иллюстрации данных   | Нет   | 5,5,5,5          |
| 65 | boolean<br>DelayMS                      | Ожидает Sleep миллисекунд (при задании отрицательного значения - секунд)   | Число миллисекунд (или секунд) ожидания Sleep | -                |

|    | (integer Sleep)                               |  |  |                            |
|----|---|--|--|----------------------------|
| 66 | boolean<br>SoundPlay<br>(string FileName)     | Проигрывает звуковой файл FileName в синхронном режиме (останов выполнения программы на время проигрывания)  | Текстовая строка<br>FileName   | -                          |
| 67 | integer<br>CountMovesZeroing()                | Обнуляет текущее значение счётчика числа переносов операторов между ярусами ЯПФ.   | Нет  | -                          |
| 68 | integer<br>GetOpsMoves()                      | Возвращает текущее состояние счётчика числа перено́сов операторов между ярусами ЯПФ. Вызов функции MoveOpTierToTier увеличивает счётчик на 1, SwapOpsTierToTier – на 2, CreateTiersByEdges() и CreateTiersByEdges_Bottom() сохраняют значение счётчика неизменным. |  | Текущее состояние счётчика |
| 69 | boolean<br>ReadEdges<br>(string FileName)     | Читает файл описания связей ИГА в массив Edges[][] (по умолчанию расширение полного имени файла GV)  | Имя ИГА-файла описания информационных связей в алгоритме (*.gv-файл) | Удачно - TRUE, нет - FALSE |
| 70 | boolean SaveEdges (string FileName)           | Создаёт файл описания связей ИГА из массива Edges[][], существующий файл переписывается (по умолчанию расшире́ние полного имени файла EDG, создаваемый файл доступен для считывания ReadEdges)   | 5,0,0,0  | nana.                      |
| 71 | boolean<br>ReadTiers<br>(string FileName)     | Читает файл описания ЯПФ графа в массив Tiers[][] (по умолчанию расшире́ние полного имени файла TRS)   | Имя файла описания ярусов  |                            |
| 72 | boolean<br>SaveTiers<br>(string FileName)     | Создаёт файл описания ярусов ЯПФ из массива Tiers[][], существующий файл переписывается (по умолчанию расшире́ние полного имени файла TRS, создаваемый файл доступен для считывания ReadTiers)   | titie:   | TUTUTUT.                   |
| 73 | integer<br>SaveEdgesVizu<br>(string FileName) | Создаёт (удобочита́емый) файл описания связей ИГА из массива Edges[][], существующий файл переписывается (по умолчанию расшире́ние полного имени файла GV_VZ)  | Имя файла  | (*ENME)                    |
| 74 | integer<br>SaveTiersVizu<br>(string FileName) | Создаёт (удобочита́емый) файл описания ярусов ЯПФ из массива Tiers[][], существующий файл переписывается (по умолчанию расшире́ние полного имени файла TRS_VZ)   | =,=,=,=  | (*ENMT)                    |

| 75 | integer  | Создаёт (удобочитаемый) файл списка входных и выходных дуг   |  |                   |
|----|--|--|--|-------------------|
|    | SaveInOutOpVizu (string FileName)              | для каждого оператора ИГА из массивов Edges[][] и Tiers[][], существующий файл переписывается (по умолчанию расшире́ние полного имени файла INO_VZ) (*6) |  | (*ENME,<br>*ENMT) |
| 74 | integer<br>SaveParamsVizu<br>(string FileName) | Создаёт (удобочита́емый) файл усреднённых параметров ИГА из массива Edges[][] (по умолчанию расшире́ние полного имени файла PRM_VZ)                      |  | (*ENME)           |

#### 9. Асинхронные функции:

| 75 | Integer LuaCallByTimer (string CommandLine, | Запускает на выполнение строку CommandLine (функция обратного вызова) текста Lua через d_Ticks "ти́ков" (интервалов времени, величина тика в секундах задаётся | d_Ticks должно быть<br>≥ 0, CommandLine не<br>должна быть пустой | 0 – всё нормально,<br>-1 – задано отрицательное<br>или нулевое d_Ticks, |
|----|---|--|--|---|
|    | integer d_Ticks)                            | параметром Interval секции [Tick_Interval] в файле spf_client.ini  | строкой  | -2 – задана пустая строка.<br>Дополнительно см. в (*10)                 |

#### 10. <u>"Вычислительные" функции (семейство Calc...):</u>

| 76 | number          | Вычисляет параметры статистика ЯПФ и возвращает их по | Rule    | (целое     | для   | ERR CALC (*ENMT)       |
|----|-----------------|---|---------|------------|-------|------------------------|
|    | CalcParamsTiers | одному или списком (в зависимости от значения Rule)   | управле | ения возвр | раща- | Число или список (*12) |
|    | (number Rule)   |   | емыми   | значениям  | ии)   | -INCITO NITH CHINCOK   |

<sup>\* (\*</sup>ENME) или (\*ENMT) - возможен возврат значения ERR\_NOT\_MASSIVE\_EDGES или ERR\_NOT\_MASSIVE\_TIERS ("не существует массива Edges[][] или не определено общее число операторов или не существует массива Tiers[][] для обработки"); (\*EC) - ERR\_COMMON - общая ошибка (обычно "возвращаемое значение может быть некорректным").

### (\*2) <u>Пример:</u>

| В случае такого<br>содержимого<br>файла ИГА: | Иллюстрация<br>функционирования GetCountOpsInput(),<br>GetNumbOpInput() | Иллюстрация<br>функционирования GetCountOps(),<br>GetNumbOp() | Иллюстрация<br>функционирования GetCountOpsOutput(),<br>GetNumbOpOutput() | При этом<br>ЯПФ такая: |
|--|---|---|---|------------------------|
| 12 14  | for i=1,GetCountOpsInput()  | for i=1,GetCountOps() do                                      | for i=1,GetCountOpsOutput()   | 0/3: «12 «11 «13       |
| 12 3   | do  | AddLineToTextFrame (i   | do  | 1/4: 14 3 2 1          |

| 11 2  | AddLineToTextFrame (i    | ": "GetNumbOp(i) ) | AddLineToTextFrame (i    | 2/1: 4      |
|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 11 1  | ": " GetNumbOpInput(i) ) | end                | ": "GetNumbOpOutput(i) ) | 3/1: 6      |
| 13 4  | end                      | 1: 14              | end                      | 4/1: 5      |
| 14 9  |                          | 2: 3               |                          | 5/2: 7 8    |
| 14 10 | 1: 12                    | 3: 2               | 1: 9                     | 6/2: 9» 10» |
| 3 4   | 2: 11                    | 4: 1               | 2: 10                    |             |
| 2 7   | 3: 13                    | 5: 4               |                          |             |
| 2 8   |                          | 6: 9               |                          |             |
| 1 6   |                          | 7: 10              |                          |             |
| 4 6   |                          | 8: 7               |                          |             |
| 6 5   |                          | 9: 8               |                          |             |
| 5 7   |                          | 10: 6              |                          |             |
| 7 9   |                          | 11: 5              |                          |             |
| 5 8   |                          |                    |                          |             |
| 8 10  |                          |                    |                          |             |

Функции GetCountOpsInput(), GetCountOps() и GetCountOpsOutput() возвращают правильный результат сразу после загрузки файла ИГА функцией ReadEdges() даже если ещё не построена ЯПФ графа (все три обновляются после постройки ЯПФ).

Функции GetNumbOpInput(), GetNumbOp() и GetNumbOpOutput() возвращают номера операторов в порядке просмотра файла ИГА - по столбцам слева направо и по строкам сверху вниз (как принято при чтении в Европе).

В число ярусо́в ЯПФ входят я́русы с 1-го по последний (номером nTiers), на нулевом ≡ входном ярусе свершается то́кмо объявление переменных; общее число операций (возвращается GetCountOps) также суть сумма операций на яруса́х [1÷nTiers], нулевой ≡ входной - ярус не учитывается тако́жде. При выводе ЯПФ в текстовое окно (по F5 или Ctrl-F5 или вы́зовом PutTiersToTextFrame() входные и выходные операторы индицируются символом "двойные угловые скобки" слева или справа относительно номера оператора соответственно.

<sup>(\*3)</sup> Возврат значения ERR\_COMMON функциями GetNumbInEdgeByOp() и GetNumbOutEdgeByOp() означает, что оператор Op является входным и выходным (соответственно) для данного информационного графа.

<sup>(\*4)</sup> Перено́с операторов "от" и "на" нулевой≡входной ярус невозможен (ибо этот ярус представляет собой лишь процедуры присваивания исходных данных переменным программы). Вызов MoveOpTierToTier(Op,Tier) проверяет значение Tier на принадлежность диапазону от GetMaxTierMaybeOp(Op) до GetMaxTierMaybeOp(Op); при выходе за эти границы MoveOpTierToTier() выполнен не будет.

(\*5) Т.к. вывод ЯПФ в текстовый фрейм посредством вызова PutTiersToTextFrame() требует определённого времени, при длительных преобразованиях ЯПФ неразумно многократно вызывать PutTiersToTextFrame(); с целью регистрации параметров ЯПФ достаточно каждый раз вызывать PutParamsTiers(). Данный вызов обновляет текст в нижней части окна текстового вывода (см. ниже) и добавляет соответствующие строки в файл протокола выполнения сценария (файл protocol!\*.txt в подкаталоге Out!Data относительно текущего каталога); при PutParamsTiersOnTextFrame#0 (один из параметров файла настроек spf\_client.ini) эта же информация добавляется в виде строк и в сам текстовый фрейм окна текстового вывода.

Операторов= 895, дуг= 1790, ЯПФ: высота= 63, ширина=12 (2) ¦ ср.арифм.шир.= 14.21, СКО= 24.5, CV= 1.725, IC= 99, ICL= 0.6222 ¦ операторов на ярусе/ярус (min:max)= 1/25:99/2 ¦ вариативность ЯПФ: Vn|Vt|Vnt= 0.4078|3.321|1.354 ¦ ср.арифм.длин дуг= 2.518 ярусов ¦ ср.арифм.совм.исп.опер.= 1.455 ¦ TLD: min=46(63/\$), max=209(2/3), ср.арифм.= 96.09



#### Здесь (расшифровка величин):

- "Операторов 895, дуг 1790, ЯПФ: высота 63, ширина 12 (2)" общее число операторов (вершин графа) и дуг, высота и ширина ЯПФ (номер яруса с максимальным количеством операторов)
- "ср.арифм.шир.=" среднеарифметическое значение ширин ярусов в ЯПФ (  $\overline{W}$  ),
- "СКО=" среднеквадратичное отклонение ширин ярусов  $W_i$  в ЯПФ (несмещённая оценка  $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{i=N}(W_i \overline{W})^2}$ , где N число ярусов),
- "CV=" неравномерность распределения ширин ярусов ЯПФ в форме коэффициента вариации ширин ярусов ( $Coefficient\ of\ Variation,\ CV=\sigma/\overline{W}$ ),
- "IC=" неравномерность распределения ширин ярусов ЯПФ ( $Irregularity\ Coefficient$ ) в отношении  $j_{max}/j_{min}$ , где  $j_{max}$  и  $j_{min}$  максимальная и минимальная ширина ярусов,
- "ICL=" неравномерность распределения ширин ярусов ЯПФ (Irregularity Coefficient Lorenz) по кривой Лоренца (накопи́тельная кривая),
- "операторов на ярусе/ярус (min:max)=" минимальное число операторов по всем ярусам/номер яруса, где этот минимум достигается и то же для максимального числа операторов,
- "вариативность ЯПФ: Vn|Vt|Vnt=" где  $V_n = \frac{N_v}{N}$ ;  $V_t = \frac{1}{T-1} \sum (T_i^{max} T_i^{min})$ ,  $V_{nt} = V_n \times V_t$ , Nv число обладающих вариативностью операторов, N общее число операторов, T общее число ярусов,  $T_i^{max}$  и  $T_i^{min}$  максимальный и минимальный номера ярусов данной ЯПФ, на которых может располагаться i-тый оператор (фактически диапазон возможного их расположения в единицах ярусов).  $V_n$  учитывает вклад числа операторов со свойством вариативности (вариабельности) без учета этой величины,  $V_t$  величину собственно вариабельности (оба они дают ноль при отсутствии вариабельности и монотонно возрастают с её увеличением);  $V_{nt}$  суперпозиция обоих предыдущих параметров в форме их произведения,
- "ср.арифм.длин дуг" среднеарифметическое значение длин дуг (в единицах промежутков между ярусами ЯПФ),

- "ср.арифм.совм.исп.опер." среднеарифметическое величины совместного параллельного использования операторов СОР (*Cooperative Operators Parallelizm*) показывает среднеарифметическое по всем операторам на ярусах  $i=1\div T$  число иных операторов, выполняющихся одновременно (параллельно, на том же самом ярусе с данным оператором);  $\text{COP} = \frac{1}{N} \sum n_i (n_i 1)$ , где  $n_i$  число операторов на ярусе i.
- TLD: max=16(85/86), min=2(5/6), средн.арифм.=8.32 максимум и минимум числа временных локальных данных (*TemporaryLivingData* TLD) промежутке между ярусами ЯПФ (*om/дo*) и среднеарифметическое значение числа TLD по всем ярусам (данные вычисляются и выдаются на текстовую форму и в файл протокола только при установке переменой PutParamsDataLiveOnTextFrame#0 в секции [Pos\_F2] файла spf\_client.ini). При вычислениях группы TLD-параметров учитываются промежутки между всеми ярусами (включая нулевой ярус входных данных).
- (\*6) Выполнение SaveInOutOpVizu() возможно только после создания ЯПФ (массива Tiers[][]).
- (\*7) Эти функции используют информацию из файлов XXX.OPS и XXX.CLS (OPS, CLS являются *рекомендуемыми* расширениями файлов, XXX обычно имя проекта, при отсутствии таких файлов используются имена файлов по умолчанию OPERATORS.OPS и CALCULATORS.CLS).

Файлы типов OPS и CLS используются всегда вместе и служат для определения, на каких ВЫЧИСЛИТЕЛЯХ (Calcs) может быть выполнен данный ОПЕРАТОР (Ops) в случае гетерогенного поля параллельных вычислителей.

Формат файлов \*.OPS параметров ОПЕРАТОРОВ (*Operators*) следующий (допускаются переносы со строки на строку и др.):

^=n1/n2: √-nameParameter1√Val1√-nameParameter2√Val2√ ...; комментарий до конца строки

где:

| n1,n2          | - диапазон ("от/до" включительно) номеров ОПЕРАТОРОВ, для которых задаются далее следующие параметры (n1,n2 - целые числа, символы равенства, прямого слэша и двоеточия обязательны);   |
|----------------|---|
| nameParameter1 | - имя параметра - начинается с символа дефис, первый символ после дефиса обязательно буква на латинице, далее любые символы (кроме пробела), имя параметра регистрозави́симо; после =n1/n2: должен следовать хотя бы один параметр; |
| Val1           | - значение данного параметра (интерпретируется как вещественное, разделитель целой и дробной частей - точка);   |
| ۸              | - один или сколько угодно пробелов.   |


Формат файлов \*.CLS параметров то же для ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ (Calculators):

\_n=n1/n2:\_-nameParameter1\_minVal1\_maxVal1\_-nameParameter2\_minVal2\_maxVal2\_ ...; комментарий до конца строки

где:

| n1, n2            | - диапазон ("от/до" включительно) номеров ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, для которых задаются далее следующие параметры (n1,n2 - целые числа,       |
|-------------------|--|
|                   | символы равенства, прямого слэша и двоеточия обязательны);   |
|                   |  |
| nameParameter1    | - имя параметра - начинается с символа дефис, первый символ после дефиса обязательно буква на латинице, далее любые символы (кроме |
|                   | пробела), имя параметра регистрозависимо; после =n1/n2: должен следовать хотя бы один параметр;                                    |
|                   |  |
| minVal1 и maxVal1 | - минимум и максимум значений данного параметра (интерпретируется как вещественные, разделитель целой и дробной частей - точка);   |
| •                 |  |
| ٨                 | - один или сколько угодно пробелов.  |

(\*8) Эти функции используют информацию из файлов XXX.MVR и XXX.MED (MVR, MED являются *рекомендуемыми* расширениями файлов, XXX - обычно имя проекта, при отсутствии таких файлов используются имена файлов по умолчанию VERTICES.MVR и EDGES.MED; см. схему информационных потоков справа).



Формат файлов \*.MVR параметров ме́трик ВЕРШИН (mvr) определяет значения метрик для заданного диапазона номеров вершин графа (в нашем случае вершины ассоциируются с ОПЕРАТОРАМИ):

л=n1/n2:л-nameMetric1лVal1л-nameMetricлVal2л ... ; комментарий до конца строки

где:

| n1,n2       | - диапазон ("от/до" включительно) номеров ОПЕРАТОРОВ, для которых задаются далее следующие параметры (n1,n2 - целые числа, символы равенства, прямого слэша и двоеточия обязательны);  |
|-------------|--|
| nameMetric1 | - имя метрики - начинается с символа дефис, первый символ после дефиса обязательно буква на латинице, далее любые символы (кроме пробела), имя параметра регистрозависимо; после =n1/n2: должен следовать хотя бы один параметр; |

| Val1 | - значение данной метрики (интерпретируется как вещественное, разделитель целой и дробной частей - точка); |  |
|------|--|--|
| ۸    | - один или сколько угодно пробелов.  |  |

Формат файлов \*.MED параметров метрик ДУГ (edg) определяет значения метрик для заданного диапазона дуг (каждая дуга задаётся номерами двух вершин):

<sub>л</sub>=n1/n2|m1/m2:<sub>л</sub>-nameMetric1<sub>л</sub>Val1<sub>л</sub>-nameMetric2<sub>л</sub>Val2<sub>л</sub> ... ; комментарий до конца строки

#### где:

| n1,n2       | - диапазон ("от/до" включительно) номеров ОПЕРАТОРОВ, для которых дуга является исходя́щей; n1,n2 - целые числа;   |
|-------------|--|
| m1,m2       | - диапазон ("от/до" включительно) номеров ОПЕРАТОРОВ, для которых дуга является входя́щей; m1,m2 - целые числа, символы равенства, прямого слэша и двоеточия обязательны;  |
| nameMetric1 | - имя метрики - начинается с символа дефис, первый символ после дефиса обязательно буква на латинице, далее любые символы (кроме пробела), имя параметра регистрозависимо; после =n1/n2 m1/m2: должен следовать хотя бы один параметр; |
| Val1        | - значение данной метрики (интерпретируется как вещественное, разделитель целой и дробной частей - точка);   |
| ۸           | - один или сколько угодно пробелов.  |

Для проверки корректности зада́ния параметров служит вы́зов PutParamsAll(), выводящий в текстовый фрейм ИСХОДНЫЕ и ОТКОРРЕКТИРОВАННЫЕ (синтаксически неверные подстроки удаляются) строки параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, ОПЕРАТОРОВ и СООБЩЕНИЙ (эти строки заключены в вертикальные черты). Если строка пустая (символ ||), то параметры не загружались или файлы параметров пустые.

Напр., запомнить в переменной М значение метрики с именем Times вершины (оператора) N можно с помощью вызова M=GetMetricOpByName(N, "Times"). Следует помнить, что при поиске всегда возвращается значение, соответствующее *первому вхожде́нию* заданного номера вершины (оператора) и имени метрики в файле; в противном случае возвращается ERR\_METRIC. Например, при нижеприведённом содержимом \*.mvr-файла вызов GetMetricOpByName(100, "Times") вернёт

```
ERR_METRIC (а не 100, как казалось бы); таким же образом функционируют вызовы GetMetricEdgeByName (обрабатывает файлы *.med), CanExecOpCalc, PutParamsAll, TestCanExecAllOpsCalcs (обрабатывают файлы *.ops и *.cls).
```

```
=1/200: -Time 12.221 -Time1 13.3
=Def: -Time 12.331 -Time1 13.33
=100/100: -Times 0

Исходя из сказанного, удобной конструкцией может быть такая:

projectName = "e313_o206_t32" - зададим имя проекта
--
LoadFileNameParamsCalcs( projectName .. ".cls" ) -- или LoadFileNameParamsCalcs( projectName )
LoadFileNameParamsOps( projectName .. ".ops" ) -- или LoadFileNameParamsOps( projectName )
LoadFileNameParamsVertices( projectName .. ".mvr" ) -- или LoadFileNameParamsVertices( projectName )
LoadFileNameParamsEdges( projectName .. ".mvr" ) -- или LoadFileNameParamsEdges( projectName )
--
--
ReadEdges( projectName .. ".gv" ) -- или ReadEdges( projectName )
```

Общее число ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ от 1 до max(n1,n2) по всем диапазонам (определяется вызовом GetCountCalcs()); вариантом является описание =n1/n2: с последующим (заве́домо уникальным) именем параметра ВЫЧИСЛИТЕЛЯ (ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ), не совпадающим ни с одним из параметров ОПЕРАТОРОВ.

В случае перекры́тия имён параметров в разных строках в расчёт принимается *первое вхожде́ние* (в порядке чтения CLS, OPS, MVR и MED-файлов. Для просмотра (вывода в текстовое окно) параметров всех операторов можно использовать такую конструкцию:

```
for i=1,GetCountOps() do -- по общему числу операторов
    Op = GetNumbOp( i ) -- номер ("имя") оператора
    AddLineToTextFrame ( "#Op= "..Op.." ; "..GetParamsByOp(Op) )
end -- конец цикла по операторам
    To самое для вычислителей:

for Calc=1,GetCountCalcs() do -- по номерам вычислителей
    AddLineToTextFrame ( "#Calc= "..Calc.." ; "..GetParamsByCalc(Calc))
end -- конец цикла по вычислителям
```

(\*8) При проверке возможности выполнения данного ОПЕРАТОРА Ор на заданном ВЫЧИСЛИТЕЛЕ Calc с помощью вызова CanExecOpCalc(Op,Calc) ОПЕРАТОР фактически является *клиентом*, который запрашивает возможность обслуживания (выполнение) у *сервера* (ВЫЧИСЛИТЕЛЯ). В соответствии с этим условие выполнимости заключается в удовлетворении всех запросов *клиента* Ор данным *сервером* Calc (фактически список параметров ОПЕРАТОРА связан логикой "И"). Если численное значение n каждого из запросов *клиента* попадает в диапазон (включая границы) n1-n2 численных значений *сервера* (с тем же именем параметра, естественно), вызов CanExecOpCalc(Op,Calc) возвращает число больше нуля (число удовлетворяющих условию выбора параметров - оно равно, конечно, GetCountParamsByOp(Op) для данного ОПЕРАТОРА); в противном случае возвращается (для информации) значение меньше нуля, равное числу совпадений (оно по модулю меньше GetCountParamsByOp(Op).

Если строка параметров ОПЕРАТОРА Ор пустая - он может выполняться на любом ВЫЧИСЛИТЕЛЕ; если строка параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЯ Calc пустая - на нём не может выполняться ни один ОПЕРАТОР.

Нижеприведён фрагмент Lua-кода для проверки выполнимости всех ОПЕРАТОРОВ на всех ВЫЧИСЛИТЕЛЯХ (вызов PutParamsAll() даст большую информацию):

(\*9) Весьма практически-полезный сервис предоставляет API-функция TestCanExecAllOpsCalcs, которая при нулевом значении параметра возвращает TRUE, если каждый ОПЕРАТОР может быть выполнен хотя бы на одном ВЫЧИСЛИТЕЛЕ и FALSE, ежели хоть один ОПЕРАТОР не может быть выполнен ни на одном ВЫЧИСЛИТЕЛЕ. При ненулевом входном параметре выдаётся (для каждого ОПЕРАТОРА) список ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, на которых данный ОПЕРАТОР может быть выполнен. В (проблемном) случае возврата FALSE полезно вызвать также PutParamsAll() для понимания проблемы. В общем случае практично использовать такой Lua-шаблон:

if( not TestCanExecAllOpsCalcs(0) ) then -- имеются проблемы с выполнимостью части ОПЕРАТОРОВ..!

AddLineToTextFrame( "\nВнимание! Проблемы с выполнимостью ОПЕРАТОРОВ на ВЫЧИСЛИТЕЛЯХ..\n" ) -- предупреждение в текстовом фрейме TestCanExecAllOpsCalcs(1) -- выдать полную информацию о выполнимости ОПЕРАТОРОВ на ВЫЧИСЛИТЕЛЯХ

PutParamsAll() -- распечатать строки параметров для проверки корректности их (строк параметров) определения return -- или end etc с целью прекращения дальнейшего выполнения Lua-программы для избежания критических ошибок end

(\*10) LuaCallByTimer реализуется вызовом нового состояния Lua, прикреплённого к основному Lua-состоянию (не является отдельным потоком операционной системы и не может физически выполняться одновременно с другими). Примером вызова может служить вызов LuaCallByTimer("Fun(100)",10) в тексте Lua-программы, при этом должна быть описана Lua-функция (функция обратного вызова) Fun(i), которая и вызовется чрез 10 тиков (формально строка CommandLine может содержать любую корректную последовательность команд Lua):

```
function Fun( i )
print("-- Вызвана функция Fun(" .. i .. ") --")
OutLine("\n-- Lua: Вызвана функция Fun(" .. i .. ") ")
end
```

Т.к. реальной многозадачности не имеется (она лишь *имитируется*), излишне большое число таким образом вызываемых функций может привести к нестабильности работы системы SPF@home. С целью недопущения этого рекомендуется минимизировать время выполнения функции обратного вызова и увеличение значения Interval.

(\*11) При выполнении вызова DrawDiagrTiers() над собственно полем графика выдаётся строка вида H|N/W=n1|n2/n3, где n1 – высота (без нулевого - входного - яруса) ЯПФ, n2 – ярус ЯПФ с максимумом (первым встреченным сверху вниз) числа операторов на нём, n3 – собственно это максимум числа операторов по ЯПФ; при выполнении вызова DrawDiagrTLD() выдаётся строка вида H|N/W=n1|n2/n3-n4, где n1 – общее число промежутков (включая нулевой) между ярусами ЯПФ, n2 – максимальное по всем промежуткам число временно хранимых данных, n3-n4 – диапазон ярусов, между которыми этот максимум достигается (последний из встреченных сверху вниз).

(\*12) При Rule<0 принимается Rule=0, при Rule>9 принимается Rule=9. При Rule=0 возвращается список (кортеж) всех нижеперечисленных значений (в указанном в таблице порядке, все значения вещественные).

| Rule | Возвращаемое значение  |
|------|--|
| 1    | Минимальное число операторов по ярусам ЯПФ (исключая нулевой ярус)         |
| 2    | Максимальное число операторов по ярусам ЯПФ (исключая нулевой); ширина ЯПФ |
| 3    | Среднеарифметическое значение ширин ярусов ЯПФ (исключая нулевой)          |
| 4    | Сумма квадратов невязок ширин ярусов                                       |
| 5    | Среднее квадратичное отклонение ширин ярусов (СКО)                         |
| 6    | Коэффициент вариации (CV) ширин ярусов                                     |
| 7    | Коэффициент неравномерности (IC) ширин ярусов по отношению максимальной к  |
| ,    | минимальной ширинам  |
| 8    | Коэффициент неравномерности (ICL) ширин ярусов по кривой Лоренца           |

| 9  | Среднеарифметическое значение длин дуг (внутри ЯПФ от яруса 1 до самого нижнего)                            |
|----|---|
| 10 | Среднеарифметическое значение совместного параллелизма операторов (СОР - Cooperative Operators Parallelism) |

#### "Ручнойт" вариант выполнения основных функций системы SPF@home.

Некоторые (базовые) действия в системе SPF@home могут быть выполнены "вручную" (без выполнения Lua-скриптов). В основном эта возможность применяется для уточнения исходных и промежуточных данных расчёта.

Нажатие клавиши F4 позволяет выбрать файл ИГА, запомнить его в массиве Edges[][] и вывести в текстовое окно (данное действие фактически равноценно оследовательности вызовов ReadEdges() и PutEdgesToTextFrame(), при этом ЯПФ не создаётся). Здесь первое число – номер дуги, далее следуют разделённые символами "->" два числа, определяющие напра́вленную дугу (пример вывода ИГА-файла squa\_equ\_2.gv приведён ниже):

-=- Дуг ИГА = 21 -=-#1: 100 -> 109 #2: 100 -> 110 #3: 101 -> 104 #4: 102 -> 107 **#5**: 102 -> 108 #6: 103 -> 105 **#7**: 104 -> 105 #8: 105 -> 106 #9: 106 -> 107 #10: 106 -> 108 #11: 107 -> 109 #12: 108 -> 110 #13: 111 -> 100 #14: 111 -> 101 #15: 112 -> 102 #16: 112 -> 103 #17: 113 -> 104 #18: 114 -> 100 #19: 114 -> 103

#20: 115 -> 101 #21: 116 -> 102

ЯПФ графа в "верхней" канонической форме строится на основе прочитанного ИГА-файла и выводится в текстовое окно после нажатия клавиши F5 в следующей форме (реализуется последовательностью вызовов ReadEdges(), CreateTiersByEdges(), ClearDiagrTiers(), DrawDiagrTiers(), PutTiersToTextFrame()):

```
--- Ярусов ЯПΦ = 6 ---
0|6: «111 «112 «113 «114 «115 «116
1|4: 100 101 102 103
2|1: 104
3|1: 105
4|1: 106
5|2: 107 108
6|2: 109» 110»
```

Здесь каждая строка соответствует ярусу ЯП $\Phi$ ; строка начинается символами вида N|M (где N – номер яруса, M – число операторов на нём, далее следует список принадлежащих ярусу операторов, причём входные данные предваряются символом '%', а выходные завершаются символом '»').

При нажатии Ctrl+F5 выдаётся ЯПФ в "нижней" форме (вместо CreateTiersByEdges() вызывается CreateTiersByEdges\_Bottom()); в обоих случаях отрисовывается ленточный график шири́н ЯПФ и в нижней части окна текстового вывода распечатываются параметры построенной ЯПФ (вызов PutParamsTiers()). При использовании F5 или Ctrl+F5 содержимое массивов Edges[][] и Tiers[][] обновляется.

Вызов PutTLDToTextFrame() позволяет построить (по текущему ЯПФ) и вывести в текстовое окно т.н. "Диаграмму времени жизни данных" в программе, исполняемой в соответствие с заданным ЯПФ расписанием (для сохранения этих данных в файл служит вызов SaveDataLiveDiagr). При этом принимается, что данные создаются в результате выполнения конкретного оператора и должны сохраняться некоторым образом (обычно в регистрах общего назначения - РОН) до момента их использования (в качестве операндов иных операторов); в дальнейшем эти данные не нужны. Это является идеологемой для постановки и решения задач по оптимизации использования РОН в практике. Форма вывода данных вызовом PutTLDToTextFrame() следующая:

```
-=- Интервалов ЯПФ = 7 -=- 0/1|6: «111|0\rightarrow1 «112|0\rightarrow1 «113|0\rightarrow2 «114|0\rightarrow1 «115|0\rightarrow1 «116|0\rightarrow1 1/2|5: «113|0\rightarrow2 100|1\rightarrow6 101|1\rightarrow2 102|1\rightarrow5 103|1\rightarrow3 2/3|4: 100|1\rightarrow6 102|1\rightarrow5 103|1\rightarrow3 104|2\rightarrow3 3/4|3: 100|1\rightarrow6 102|1\rightarrow5 105|3\rightarrow4 4/5|3: 100|1\rightarrow6 102|1\rightarrow5 106|4\rightarrow5 5/6|3: 100|1\rightarrow6 107|5\rightarrow6 108|5\rightarrow6 6/$|2: 109»|6\rightarrow$ 110»|6\rightarrow$
```

Здесь каждая строка представляет собой интервал между двумя ярусами ЯПФ и начинается форматом n1/n2|m:, где n1 и n2 − номера образу́ющих интервал ярусов (условно "верхний" и "нижний"), m − число данных (без конкретизации размера), актуальных в этом интервале. Далее (через пробел) следует список параметров этих данных в формате m|n1→n2, где m − номер оператора, результатом выполнения которого является данное, n1 и n2 − номера ярусов ЯПФ, на которых это данное произведено (в виде результата выполнения оператора m) и на котором последний раз использовано (в качестве операнда) соответственно; после этого данное не нужно. Для определения физического размера данных (напр., в байтах) можно использовать вызов GetMetricEdgeByName(), возвращающий значения метрик дуг ИГА (конечно, предварительно настроив соответствующий MED-файл ).

В целом вызов PutTLDToTextFrame() / SaveTLD() позволяет произвести начальную оценку параметров файла POH, предназначенных для временного хранения данных между операциями. Более сложную работу (общая задача распределения регистров и оптимизация функционирования POH) предлагается проводить на уровне скриптового языка системы SPF@home или сторонней программой, которая может быть вызвана в качестве процесса-потомка; здесь может быть использована информативная функция GetOpByMaxTierLowerPreset() или считанные данные из записанного с помощью SaveTLD() файла. При использовании вызова SaveTLD() для упрощения распознавания отдельных параметров в первой строке этого файла указывается общее число межъярусных промежутков, а символы "»" и "»" не выводятся

#### Как начать писать (разрабатывать) скрипты на языке Lua?

- 1. Манипуляции (набивка, редактирование и др.) исходных текстов на Lua происходит в центральном фрейме главного окна клиентской части системы SPF@home. ИССЛЕДОВАТЕЛЮ доступны стандартные функции работы с текстом прочитать Lua-скрипт из файла (Ctrl-O), сохранить скрипт в файл (Ctrl-S), сохранить с текущим именем (F2), передать текст скрипта в Notepad или MS Word (для анализа или дополнительного просмотра), печать текста скрипта, изменить начертание текста (параметры запоминаются в файле конфигурации), поиск/замена фрагментов текста, запуск скрипта на исполнение (F9) в виде кнопок на панели сверху этого фрейма; текущие координаты текстового курсора отображаются там же. Кроме того, доступны стандартные манипуляции по обмену данными через ClipBoard посредством выбора фрагмента текста и использования клавиш Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V (уничтожить выделенный фрагмент текста, скопировать его и взять из ClipBoard соответственно, Ctrl-Z отменяет последнюю выполненную команду). Дополнительные возможности предоставляются через главное меню.
- 2. При старте в *режиме командной строки* (КС, пакетный режим) приложение пытается загрузить указанный в командной строке файл (должен быть единственным параметром КС), интерпретируя его как файл проекта (предположительное расширение PRJ) и сразу же начинает исполнение заданного скрипта с определёнными в файле параметрами (допускается одновременное выполнение множества экземпляров программы). Корректный файл проекта состоит из 6 строк и имеет вид (пример):

GeteroCalcs\_00.lua; файл скрипта на Lua e17\_o11\_t6.gv; файл исходного ИГА e17\_o11\_t6.ops; файл параметров ОПЕРАТОРОВ e17\_o11\_t6.cls; файл параметров ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ e17\_o11\_t6.mvr; файл параметров (метрик) ВЕРШИН e17\_o11\_t6.med; файл параметров (метрик) ДУГ

В этом файле должны присутствовать все указанные 6 строк, после символа ';' следуют произвольные комментарии. При работе в пакетном режиме главное окно не показывается совсем (редактирование файла скрипта излишне), результат расчётов находится в файле протокола с уникальным именем.

Естественно, загрузка в тексте Lua-скрипта файла ИГА, параметров ОПЕРАТОРОВ, ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, параметров (мер) ВЕРШИН и ДУГ (вызовами ReadEdges, LoadFileNameParamsOps, LoadFileNameParamsCalcs, LoadFileNameParamsVertices, LoadFileNameParamsEdges) приведёт к переопределению загруженных значений (в режиме командной строки эти вызовы в тексте Lua-скрипта делать не надо).

3. Для начала работы необходимо прочитать файл описания графа (по умолчанию это файл EdgesData.gv) или прочитать его и построить по нему первоначальную ("верхнюю") ЯПФ, для этого следует вызвать:

```
ReadEdges("EdgesData.gv") – только прочитать файл EdgesData.gv в массив Edges[][]
-- или --
CreateTiersByEdges("EdgesData.gv") -- прочитать файл EdgesData.gv в массив Edges[][] и создать массив Tiers[][] по массиву Edges[][]
```

При желании контролировать возвращаемые значения (коды ошибок) можно использовать такую нотацию (выдава́емые функцией print на stdout значения появятся в нижнем левом фрейме):

```
print( ReadEdges("InputDataEdges") ) -- то же с контролем кода возврата print( CreateTiersByEdges("InputDataEdges") ) -- -.-.-
```

4. Далее можно прочитать (и запомнить в переменных nOps и nTiers) общее число операторов и ярусов ЯПФ вызовами:

```
nOps = GetCountOps()
nTiers = GetCountTiers()
```

5. Полезно (с целью последующего самостоятельного анализа распределе́ния числа операторов по ярусам ЯПФ) занести в массив OpsOnTiers[] число операторов на каждом ярусе (функция f\_OpsOnTiers):

```
local function f_OpsOnTiers() – создать ЯПФ внутри Lua
OpsOnTiers={} -- создаём пустой 1D-массив OpsOnTiers
for iTier=1,GetCountTiers() do -- по ярусам ЯПФ
OpsOnTiers[iTier]={} -- создаём iTier-тую строку 2D-массива OpsOnTiers
for iOp=1,GetCountOpsOnTier(iTier) do -- по порядковым номерам операторов на ярусе Tier
```

OpsOnTiers[iTier][iOp]=GetOpByNumbOnTier(iOp,iTier) -- взять номер оператора iOp end end -- конец циклов for по iTier и for по iOp end -- конец функции f\_OpsOnTiers()

Понятно, что два дефиса являются признаком далее следующего комментария. В этом примере также показано использование оператора (две точки с пробелами слева и справа от них) конкатенации строк.

6. Homep jOp-того (jOp=1...GetCountOpsOnTier(iTier)) по счёту слева направо оператора на ярусе iTier (iTier=1...nTier) можно получить вызовом:

Op = GetOpByNumbOnTier( jOp, iTier ) -- номер оператора jOp на ярусе iTier

Важно! Lua-массивы начинаются с индекса 1 (единица) !!! Так же нумеруются яруса ЯПФ - первый имеет индекс 1, а последний - индекс nTiers; на каждом ярусе iTier находится GetCountOpsOnTier(iTier) операторов, их номера́ Op можно получить с помощью вызова Op=GetOpByNumbOnTier(iOp,iTier), где iOp - номер (слева направо) оператора на ярусе iTier. Номера дуг также лежат в диапазоне от 1 до nEdges.

В текстовое окно может быть выведена строковая информация любой сложности при использовании AddLineToTextFrame(str), причём в строке могут встречаться символы '\n' (переход на новую строку). Доступна более короткая форма этого вызова — OutLine(str).

Все стандартные функции манипуляции с текстом доступны **ИССЛЕДОВАТЕЛЮ** и в текстовом фрейме второго окна, реализуются они через щелчок правой кнопки "мыши" и выбор из всплывающего меню (сочетания клавиш Ctrl+X, Ctrl+C и Ctrl+V не задействованы вследствие вывода текста в режиме ReadOnly).

7. Пример подпрограмм (текст подпрограмм помещается до основной программы):

function AllOpsDown()

-- перемещает все операторы как можно НИЖЕ по уровням ЯПФ local iTier,iOp -- локальные переменные (действуют только внутри функции) CountMovesZeroing() -- обнулили счётчик переносов

for iTier=GetCountTiers(),1,-1 do -- по ярусам снизу вверх for iOp=GetCountOpsOnTier(iTier),1,-1 do -- по #операторов на ярусе справа налево Op=GetOpByNumbOnTier(iOp,iTier) -- номер оператора MoveOpTierToTier(Op,GetMaxTierMaybeOp(Op)) -- переносим Op

```
end -- конец цикла по iOp
end -- конец цикла по iTier
return GetOpsMoves() -- число переносов операторов
end -- конец функции AllOpsDown
function AllOpsTop()
-- перемещает все операторы как можно ВЫШЕ по уровням ЯПФ
local iTier,iOp -- локальные переменные (действуют только внутри функции)
CountMovesZeroing() -- обнулили счётчик переносов
for iTier=1,GetCountTiers(),1 do -- по ярусам сверху вниз
for iOp=GetCountOpsOnTier(iTier),1,-1 do --по #операторов на ярусе справа налево
 Op=GetOpByNumbOnTier(iOp,iTier) -- номер оператора
 MoveOpTierToTier(Op,GetMinTierMaybeOp(Op)) -- переносим Op
end end -- конец цикла по iOp / конец цикла по iTier
return GetOpsMoves() -- число переносов операторов
end -- конец функции AllOpsTop
```

Приведены две функции (без входных параметров) для перемещения всех операторов в ЯПФ "как можно ниже" (функция AllOpsDown) и "как можно выше" (функция AllOpsTop), переносы производятся с учётом ненарушения информационных связей (за это отвечает вызов GetMinTierMaybeOp). Напомним, что вызов CreateTiersByEdges (так же как и нажатие F5) строят ЯПФ в "верхней форме" (все операторы расположены на ярусах, непосредственно следующих за теми ярусами, на которых определяются их операнды); т.о. применение AllOpsTop приводит ЯПФ к начальной "верхней" форме. Заметим, что операторы нулевого яруса перемещены быть не могут.

Обе функции возвращают одно значение - число переносов операторов с яруса на ярус GetOpsMoves, потребовавшееся для свершения заданного (удобно в начале функции обнулить счётчик вызовом CountMovesZeroing). Т.к. возможность переноса каждого оператора с яруса на ярус зависит от каждого свершившегося переноса, однократный проход по всем операторам может не привести к заданному результату, при этом необходимо вызывать AllOpsDown и AllOpsTop итерационно до момента возврата нулевого значения (на число итераций влияет последовательность обхода ярусов ЯПФ (сверху вниз или снизу вверх) и последовательность перебора операторов

на каждом ярусе (слева направо или справа налево). Разработчик алгоритма может, напр., модифицировать тела функций AllOpsDown и AllOpsTop путём заключения их в блок repeat ... until(CountMovesZeroing==0) для достижения желаемого.


8. Следующий пример демонстрирует работу вышеописанных функций AllOpsDown и AllOpsTop в режиме вызова из управляющей программы (аналога main в C/C++): --==здесь функция AllOpsDown()==================== --==здесь функция AllOpsTop()==================== ReadEdges("InputDataEdges") -- читать файл описания графа -- или --CreateTiersByEdges("InputDataEdges") -- строим ЯПФ в "верхней" форме ClearTextFrame() -- очищаем окно вывода текста PutTiersToTextFrame() -- выдадим ЯПФ в текстовое окно ClearDiagrTiers() -- очистим область вывода ЯПФ в графике DrawDiagrTiers() -- выводим ЯПФ в графике --==переносим все операторы "вниз" по ярусам ЯПФ======= for i=1,100,1 do -- циклим по вызовам функции AllOpsDown ClearDiagrTiers() -- очистим область вывода ЯПФ в графике DrawDiagrTiers() -- выводим ЯПФ в графике --DelayMS( -5 ) -- ждём 5 сек для просмотра графика out=AllOpsDown() -- вызываем целевую функцию AddLineToTextFrame(" ") -- пустая строка вывод строки в текстовое окно AddLineToTextFrame("Цикл=" .. tonumber(i) .. "; переносов вниз=" .. tonumber(out)) if out == 0 then -- если функция AllOpsDown успешно сработала...

```
break -- конец программы
end -- конец if out
end -- конец цикла по і
AddLineToTextFrame("") -- вывод пустой строки
AddLineToTextFrame("========") -- строка-разделитель
PutTiersToTextFrame() -- вывод ЯПФ в текстовом виде
DelayMS( -5 ) -- ждать 5 сек
--==переносим все операторы "вверх" по ярусам ЯПФ=======
for i=1,100,1 do -- ци́клим по вызовам AllOpsTop
PutTiersToTextFrame()
ClearDiagrTiers()
DrawDiagrTiers()
--DelayMS( -1 ) -- ждать 1 сек
out=AllOpsTop() -- вызываем целевую функцию
AddLineToTextFrame(" ") -- пустая строка
AddLineToTextFrame("Цикл=" .. tonumber(i) .. " ; переносов вверх=" .. tonumber(out))
if out == 0 then
break -- конец программы
end -- конец if
end -- конец цикла по і
```

--

#### print( PutTiersToTextFrame() )

- -- конец основной программы
- 6. Теперь можно подумать о подходах к решению главной задачи преобразованию ЯПФ в нужном направлении. Почти всегда "нужное направление" это:



- 1. Желание "сбалансировать" (добиться наиболее равной ширины всех ярусов) граф при неувеличении ярусов (сохранение общего времени выполнения алгоритма); фактически это требование максимального использования выделенных ресурсов параллельно работающих вычислителей и/или
- 8. Требование выполнить алгоритм на заданном (обычно много меньшем текущей ширины ЯПФ) числе параллельных вычислителей; для этого придётся пойти на увеличение ярусов ЯПФ (увеличение времени выполнения алгоритма).

В общем случае полезно представить график распределения ширины ярусов ЯПФ в виде "холмов и впа́дин" (см. рис. слева). Красными стрелками при этом показано общее направление переноса операторов (стратегия "срыва́ния холмов и заполне́ния впадин"). Автором реализован один из вариантов такой стратегии, однако предлагаю желающим подумать и предложить свои собственные. Одним из работающих критериев "балансировки" ЯПФ служить среднеквадратичное отклонение (или дисперсия) ширины ярусов ЯПФ.

Вспомним, что изначально ЯПФ стро́ится в "верхней канонической" форме (имеющие возможность перемещения с яруса на ярус операторы расположена на наиболее высоком - ближайшему к первому - ярусах), поэтому в это время их можно только "опускать" (переносить в сторону последнего яруса).

Всё бы хорошо, но среди операторов обязательно встретятся такие, переносить которые на более нижние уровни невозможно (согласно их информационным связям), поэтому после первого этапа получаем довольно "ровную" ЯПФ с некоторым числом "пиков" (соответствующим ранее упомянутым "непереносимым" операторам). Т.о. складывается ситуации, когда нет иного варианта, чем увеличить число ярусов ЯПФ;

это делается с использованием вызовов AddTier и MoveOpTierToTier (описание см. выше) API системы SPF@home (в подразделе 7.1 подробно разобран пример реализации такой стратегии).

По всей вероятности лучшие результаты можно получить при стратегии, включающей совместную (в разных последовательностях) реализацию обоих рассмотренных подходов.

9. Итак, разбираем пример реализации стратегии "сжатия" ЯПФ по ширине до заданной величины (напр., реально имеющегося или выделенного на данную задачу числа ядер процессора) при возрастании высоты ЯПФ (времени работы алгоритма).

Стратегия довольно проста - внутри цикла (длящегося, пока максимум числа операторов на всех ярусах кроме нулевого и последнего не станет менее Width) выбирается ярус с мах числом операторов, под ним создаётся новый пустой и на него переносится *половина* операторов с данного яруса). Вызов CountMovesZeroing() обнуляет

счётчик числа перемещений операторов с яруса на ярус, а GetOpsMoves() печатает общее число перемещений. После каждого цикла преобразований ЯПФ выдаётся в текстовое окно вызовом PutTiersToTextFrame() и отображается в графике функцией DrawDiagrTiers().

Данная стратегия действительно работает (можно поэкспериментировать с разными Width), однако неравномерность в распределении операторов по ярусам ЯПФ остаётся значительной. Можно попробовать сгладить её перед запуском этой программы, а можно и после.

Интересно поэкспериментировать с до́лей операторов, переноси́мых каждый раз на нижележащий ярус (кто гарантирует, что 50% - оптимум?)... Кстати, переносить на нижеследующий уровень, наверное, надо не просто "операторы по счёту" (формально перенести можно каждый), а в соответствие с их информационными связями... а может быть, при этом заданной цели удастся достичь за меньшее число перестано́вок?

В общем - работайте своими мозговыми "маленькими серыми клеточками" (как любил говаривать незабвенный Эркюль Пуаро)..!