



Doctorado en Biotecnología PUCV - UTFSM

CURSO

Análisis de expresión diferencial de genes e investigación reproducible con R

Dra. Débora Torrealba Sandoval







Doctorado en Biotecnología PUCV - UTFSM

Clase 6

Eficiencia de los cebadores



Plan de la clase

- Preparación de los cebadores
- Optimización de la temperatura de hibridación
- Optimización de la concentración de los cebadores
- ¿Qué es la eficiencia de los cebadores?
- Otras consideraciones para optimizar la reacción
- Calculo de eficiencia de cebadores con R



Preparación de los cebadores



Nomenclatura de los cebadores

Nombre de los cebadores:

Indicar especie:

Homo sapiens hs

Salmo salar ss

Gallus gallus gg

Nombre del gen

Interleukin 12 il-12

Hepcidin hep

Tipo de cebador

Forward Fw Reverse Rv hs_il12_Fw hs_il12_Rv


ss_hep_Fw

Archivo con los datos de diseño de los primers



Preparación de los cebadores


- Centrifugar el tubo
- Resuspender con agua MQ o agua libre de nucleasas
- 100 μM solución de reserva
- 10 μM solución de trabajo
- Guardar a -20°C









¿Qué es la eficiencia de los cebadores?






Optimización temperatura de hibridación








Optimización temperatura de hibridación








Dra. Débora Torrealba - https://genomics.pucv.cl

Optimización de la concentración de cebadores




Concentración no mayor a 1µM



Evaluación de la eficiencia de los cebadores


Dilución seriada







Eficiencia de los cebadores



Los valores de C_T deberían estar separados por 3.32 ciclos


>3.32 ciclos <100%

<3.32 ciclos >100%

Real-Time PCR. Life Technologies



Eficiencia de los cebadores



Coeficiente de correlación= 1, Pendiente= -3.436, Intercepto= 40.055

$$Y = -3.436 X + 40.055$$

La eficiencia de amplificación, E, se calcula a partir de la pendiente:

Factor de amplificación (E) = 10^{-1/pendiente}

$$E = 10^{-(1/-3.436)} = 1.94$$



Eficiencia de los cebadores

Porcentaje de eficiencia = $(1.94 - 1) \times 100 = 95.4 \%$

Eficiencia de cebadores= 95.4 %

- Eficiencia de primer debe estar entre un 90% al 110%.
- Menor a un 90%: diseño subóptimo de los cebadores, condiciones incorrectas para los cebadores.
- Mayor al un 110%: Dímeros de cebadores, inhibidores de PCR, error de pipeteo.



Eficiencia de cebadores








Optimización de otras condiciones

- Cambiar la velocidad de rampa (rápida o estándar)
- Cambiar el tiempo de los ciclos de la PCR

Cycles	Temp.	Time	Notes
1	*95 °C	*2 min	Polymerase activation
40	95 °C 60-65 °C 72 °C	5 s 10 s **5-20 s	Denaturation Annealing Extension (acquire at end of step)







Otras consideraciones

- Modificar la concentración de Mg. Mg²⁺ afecta varios aspectos de la reacción de PCR y Tag requiere de Mg²⁺ libre para trabajar.
- Cantidades mayores a 50mN de KCl o NaCl inhibe la Taq
- Concentración de nucleótidos no debe ser mayor a 50μM de cada uno, aunque productos largos pueden necesitar más.



Calculo de eficiencia de cebadores con R



Resumen de la clase

- Como preparar los cebadores al recibirlos
- Optimizar la temperatura de hibridación a través de una PCR en gradiente
- Optimización de la concentración de los cebadores
- Comprender que es la eficiencia de los cebadores
- Optimizar la reacción a través de la concentración de Mg y condiciones del termociclador
- Calcular de eficiencia de cebadores con programación en R



Próxima clase

Clase 7: Genes de referencia

NormFinder software

