Programación Concurrente ATIC Redictado Programación Concurrente

Clase 10



Facultad de Informática UNLP



Paradigmas para la interacción entre procesos

- ➤ 3 esquemas básicos de interacción entre procesos: *productor/consumidor*, *cliente/servidor* e *interacción entre pares*.
- Estos esquemas básicos se pueden combinar de muchas maneras, dando lugar a otros **paradigmas** o modelos de interacción entre procesos.

Paradigma 1: master / worker

Implementación distribuida del modelo Bag of Task.

Paradigma 2: algoritmos heartbeat

Los procesos periódicamente deben intercambiar información con mecanismos tipo send/receive.

Paradigma 3: algoritmos pipeline

La información recorre una serie de procesos utilizando alguna forma de receive/send.

Paradigmas para la interacción entre procesos

Paradigma 4: probes (send) y echoes(receive)

La interacción entre los procesos permite recorrer grafos o árboles (o estructuras dinámicas) diseminando y juntando información.

Paradigma 5: algoritmos broadcast

Permiten alcanzar una información global en una arquitectura distribuida. Sirven para toma de decisiones descentralizadas.

Paradigma 6: token passing

En muchos casos la arquitectura distribuida recibe una información global a través del viaje de tokens de control o datos. También permite la toma de decisiones distribuidas.

Paradigma 7: servidores replicados

Los servidores manejan (mediante múltiples instancias) recursos compartidos tales como dispositivos o archivos.

Paradigmas para la interacción entre procesos *Manager/Worker*

- El concepto de *bag of tasks* usando variables compartidas supone que un conjunto de workers comparten una "bolsa" con tareas independientes. Los workers sacan una tarea de la bolsa, la ejecutan, y posiblemente crean nuevas tareas que ponen en la bolsa (ejemplo en LINDA manejando un espacio compartido de tuplas).
- La mayor virtud de este enfoque es la escalabilidad y la facilidad para equilibrar la carga de trabajo de los workers.
- Analizaremos la implementación de este paradigma con mensajes en lugar de MC. Para esto un proceso *manager* implementará la "bolsa" manejando las tasks, comunicándose con los workers y detectando fin de tareas. **Se trata de un esquema C/S**.
- Ejemplo: multiplicación de matrices ralas.

Paradigmas para la interacción entre procesos Heartbeat

- ➤ Paradigma *heartbeat* ⇒ útil para soluciones iterativas que se quieren paralelizar.
- ➤ Usando un esquema "divide & conquer" se distribuye la carga (datos) entre los workers; cada uno es responsable de actualizar una parte.
- Los nuevos valores dependen de los mantenidos por los workers o sus vecinos inmediatos.
- Cada "paso" debiera significar un progreso hacia la solución.
- Formato general de los worker:

```
process worker [i =1 to numWorkers]
{ declaraciones e inicializaciones locales;
    while (no terminado)
    { send valores a los workers vecinos;
        receive valores de los workers vecinos;
        Actualizar valores locales;
    }
}
```

Ejemplo: grid computations (imágenes), autómatas celulares (simulación de fenómenos como incendios o crecimiento biológico).

Los procesadores están conectados por canales bidireccionales. Cada uno se comunica sólo con sus vecinos y conoce esos links.

¿Cómo puede cada procesador determinar la topología completa de la red?

- ➤ Modelización:
 - Procesador ⇒ proceso
 - Links de comunicación ⇒ canales compartidos.
- > Soluciones: los vecinos interactúan para intercambiar información local.

Algoritmo Heartbeat: se expande enviando información; luego se contrae incorporando nueva información.

- Procesos Nodo[p:1..n].
- \triangleright Vecinos de p: $vecinos[1:n] \rightarrow vecinos[q]$ es true si q es vecino de p.
- > **Problema:** computar **top** (matriz de adyacencia), donde **top[p,q]** es true si p y q son vecinos.

Cada nodo debe ejecutar un no de rondas para conocer la topología completa. Si el diámetro D de la red es conocido se resuelve con el siguiente algoritmo.

```
chan topologia[1:n] ([1:n,1:n] bool)
Process Nodo[p:1..n]
{ bool vecinos[1:n], bool nuevatop[1:n,1:n], top[1:n,1:n] = ([n*n] false);
  top[p,1..n] = vecinos;
  int r = 0;
  for (r = 0; r < D; r++)
    { for [q = 1 \text{ to } n \text{ st vecinos}[q]] \text{ send topologia}[q](top);}
       for [q = 1 \text{ to } n \text{ st vecinos}[q]]
         { receive topologia[p](nuevatop);
           top = top or nuevatop;
       r = r + 1;
```

- \triangleright Rara vez se conoce el valor de D.
- ➤ Excesivo intercambio de mensajes ⇒ los procesos cercanos al "centro" conocen la topología más pronto y no aprenden nada nuevo en los intercambios.
- \triangleright El tema de la terminación \Rightarrow ¿local o distribuida?
- > ¿Cómo se pueden solucionar estos problemas?
 - Después de r rondas, p conoce la topología a distancia r de él. Para cada nodo q dentro de la distancia r de p, los vecinos de q estarán almacenados en la fila q de $top \Rightarrow p$ ejecutó las rondas suficientes tan pronto como cada fila de top tiene algún valor true.
 - Luego necesita ejecutar una última ronda para intercambiar la topología con sus vecinos.
- No siempre la terminación se puede determinar localmente.

chan topologia[1:n](emisor : int; listo : bool; top : [1:n,1:n] bool) Process Nodo[p:1..n] { bool vecinos[1:n], activo[1:n] = vecinos, top[1:n,1:n] = ([n*n]false), nuevatop[1:n,1:n]; bool qlisto, listo = false; int r = 0, int emisor; top[p,1..n] = vecinos;while (not listo) { for [q = 1 to n st activo[q]] send topologia[q](p,false,top); for [q = 1 to n st activo[q]]receive topologia[p](emisor,qlisto,nuevatop); top = top or nuevatop;if (qlisto) activo[emisor] = false; if (todas las filas de top tiene 1 entry true) listo=true; r := r + 1; for [q = 1 to n st activo[q]] send topologia[q](p, listo, top); for [q=1 to n st activo[q]] receive topologia[p](emisor,d,nuevatop);

Paradigmas para la interacción entre procesos Pipeline

- Un pipeline es un arreglo lineal de procesos "filtro" que reciben datos de un puerto (canal) de entrada y entregan resultados por un canal de salida.
- Estos procesos ("workers") pueden estar en procesadores que operan en paralelo, en un primer esquema *a lazo abierto* (W₁ en el INPUT, W_n en el OUTPUT).
- ➤ Un segundo esquema es el pipeline *circular*, donde W_n se conecta con W₁. Estos esquemas sirven en procesos iterativos o bien donde la aplicación no se resuelve en una pasada por el pipe.
- En un tercer esquema posible (*cerrado*), existe un proceso coordinador que maneja la "realimentación" entre W_n y W₁.
- Ejemplo: multiplicación de matrices en bloques.

Paradigmas para la interacción entre procesos *Probe-Echo*

- Arboles y grafos son utilizados en muchas aplicaciones distribuidas como búsquedas en la WEB, BD, sistemas expertos y juegos.
- Las arquitecturas distribuidas se pueden asimilar a los nodos de grafos y árboles, con canales de comunicación que los vinculan.
- ➤ DFS es uno de los paradigmas secuenciales clásicos para visitar todos los nodos en un árbol o grafo. Este paradigma es el análogo concurrente de DFS.
- > Prueba-eco se basa en el envío de un mensajes ("probe") de un nodo al sucesor, y la espera posterior del mensaje de respuesta ("echo").
- Los **probes** se envían en paralelo a todos los sucesores.
- Los algoritmos de prueba-eco son particularmente interesantes cuando se trata de recorrer redes donde no hay (o no se conoce) un número fijo de nodos activos (ejemplo: redes móviles).

Paradigmas para la interacción entre procesos Broadcast

En la mayoría de las LAN cada procesador se conecta directamente con los otros. Estas redes normalmente soportan la primitiva *broadcast*:

broadcast ch(m);

- Los mensajes broadcast de un proceso se encolan en los canales en el orden de envío, pero broadcast no es atómico y los mensajes enviados por procesos A y B podrían ser recibidos por otros en distinto orden.
- Se puede usar broadcast para diseminar información o para resolver problemas de sincronización distribuida. Ejemplo: semáforos distribuidos, la base es un *ordenamiento total de eventos de comunicación* mediante el uso de *relojes lógicos*.

Paradigmas para la interacción entre procesos Token Passing

- ➤ Un paradigma de interacción muy usado se basa en un tipo especial de mensaje ("token") que puede usarse para otorgar un permiso (control) o recoger información global de la arquitectura distribuida. Un ejemplo del primer tipo de algoritmos es el caso de tener que controlar *exclusión mutua distribuida*.
- Ejemplos de recolección de información de estado son los algoritmos de detección de terminación en computación distribuida.
- Aunque el problema de la SC se da principalmente en programas de MC, puede encontrarse en programas distribuidos cuando hay algún recurso compartido que puede usar un único proceso a la vez. Generalmente es una componente de un problema más grande, tal como asegurar consistencia en un sistema de BD.
- Soluciones posibles: Monitor activo que da permiso de acceso (ej: locks en archivos), semáforos distribuidos (usando broadcast, con gran intercambio de mensajes), o *token ring* (descentralizado y fair).

Paradigmas para la interacción entre procesos Servidores Replicados

- ➤ Un server puede ser replicado cuando hay múltiples instancias de un recurso: cada server maneja una instancia.
- La replicación también puede usarse para darle a los clientes la sensación de un único recurso cuando en realidad hay varios.
- > Ejemplo: problema de los filósofos
 - Modelo *centralizado*: los Filósofo se comunican con *UN* proceso Mozo que decide el acceso o no a los recursos.
 - Modelo distribuido: supone 5 procesos Mozo, cada uno manejando un tenedor.
 Un Filósofo puede comunicarse con 2 Mozos (izquierdo y derecho),
 solicitando y devolviendo el recurso. Los Mozos NO se comunican entre
 ellos.
 - Modelo descentralizada: cada Filósofo ve un único Mozo. Los Mozos se comunican entre ellos (cada uno con sus 2 vecinos) para decidir el manejo del recurso asociado a "su" Filósofo.

Programación Paralela

Clasificación

- Programa Concurrente: múltiples procesos.
- ➤ **Programa Distribuido:** programa concurrente en el cual los procesos se comunican y sincronizan por PM, RPC o Rendezvous.
- ➤ **Programa Paralelo:** programa concurrente escrito para resolver un problema en menos tiempo que el secuencial. El objetivo principal es reducir el tiempo de ejecución, o resolver problemas más grandes o con mayor precisión en el mismo tiempo.
- ➤ Un programa paralelo puede escribirse usando VC o PM. La elección la dicta el tipo de arquitectura.

Computación Científica

- Los dos modos tradicionales del descubrimiento científico son *teoría* y *experimentación*.
- El 3er modo es la *modelización computacional*, que usa computadoras para simular fenómenos y tratar cuestiones del tipo "what if?"
- Entre las diferentes aplicaciones de cómputo científicas y modelos computacionales existen tres técnicas fundamentales:
 - Computación de grillas (por ejemplo imágenes). Dividen una región espacial en un conjunto de puntos.
 - Computación de partículas (modelos que simulan interacciones de partículas individuales como moléculas u objetos estelares).
 - Computación de matrices (sistemas de ecuaciones simultáneas).

Necesidad del paralelismo

- Ejemplo: *simulación de circulación oceánica*. División del océano en 4096x1024 regiones, y cada una en 12 niveles. Aproximadamente 50 millones de celdas 3D. Una iteración del modelo simula la circulación por 10 minutos y requiere alrededor de 30 billones de cálculos de punto flotante. Se intenta usar el modelo para simular la circulación en un período de años...
- ➤ Problemas "grand challenge". Abarcan química cuántica, mecánica estadística, cosmología y astrofísica, dinámica de fluidos computacional, diseño de materiales, biología, farmacología, secuencia genómica, ingeniería genética, medicina y modelización de órganos y huesos humanos, pronóstico del tiempo, sensado remoto, física de partículas etc.

Diseño de algoritmos paralelos

- No se reduce a simples recetas, sino que es necesaria la *creatividad*. La mejor solución puede diferir totalmente de la sugerida por los algoritmos secuenciales existentes.
- Pero puede darse un enfoque metódico para maximizar el rango de opciones consideradas, brindar mecanismos para evaluar las alternativas, y reducir el costo de *backtracking* por malas elecciones ⇒ metodología de diseño que da un enfoque exploratorio en el cual aspectos independientes de la máquina tales como la concurrencia son considerados temprano, y los aspectos específicos de la máquina se demoran.
- ➤ 2 etapas:
 - Descomposición.
 - Mapeo

- En el mundo serial la performance con frecuencia es medida teniendo en cuenta los requerimientos de tiempo y memoria de un programa.
- En un algoritmo paralelo para resolver un problema interesa saber cuál es la ganancia en performance.
- Hay otras medidas que deben tenerse en cuenta siempre que favorezcan a sistemas con mejor tiempo de ejecución.
- A falta de un modelo unificador de cómputo paralelo, el tiempo de ejecución depende del tamaño de la entrada y de la arquitectura y número de procesadores (sistema paralelo = algoritmo + arquitectura sobre la que se implementa).

- La diversidad torna complejo el análisis de performance...
 - ¿Qué interesa medir?
 - ¿Qué indica que un sistema paralelo es mejor que otro?
 - ¿Qué sucede si agrego procesadores?
- En la medición de performance es usual elegir un problema y testear el tiempo variando el número de procesadores. Aquí subyacen las nociones de speedup y eficiencia, y la *ley de Amdahl*.
- > Otro tema de interés es la *escalabilidad*, que da una medida de usar eficientemente un número creciente de procesadores.

Tamaño del Problema (W)

- Función del tamaño de la entrada. Está dado por el número de operaciones básicas necesarias para resolver el problema en el algoritmo secuencial más rápido.
- Es incorrecto pensar, por ejemplo, que en problemas con matrices de *nxn* el tamaño de problema es *n* pues la interpretación cambiaría de un problema a otro. Por ejemplo, duplicar el tamaño de la entrada resulta en un incremento de 8 veces en el tiempo de ejecución serial para la multiplicación y de 4 veces para la suma.
- El *tiempo de ejecución paralelo*, para un sistema paralelo dado, es función del tamaño del problema y el número de procesadores (Tp(W,p)).

Métricas del paralelismo Speedup (S)

S es el cociente entre el tiempo de ejecución del algoritmo serial conocido más rápido (T_s) y el tiempo de ejecución paralelo del algoritmo elegido (T_p) : $S = \frac{T_s}{T_p}$

> Speedup óptimo depende de la arquitectura (en homogénea P).

$$S_{\text{optimo}} = \sum_{i=0}^{P} \frac{PotenciaCalculo(i)}{PotenciaCalculo(mejor)}$$

- \triangleright Rango de valores: en general entre 0 y $S_{\acute{o}ptimo}$
- > Speedup lineal o perfecto, sublineal y superlineal.

Métricas del paralelismo Eficiencia (E)

> Cociente entre Speedup y Speedup Óptimo.

$$E = \frac{S}{S_{\text{optimo}}}$$

- Mide la fracción de tiempo en que los procesadores son *útiles* para el cómputo.
- El valor está entre 0 y 1, dependiendo de la efectividad de uso de los procesadores. Cuando es 1 corresponde al speedup perfecto.

Factores que limitan el Speedup

- ➤ Alto porcentaje de código secuencial (*Ley de Amdahl*).
- > Alto porcentaje de entrada/salida respecto de la computación.
- ➤ Algoritmo no adecuado (necesidad de rediseñar).
- Excesiva contención de memoria (rediseñar código para localidad de datos).
- \triangleright Tamaño del problema (puede ser chico, o fijo y no crecer con p).
- > Desbalance de carga (produciendo esperas ociosas en algunos procesadores).
- ➤ Overhead paralelo: ciclos adicionales de CPU para crear procesos, sincronizar, etc.

Función de overhead: To(W,p) = pTp - W

Suma todos los overheads en que incurren todos los procesadores debido al paralelismo.

Métricas del paralelismo Costo

- \triangleright El costo de un sistema paralelo es el producto de T_p y p.
- Refleja la suma del tiempo que cada procesador utiliza en la resolución del problema.
- Puede expresarse la eficiencia como el cociente entre el tiempo de ejecución del algoritmo secuencial conocido más rápido y el costo de resolver el problema en *p* procesadores
- > También suele referirse como *trabajo*.

Métricas del paralelismo Grado de concurrencia o paralelismo

- \triangleright C(W) es el número máximo de tareas que pueden ejecutarse simultáneamente en cualquier momento del algoritmo paralelo.
- \triangleright Para un W dado, el algoritmo paralelo no puede usar más de C(W) procesadores.
- $\triangleright C(W)$ depende sólo del algoritmo, no de la arquitectura.
- > Supone un número ilimitado de procesadores y otros recursos, lo que no siempre es posible de tener.

Noción de granularidad

- Cuando el número de procesadores crece, normalmente la cantidad de procesamiento en cada una disminuye y las comunicaciones aumentan. Esta relación se conoce como *granularidad*.
- ➤ Puede definirse la granularidad de una aplicación o una máquina paralela como la relación entre la cantidad mínima o promedio de operaciones aritmético-lógicas con respecto a la cantidad mínima o promedio de datos que se comunican.
- La relación cómputo/comunicación impacta en la complejidad de los procesadores: a medida que son más independientes y realizan más operaciones A-L entre comunicaciones, también deben ser más complejos.
- Si la granularidad del algoritmo es diferente a la de la arquitectura, normalmente se tendrá pérdida de rendimiento.

Bibliotecas Actuales



Thread: proceso "liviano" que tiene su propio contador de programa y su pila de ejecución, pero no controla el "contexto pesado" (por ejemplo, las tablas de página).

- Algunos sistemas operativos y lenguajes proveen mecanismos para permitir la programación de aplicaciones "multithreading".
- En principio estos mecanismos fueron heterogéneos y poco portables ⇒ a mediados de los 90 la organización POSIX auspició el desarrolló de una biblioteca en C para multithreading (*Pthreads*).
- Con esta biblioteca se pueden crear threads, asignarles atributos, darlos por terminados, identificarlos, etc.

include <pthread.h>

• Declaración de variables para descriptores de thread:

```
pthread_t pid;
```

• Creación de thread:

```
pthread_create(&tid, &attr, start_func, arg);
```

- ✓ **&**tid es la dirección de un descriptor que se llena si la creación tiene éxito.
- ✓ &attr es la dirección de un descriptor inicializado previamente.
- ✓ el thread comienza la ejecución llamando a *start_func* con un argumento *arg*.
- Un thread termina su propia ejecución llamando a:

```
pthread_exit(value);
```

• Un thread padre puede esperar a que termine un hijo con:

```
pthread_join(tid, value_ptr);
```

✓ donde *tid* es un descriptor y *value_ptr* es la dirección de una posición para el valor de retorno (que se llena cuando el hijo llama a exit).

- Los threads pueden sincronizar por semáforos (librería *semaphore.h*).
- Declaración y operaciones con semáforos en Pthreads:
 - ✓ **sem_t semaforo** → se declaran globales a los threads.
 - **sem_init** (&semaforo, alcance, inicial) \rightarrow en esta operación se inicializa el semáforo *semaforo*. *Inicial* es el valor con que se inicializa el semáforo. *Alcance* indica si es compartido por los hilos de un único proceso (0) o por los de todos los procesos (\neq 0).
 - ✓ $sem_wait(\&semaforo)$ → equivale al P.
 - ✓ $sem_post(\&semaforo) \rightarrow equivale al V.$
 - ✓ Existen funciones extras para: wait condicional, obtener el valor de un semáforo y destruir un semáforo (ESTE TIPO DE FUNCIONES EXTRAS NO SE PUEDEN USAR EN LA PRÁCTICA DE LA MATERIA).

Productor / consumidor

- Las funciones de *Productor* y *Consumidor* serán ejecutadas por threads independientes.
- Acceden a un buffer compartido (datos).
- El productor deposita una secuencia de enteros de 1 a *numItems* en el buffer.
- El consumidor busca estos valores y los suma.
- Los semáforos *vacio* y *lleno* garantizan el acceso alternativo de productor y consumidor sobre el buffer.

```
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#define SHARED 1

void *Productor(void *);
void *Consumidor(void *);

sem_t vacio, lleno;
int dato, numItems;
```

```
int main(int argc, char * argv[])
{
    ......
    sem_init (&vacio, SHARED, 1);
    sem_init (&lleno, SHARED, 0);
    .....
    pthread_create (&pid, &attr, Productor, NULL);
    pthread_create (&cid, &attr, Consumidor, NULL);
    pthread_join (pid, NULL);
    pthread_join (cid, NULL);
}
```

Productor / consumidor

```
void *Productor (void *arg)
{ int item;
 for (item = 1; item <= numItems; item++)
      sem_wait(&vacio);
      dato = item;
      sem_post(&lleno);
  pthreads_exit();
void *Consumidor (void *arg)
  int total = 0, item, aux;
  for (item = 1; item <= numItems; item++)
     { sem_wait(&lleno);
      aux = dato;
      sem_post(&vacio);
      total = total + aux;
  printf("TOTAL: %d\n", total);
  pthreads_exit();
```

Variables mutex

- Las secciones críticas se implementan utilizando *mutex_locks* (bloqueo por exclusión mutua).
- Dos estados: *locked* (bloqueado) and *unlocked* (desbloqueado). En cualquier instante, sólo UN thread puede bloquear un *mutex_lock*.
- Para entrar en la SC un Thread debe bloquear el *mutex_lock*. Y cuando sale de la SC debe desbloquear el *mutex_lock*. Todos los *mutex_lock* deben inicializarse como desbloqueados.
- La API Pthreads provee las siguientes funciones para manejar los mutexlocks:

```
int pthread_mutex_lock ( pthread_mutex_t *mutex_lock);
int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex_lock);
```

int pthread_mutex_init (pthread_mutex_t *mutex_lock, const pthread_mutexattr_t *lock_attr);

Variables Condición

- Podemos utilizar variables de condición para que un thread se autobloquee hasta que se alcance un estado determinado del programa.
- Una variable de condición siempre tiene un mutex asociada a ella.
- Con estas dos herramientas se simulan los monitores: con mutex se hace la exclusión mutua de los mismos, y con las variables condición la sincronización.
- Algunas de las funciones de la API para manejar las variables condición son:

```
int pthread_cond_wait ( pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex)
int pthread_cond_signal (pthread_cond_t *cond)
int pthread_cond_broadcast (pthread_cond_t *cond)
```

Productor / consumidor

Main de la solución al problema de productores-consumidores.

```
pthread_cond_t cond_queue_empty, cond_queue_full;
pthread_mutex_t task_queue_cond_lock;
int task_available;
main()
    task_available = 0;
    pthread_init();
    pthread_cond_init(&cond_queue_empty, NULL);
    pthread_cond_init(&cond_queue_full, NULL);
    pthread_mutex_init(&task_queue_cond_lock, NULL);
```

Productor / consumidor

Código para los productores.

```
void *producer(void *producer_thread_data)
  { int inserted;
    while (!done())
      { create_task ();
       pthread_mutex_lock (&task_queue_cond_lock);
       while (task\_available = = 1)
            pthread_cond_wait (&cond_queue_empty, &task_queue_cond_lock);
        insert_into_queue ();
        task_available = 1;
        pthread_cond_signal (&cond_queue_full);
        pthread_mutex_unlock (&task_queue_cond_lock);
```

Productor / consumidor

Código para los consumidores.

MPI – Librería para pasaje de mensajes

Extensión de lenguajes secuenciales con bibliotecas específicas

- ➤ Una técnica muy utilizada es el desarrollo de bibliotecas de funciones que permiten comunicar/sincronizar procesos, no dependientes de un lenguaje de programación determinado.
- Las soluciones basadas en bibliotecas pueden ser menos eficientes que los lenguajes "reales" de programación concurrente, aunque permiten "agregarse" al código secuencial con bajo costo de desarrollo.
- Las arquitecturas distribuidas han potenciado las soluciones basadas en PVM o MPI, que son básicamente bibliotecas de comunicaciones.
- Los programas MPI usan un estilo SPMD. Cada proceso ejecuta una copia del mismo programa, y puede tomar distintas acciones de acuerdo a su "identidad". Las instancias interactúan llamando a funciones MPI, que soportan comunicación punto a punto y colectivas.

Conceptos generales

- MPI define una librería estándar para pasaje de mensajes que puede ser empleada desde C o Fortran (y potencialmente desde otros lenguajes).
- El estándar MPI define la sintaxis y la semántica de más de 125 rutinas.
- ➤ Hay implementaciones de MPI de la mayoría de los proveedores de hardware.
- Modelo SPMD.
- Todas las rutinas, tipos de datos y constantes en MPI tienen el prefijo "MPI_". El código de retorno para operaciones terminadas exitosamente es MPI_SUCCESS.
- ➤ Básicamente con 6 rutinas podemos escribir programas paralelos basados en pasaje de mensajes: MPI_Init, MPI_Finalize, MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank, MPI_Send y MPI_Recv.

Ejemplo

Dos procesos intercambian valores (14 y 25). Solución empleando MPI:

```
# include <mpi.h>
main (INT argc, CHAR *argv []) {
   INT myid, otherid, size;
   INT length=1, tag=1;
   INT myvalue, othervalue;
   MPI_status status;
   MPI_Init (&argc, &argv);
   MPI Comm size(MPI COMM WORLD, &size);
   MPI_Comm_Rank (MPI_COMM_WORLD, &myid);
   IF (myid == 0) { otherid = 1; myvalue=14;}
   ELSE { otherid=0; myvalue=25; }
   MPI_send (&myvalue, length, MPI_INT, otherid, tag, MPI_COMM_WORLD);
   MPI_recv (&othervalue, length, MPI_INT, MPI_any_source, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
   printf ("process %d received a %d\n", myid, othervalue);
   MPI_Finalize();
```

Comunicación punto a punto

> Ejemplo:

```
P0
a = 100;
send(&a, 1, 1);
a = 0;
P1
receive(&a, 1, 0)
printf("%d\n", a);
```

- La semántica del SEND requiere que en P1 quede el valor 100 (no 0).
- Para asegurar la semántica del SEND → no devolver el control del Send hasta que el dato a trasmitir esté seguro (Send bloqueante).
- Diferentes protocolos para Send.
 - Send bloqueantes con buffering (Bsend).
 - Send bloqueantes sin buffering (Ssend).
 - Send no bloqueantes (Isend).
- Diferentes protocolos para Recv.
 - Recv bloqueantes (Recv).
 - Recv no bloqueantes (Irecv).

Comunicación punto a punto

➤ MPI_Send: rutina básica para enviar datos a otro proceso.

MPI_Send (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int destino, int tag, MPI_Comm comunicador)

- Valor de Tag entre [0..MPI_TAG_UB].
- ➤ MPI_Recv: rutina básica para recibir datos a otro proceso.

MPI_Recv (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Status *estado)

- Comodines MPI_ANY_SOURCE y MPI_ANY_TAG.
- Estructura MPI_Status

MPI_Get_count para obtener la cantidad de elementos recibido.

MPI_Get_count (MPI_Status *estado, MPI_Datatype tipoDato, int *cantidad)

Send y Recv no bloqueante (Isend - Irecv)

Comienzan la operación de comunicación e inmediatamente devuelven el control (no se asegura que la comunicación finalice correctamente).

MPI_Isend (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int destino, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Request *solicitud)


MPI_Irecv (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Request *solicitud)

MPI_Test: testea si la operación de comunicación finalizó.

MPI_Test (MPI_Request *solicitud, int *flag, MPI_Status *estado)

> MPI_Wait: bloquea al proceso hasta que finaliza la operación.

MPI_Wait (MPI_Request *solicitud, MPI_Status *estado)



Indagación por arribo de mensajes

- Información de un mensaje antes de hacer el *Recv* (Origen, Cantidad de elementos, Tag).
- ➤ MPI_Probe: bloquea el proceso hasta que llegue un mensaje que cumpla con el origen y el tag.

MPI_Probe (int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Status *estado)

➤ MPI_Iprobe: cheqea por el arribo de un mensaje que cumpla con el origen y tag.

MPI_Iprobe (int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, int *flag, MPI_Status *estado)

Comodines en Origen y Tag.

Comunicaciones colectivas

- > MPI_Barrier
- > MPI_Bcast
- > MPI_Scatter MPI_Scatterv
- > MPI_Gather MPI_Gatherv
- MPI_Reduce
- > Otras...

Ventajas del uso de comunicaciones colectivas.