

Sítové aplikace a správa sítí (ISA) Klient POP3 s podporou TLS

Obsah

1 Zadání		1		
2				
	2.1	Popis protokolu	1	
	2.2	Příklad jednoduché komunikace	2	
3	Spu	štění aplikace	3	
	3.1	Použití	3	
	3.2	Popis parametrů	3	
4	Implementace			
	4.1	Základní návrh	4	
	4.2	Stahování pouze nových zpráv	4	
	4.3	Mazání zpráv	4	
	4.4	Ukládání zpráv	5	
	4.5	Autentizační soubor	5	
	4.6	Rozšíření	5	
	4.7	Cizí zdrojové kódy	5	

1 Zadání

Napište program popcl, který bude umožňovat čtení elektronické pošty skrze protokol POP3 (RFC 1939 [1] s rozšířeními POP3S a POP3 STARTTLS - RFC 2595 [2]). Program může podporovat pouze autentizaci příkazy USER/PASS, příkaz APOP nemusíte podporovat.

Program po spuštění stáhne zprávy uložené na serveru a uloží je do zadaného adresáře (každou zprávu zvlášť). Na standardní výstup vypíše počet stažených zpráv. Pomocí dodatečných parametrů je možné funkcionalitu měnit.

2 Protokol POP3

2.1 Popis protokolu

Post Office Protokol neboli POP je internetový protokol používaný pro stahování e-mailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení. V současnosti je používána zejména třetí verze (POP3), která byla standardizována v roce 1996 v RFC 1939. POP3 má rezervovaný port 110.

Dále existuje rozšíření POP3S které používá pro zabezpečení TSL nebo SSL. POP3S má rezervovaný port 995. Mimo to existuje rozšířený příkaz STLS, který přepne klasické POP3 připojení do šifrovaného režimu.[3] [4]

Komunikaci zahajuje klient připojením na server. Server zašle uvítací zprávu a klient může zasílat jednotlivé příkazy. Ty jsou vždy ve tvaru 4 velkých písmen, následuje parametr příkazu, zakončuje se CRLF. Odpověď serveru začíná buď +0K v případě úspěchu nebo -ERR v případě chyby. Následuje samotná odpověď serveru zakončená buď CRLF u jednořádkových odpovědí nebo .CRLF dlouhých odpovědí. Pokud odpověď obsahuje tečku na novém řádku (CRLF.) je escapována na CRLF...

Protokol byl navržen pro snadné stažení a následné smazání zpráv ze serveru. To ovšem dnes většina uživatelů nevyžaduje a chtějí mít zprávy uložení jak v PC (mobilu) tak na serveru, proto byl vyvinut protokol IMAP.

Seznam základních příkazů: [1]

- USER username Zaslání uživatelského jména, zpravidla první příkaz
- PASS password Zaslání uživatelského hesla, následuje USER
- STAT Žádá o počet zpráv a jejich celkovou velikost
- LIST Odpovědí je seznam zpráv a jejich velikostí
- RETR index Odpovědí je konkrétní
- DELE index Smažu zprávu
- QUIT Ukončí spojení a smaže zprávy označené příkazem DELE

2.2 Příklad jednoduché komunikace

```
S: Server naslouchá na TCP portu
C: Otevření spojení
S: +OK POP3 server ready <1896.697170952@dbc.mtview.ca.us>
C: USER mrose
S: +OK User accepted
C: PASS mrosepass
S: +OK Pass accepted
S: +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets)
C: STAT
S: +OK 2 320
C: LIST
S: +OK 2 messages (320 octets)
   1 120
   2 200
C: RETR 1
S: +OK 120 octets
   <POP3 server posílá 1. zprávu>
C: DELE 1
S: +OK message 1 deleted
C: RETR 2
S: +OK 200 \text{ octets}
   <POP3 server posílá 2. zprávu>
C: DELE 2
S: +OK message 2 deleted
C: QUIT
C: DELE 3
\mathbf{S}: -ERR message 3 does not exist
```

S: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)

S: Server čeká na další spojení

C: Uzavření spojení

3 Spuštění aplikace

3.1 Použití

popcl [-h|-help] <server> [-p <port>] [-T|-S [-c <certfile>] [-C <certaddr>]] [-d] [-n] -a <auth_file> -o <out_dir> [-b] [-v] [-q] Pořadí parametrů je libovolné.

3.2 Popis parametrů

- -h, -help Zobrazí nápovědu a ukončí program. Ostatní parametry jsou ignorovány. volitelný
- <server> Doménové jméno nebo IP adresa požadovaného zdroje. povinný
- -p Specifikuje číslo portu <port> na serveru. Není-li zadán, vybere se výchozí port pro danou službu [5]. volitelný
- -T Zapíná šifrování celé komunikace (pop3s), pokud není parametr uveden použije se nešifrovaná varianta protokolu. Nelze kombinovat s parametrem -S. volitelný
- -S Naváže nešifrované spojení se serverem a pomocí příkazu STLS (RFC 2595 [2]) přejde na šifrovanou variantu protokolu. Nelze kombinovat s parametrem -T. volitelný
- -c Definuje soubor <certfile> s certifikáty, který se použije pro ověření platnosti certifikátu SSL/TLS předloženého serverem. Lze použít jen s parametrem -T, nebo -S. volitelný
- -C Určuje adresář <certaddr>, ve kterém se mají vyhledávat certifikáty, které se použijí pro ověření platnosti certifikátu SSL/TLS předloženého serverem. Lze použít jen s parametrem -T, nebo -S. volitelný
- -d Po stažení zpráv dojde k jejich vymazání na serveru volitelný
- -n Stáhnou se pouze nové zprávy. V kombinaci s -d se mažou pouze nové zprávy. volitelný
- -a Určuje soubor <auth_file> pro autentizaci. povinný
- -o Určuje adresář <out_dir>, do kterého se budou stažené zprávy ukládat. povinný
- -b Zobrazí jednoduchý progress bar informující o průběhu stahování. volitelný
- -v Zapne zobrazování debugovacích výpisů, nevhodné kombinovat s -b. volitelný
- -q Nezobrazí zcela nic (mimo chybových výpisů na stderr), nevhodné kombinovat s -b a -v. volitelný

Pokud není uveden parametr -c ani -C, pak se použije úložiště certifikátů získané funkcí SSL_CTX_set_default_verify_paths().

4 Implementace

4.1 Základní návrh

Na základní kostru programu byly použity programy z předmětu IPK. Program je napsán v jazyce C++. Je rozdělen do dvou tříd a funkcí. Nejdůležitější je třída Client, která obsahuje veškeré metody pro komunikaci se serverem. Druhou důležitou třídou je Options, která shlukuje nastavení získané z příkazové řádky. Tyto dvě třídy doplňuje hlavičkový soubor functions.h obsahující zejména funkci na parsování argumentů a několik dalších podpůrných funkcí.

Struktura programu je pak následující:

Vytvořit objekt options třídy *Options*Funkcí read_args načíst argumenty do objektu options
Vytvořit objekt client třídy *Client*Volat metody objektu client

connect Připojit se k serveru
log_in Poslat přihlašovací údaje
list Získat seznam zpráv na serveru
statistics Získat počet zpráv na serveru
read_message Získat konkrétní zprávu
delete_message Smazat konkrétní zprávu

Ukončit připojení metodou disconnect_server

Metody read_message and delete_message jsou volány ve smyčce.

4.2 Stahování pouze nových zpráv

Stahování pouze nových zpráv je řešeno pomocí pomocného souboru last.ini v kterém je uloženo Message-ID naposled stažené zprávy. Zprávy jsou stahovány ve smyčce od nejnovější po nejstarší. Mají-li se stahovat jen nejnovější, tak se u každé zprávy porovná její ID s tím ze souboru. V případě schody se stahování ukončí.

Potenciální problémy

Zpráva neobsahuje Message-ID: Jelikož tato položka v hlavičce je pouze doporučená, může se stát, že dorazí zpráva bez ID. V tom případě se porovnání neprovádí.

Soubor last.ini neexistuje: Pokud soubor neexistuje, zobrazí se varování a stáhnou se všechny zprávy.

Zpráva byla smazána na serveru: Protože se provádí porovnání jen na jednu konkrétní zprávu, tak v případě, že bude ze serveru smazána, dojde ke stažení všech zpráv. Řešením by bylo ukládat ID (nebo něco jiného, např hash) všech stažených zpráv, ale to by se v případě většího množství zpráv negativně podepsalo na výkonu a protože POP3 protokol na to ani nebyl navržen, rozhodl jsem se to neřešit.

4.3 Mazání zpráv

Zpráva je smazána až po jejím úspěšném stažení. Jedná se o jednoduchou ochranu zpráv. Z toho vychází vlastnost, že v případě kombinace stahování jen nových zpráv a mazání zpráv dojde ke smazání jen nových (právě stažených) zpráv.

4.4 Ukládání zpráv

Zprávy se ukládají do složky definované uživatelem. Pokud složka neexistuje, program na to upozorní a ukončí se. Jméno souboru obsahuje datum a čas odeslání a odesílatele. Původně místo odesílatele měl být titulek zprávy, ale je zde problém s UTF kódováním. Pokud hlavička emailu neobsahuje datum, čas nebo odesílatele, je použit náhradní.

Zprávy jsou ukládány s příponou .imf. V případě, že ve složce existuje již zpráva se stejným jménem, je ta nová doplněna o _i, kde i představuje pořadí nové zprávy.

4.5 Autentizační soubor

Parser autentizačního souboru je poměrně benevolentní. Je odolný vůči mezerám navíc a prázdným řádkům. Struktura souboru je:

```
username = Uživatelsk\'{e}\ jm\'{e}no
password = Heslo
```

Do budoucna by bylo možné soubor rozšířit například o definici výstupní složky.

4.6 Rozšíření

Oproti zadání jsou přidány tři přepínače. Přepínač -v zapne debugovací výpisy. Přepínač -b zapne vykreslovaní jednoduchého progress baru informujícím o průběhu stahování. Přepínač -q vypne všechny výstupy na stdout.

4.7 Cizí zdrojové kódy

Většina kódu je přebrána z mých projektů do *IPK*. Nový je zejména main.cpp. Pro zabezpečenou komunikaci byli použity kousky kódů ze stránek *IBM* [6] a stackoverflow [7].

Komunikace byla založena na RFC dokumentech [1] a popisu ze stránek wikipedie. [3] [4]

IPv6 konektivita byla zprovozněna podle návodu ze stránek electronicsFAQ. [8]

Reference

- [1] RFC. Post Office Protocol Version 3. [b.m.]: RFC, 1996. Dostupné na: https://tools.ietf.org/html/rfc1939.
- [2] RFC. Using TLS with IMAP, POP3 and ACAP. [b.m.]: RFC, 1999. Dostupné na: https://tools.ietf.org/html/rfc2595.
- [3] Post Office Protocol [Wkipedia CZ]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
- [4] Post Office Protocol [Wkipedia EN]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
- Number[5] Service NameandTransportProtocolPortRegistry.November 16. 2017. Reference RFC6335. Dostupné na: <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xht</pre>
- [6] BALLARD, K. Secure programming with the OpenSSL API. June 28, 2012. Dostupné na: https://www.ibm.com/developerworks/library/l-openssl/.
- [7] Turn a simple socket into an SSL socket [stackoverflow]. 2016. Dostupné na: https://stackoverflow.com/questions/7698488/turn-a-simple-socket-into-an-ssl-socket>.
- TCP[8] Chugh, A. Simpleclientserversocketsapplication IPv6IPv6.usingandDecember 28, 2012. Dostupné na: <http://www.electronicsfaq.com/2012/12/simple-tcp-client-server-sockets.html>.