

Sécurité et systèmes embarqués

Université Paris 8 – Vincennes à Saint-Denis UFR MITSIC / M1 informatique

Séance 6 (TP): Simple Power Analysis

N'oubliez pas:

- Les TPs doivent être rendus par courriel au plus tard le lendemain du jour où ils ont lieu avec "[sese]" suivi du numéro de la séance et de votre nom dans le sujet du mail, par exemple "[sese] TP6 Rauzy".
- Quand un exercice demande des réponses qui ne sont pas du code, vous les mettrez dans un fichier texte reponses.txt à rendre avec le code.
- Le TP doit être rendu dans une archive, par exemple un tar gzippé obtenu avec la commande tar czvf NOM.tgz
 NOM, où NOM est le nom du répertoire dans lequel il y a votre code (idéalement, votre nom de famille et le numéro de la séance, par exemple "rauzy-tp6").
- Si l'archive est lourde (> 1 Mo), merci d'utiliser https://bigfiles.univ-paris8.fr/.
- Les fichiers temporaires (si il y en a) doivent être supprimés avant de créer l'archive.
- Le code doit être proprement indenté et les variables, fonctions, constantes, etc. correctement nommées, en respectant des conventions cohérentes.
- Le code est de préférence en anglais, les commentaires (si besoin) en français ou anglais, en restant cohérent.
- N'hésitez jamais à chercher de la documentation par vous-même sur le net!

Dans ce TP:

- Écriture d'une exponentiation modulaire en assembleur.
- Analyse par canaux auxiliaires.

Exercice 0.

Récupérations des fichiers nécessaires.

- 1. Pensez à organiser correctement votre espace de travail, par exemple tout ce qui se passe dans ce TP pourrait être dans ~/sese/s7-tp/.
- 2. Récupérez les fichiers nécessaires depuis la page web du cours, ou directement en ligne de commande avec wget https://pablo.rauzy.name/teaching/sese/seance-7_tp.tgz.
- 3. Une fois que vous avez extrait le dossier de l'archive (par exemple avec la commande tar xzf seance-7_tp.tgz), renommez le répertoire en votre nom (avec la commande mv sese_seance-7_files votre-nom). Si vous ne le faites pas tout de suite, pensez à le faire avant de rendre votre TP.

Exercice 1.

Découverte de l'environnement de travail.

- 1. Nous allons utiliser un CPU virtuel, simulé en Python. Celui-ci exécute des instructions données dans un assembleur très simple et nous permet de sonder sa consommation de courant simulée.
 - Ce CPU est simplifié par rapport à ce qui peut exister en vrai :
 - il contient 32 registres (nommés r0 à r31)
 - le registre r31 est utilisé comme adresse de retour (cf les instructions cal et ret),
 - par convention le registre r30 est utilisé comme pointeur de pile;
 - il a accès à une RAM (1M de cases mémoire);
 - il ne dispose d'aucun système de cache;
 - l'accès à la mémoire ou aux registres est indifférenciée.

Chaque cycle d'exécution consiste en :

- récupérer l'instruction courante,
- décoder cette instruction,
- lire dans les registres et/ou dans la mémoire,
- faire le calcul correspondant à l'instruction,
- écrire dans les registres et/ou dans la mémoire.
- écrire dans un fichier l'activité électrique simulée de ce cycle.

Le jeu d'instructions de l'assembleur est assez réduit. Il y a seulement 27 instructions :

- nop : ne fait rien;
- mov dst val : copie la valeur de val dans dst;
- not dst val: écrit dans dst la valeur de la négation bit à bit de val;

```
- and dst val1 val2: écrit dans dst le et logique bit à bit de val1 et val2;
orr dst val1 val2: écrit dans dst le ou logique bit à bit de val1 et val2;
- xor dst val1 val2 : écrit dans dst le ou exclusif bit à bit de val1 et val2 :
- lsl dst val1 val2 : écrit dans dst la valeur de val1 décalée de val2 bit vers la gauche;

    — lsr dst val1 val2 : écrit dans dst la valeur de val1 décalée de val2 bit vers la droite;

— min dst val1 val2: écrit dans dst le min de val1 et val2;
— max dst val1 val2: écrit dans dst le max de val1 et val2;

    add dst val1 val2: écrit dans dst la somme de val1 et val2;

- sub dst val1 val2: écrit dans dst la différence de val1 et val2;
— mul dst val1 val2 : écrit dans dst le produit de val1 et val2;

    div dst val1 val2: écrit dans dst le quotient entier de val1 et val2;

— mod dst val1 val2 : écrit dans dst le modulo de val1 et val2;

    ret : saute à l'adresse contenu dans le registre r31;

    cal addr: met l'adresse de l'instruction suivante dans le registre r31 puis saute à l'adresse addr;

- cmp dst val1 val2: écrit dans dst 1 si val1 < val2, -1 si val1 > val2. 0 sinon:
— jmp addr: saute à l'adresse addr;
— beq addr val1 val2: saute à l'adresse addr si val1 = val2;

    bne addr val1 val2: saute à l'adresse addr si val1 ≠ val2;

- prn val: affiche la valeur de val en base 10:
- prx val: affiche la valeur de val en base 16 sur 2 chiffres (un octet):
— prX val: affiche la valeur de val en base 16 sur sur 4 chiffres;
- prc val : affiche le caractère ASCII correspondant à la valeur de val;
- prs addr val: affiche la chaîne de caractère en RAM à l'adresse addr de longueur val;
Les valeurs (val, val2, val2) sont :
soit une valeur immédiate, notée #N (#13, #42, #51, ...),
soit un registre, noté rN (r0, r1, ..., r31),

    soit une case mémoire, notée ลง (ลอ. ลา. ...).

- soit une référence (adresse mémoire avec indirection), notée !v (!r2, !@100, ...),
— la dernière notation accepte également un décalage, donné après une virgule (!r12,#-3, !r12,r2).
```

Les adresses (addr) sont données soit sous forme de valeur, auquel cas elles correspondent à l'index de l'instruction dans le code, soit via un *label*. Les labels peuvent être défini n'importe où dans le code avec *label*: et auront pour valeur l'index de l'instruction qui les suit.

Les destinations (dst) valides sont les valeurs modifiables, c'est-à-dire toutes saufs les valeurs immédiates.

Vous pouvez tester un programme écrit dans *program.asm* en lançant le CPU virtuel dessus avec la commande python3 bench.py *program.asm* conso.txt. La sonde enregistrera l'activité électrique dans le fichier spécifié à la place de conso.txt (vous pouvez mettre /dev/null quand l'information ne vous intéresse pas).

L'exécution du programme commence à l'adresse du label main, qui est donc obligatoire.

- → Écrivez quelques programmes simples en assembleur pour vous familiariser avec l'environnement. Par exemple :
- Un programme qui affiche les valeurs de certains registres.
- Un programme qui change la valeur de certains registres.
- Un programme qui utilise les différentes instructions arithmétiques et logiques.
- Un "Hello, world!".
- Un programme qui fait un test conditionnel.
- Un programme qui fait une boucle.
- Un programme contient et appelle une petite fonction.
- 2. Jetez un œil à la l'activité électrique enregistrée par la sonde.
 - → Arrivez-vous à y voire une corrélation avec vos programmes?

Exercice 2.

Programmez un algorithme d'exponentiation modulaire.

1. Le but de cet exercice est de compléter une implémentation d'exponentiation modulaire de grand nombre, très utile en cryptographie. On a déjà vu en cours son utilisation dans RSA par exemple.

Pour rappel, le pseudocode de l'exponentiation modulaire est le suivant :

Une bibliothèque de grands nombres vous est fournie dans le fichier bignum.asm.

Un bignum est représenté en mémoire par un entier contenant sa taille et un tableau de ses chiffres en base 256. Par exemple le nombre 0x12ab34cd56ef78 serait représenté en mémoire de la façon suivante :

adresse dans la mémoire :	993	994	995	996	997	998	999	1000
valeur (en hexa) :	12	ab	34	cd	56	ef	78	7

Les fonctions de cette bibliothèque manipulent des pointeurs sur des bignums. L'adresse du bignum donné en exemple ci-dessus est 1000.

Par convention, la bibliothèque bignum utilise les registres r25 à r29 comme vairables temporaires, et peut donc changer leur valeur sans les sauvegarder. Si vous avez besoin d'utiliser ces registres et de conserver leur valeur au travers d'un appel à une fonction de la bibliothèque bignum, vous devez vous charger de les sauvegarder en mémoire avant l'appel et de les rétablir après.

Le passage des arguments se fait par les registres r20 à r24 de la façon suivante :

- bignum_print : affiche la valeur du bignum sur lequel pointe r20.
- bignum_init : initialise (à zéro) un bignum de taille r21 à l'adresse r20.
- bignum cleanup: nettoie le bignum pointé par r20 des 0 de poids forts (et réduit sa taille en conséquence).
- bignum_zero : met la taille du bignum pointé par r20 à zéro si celui-ci vaut zéro, ne fait rien sinon.
- bignum_clear: met à zéro la valeur du bignum pointé par r20 (sans réduire sa taille).
- bignum_copy : copie le bignum pointé par r21 dans celui pointé par r20
- bignum_cmp: même chose que l'instruction cmp de l'assembleur mais avec r20 comme résultat et la comparaison des bignums pointés par r21 et r24.
- bignum_sub : soustrait au bignum pointé par r20 celui pointé par r24 (le résultat doit être positif).
- bignum_add: met à l'adresse pointée par r20 le bignum résultat de l'addition de ceux pointés par r21 et r22 modulo celui pointé par r24.
- bignum_rshift : décale le bignum pointé par r20 de r21 bits vers la droite.
- bignum_mul: met à l'adresse pointée par r20 le bignum résultat de la multiplication de ceux pointés par r21 et r22 modulo celui pointé par r24.

Avant de commencer à compléter l'implémentation de l'exponentiation modulaire, il est déjà important de vous familiariser avec la représentation des bignums.

- → Dans le fichier main.asm, initialisez la valeur de l'exposant (ligne 24) à 0x2ad50273. Inspirez vous de ce qui est fait pour le message et le module.
- 2. On passe maintenant au fichier modexp.asm

L'exponentiation modulaire est ici programmée avec l'algorithme "square-and-multiply" (le même qu'on a vu en cours).

Ici, nous avons plusieurs particularités :

- Nous n'avons pas de fonction "carré" donc on multiplie le nombre à mettre au carré avec lui même.
- La bibliothèque bignum ne gère pas les opérations en place (le résultat d'une opération doit être à un endroit différent en mémoire que ses opérandes). Pour pallier ce soucis, la bibliothèque bignum fournie bignum_copy, n'hésitez donc pas à utiliser une variable temporaire (une est déjà préparée dans le code fourni et le registre r8 pointe dessus).
- La bibliothèque bignum étant prévu pour la crypto, toutes les opérations qu'elles fournie (addition et multiplication) sont modulaires.
- ightarrow Commencez par écrire la condition de la boucle après le label $_modexp_loop$.
- 3. Il faut sauter la multiplication si le bit de poids faible de l'exposant est à 0.
 - → Faites un branchement conditionnel avant le label _modexp_loop_mul.
- 4. Comme précisé plus haut, pour faire la multiplication correspondante à la 5ème ligne du pseudocode il faut utiliser une variable temporaire.

Ensuite, la multiplication peut être effectuée en utilisant la procédure bignum mul.

- → Appelez les fonctions nécessaires pour faire la multiplication après le label _modexp_loop_mul.
- 5. Il en va de même pour le carré.
 - → Appelez les procédures nécessaires pour faire la multiplication après le label _modexp_loop_sqr.
- 6. Il ne reste plus qu'à effectuer le décalage correspondant à la ligne 8 du pseudo code.
 - → Faites le décalage après le label modexp loop shift.
- 7. Avec les valeurs présentent dans le fichier main.asm qui vous a été fourni (à savoir 0x53616c7574 pour la base, normalement 0x2ad50273 pour l'exposant, et 0x32ffc831c pour le module), le résultat attendu est 0x2ac56b084.
 - → Testez votre code avec la commande python3 bench.py main.asm /dev/null.
- 8. Si vous voulez essayer avec d'autres valeurs et vérifier vos résultats, il vous faudra implémenter l'algorithme square-and-multiply en Python :

```
1 def modexp (b, e, m):
```

² res = 1

```
3 b = b % m
4 while e != 0:
5 if e & 1 == 1:
6 res = (res * b) % m
7 b = (b * b) % m
8 e >>= 1
9 return res
```

Ensuite, les deux lignes de Python suivantes donneront le même résultat :

- modexp(0x53616c7574, 0x2ad50273, 0x32ffc831c),
- (0x53616c7574 ** 0x2ad50273) % 0x032ffc831c.

Cependant, implémenter l'algorithme square-and-multiply n'est pas inutile...

→ Comparez les deux calculs. Que se passe-t-il? Pourquoi?

Exercice 3.

Simple Power Analysis.

- 1. On rappelle que le secret est l'exposant, c'est donc entre cette valeur et l'activité électrique qu'on cherche des corrélations.
 - À l'aide de gnuplot, on peut visualiser graphiquement l'activité électrique enregistrée par la sonde. Le fichier conso2png.gplot contient un exemple de script avec lequel vous pouvez lancer gnuplot pour tracer un graphique dans une image PNG à partir d'un fichier de trace.
 - (a) → Tracez quelques courbes de consommation pour des valeurs extrêmes de l'exposant (par exemple avec que des 0, que des 1, moitié-moitié, etc.).
 - (b) → Analysez ces traces (grossièrement, à l'œil). Que voyez-vous d'intéressant?
- 2. Pour aider vos yeux non-entraînés à l'analyse de consommation, il y a une instruction supplémentaire dans le processeur qui permet d'instrumentaliser le code. En fait, il y a deux traces données par la sonde : l'une correspond à l'activité électrique à chaque instruction, et l'autre est par défaut tout le temps à zéro. L'instruction dbg *n* met la valeur de la seconde trace à *n* pour cette instruction.
 - (a) → Utilisez cette instruction dans le code de l'exponentiation modulaire pour vous aidez dans l'analyse.
 - (b) → Pour vous amuser, mettez une valeur d'exposant en choisissant indépendamment les octets au hasard (ou faites les mettre par quelqu'un·e d'autre et ne regardez pas le code), puis retrouvez la valeur directement depuis la courbe de consommation. Vérifiez ensuite que vous avez bien retrouvé la clef.