5. 二叉树

(d) 二叉树实现

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

BinNode模板类

```
lChild|parent|rChild
❖#define BinNodePosi(T) BinNode<T>* //节点位置
                                                                data
❖ template <typename T> struct BinNode {
                                                        height | npl | color
     BinNodePosi(T) parent, lChild, rChild; //父亲、孩子
                                                                   parent
    T data; int height; int <u>size()</u>; //高度、子树规模
    BinNodePosi(T) <u>insertAsLC(</u> T const & ); //作为左孩子插入新节点
                                                                    (data)
    BinNodePosi(T) <u>insertAsRC(</u> T const & ); //作为右孩子插入新节点
    BinNodePosi(T) succ(); //(中序遍历意义下) 当前节点的直接后继 1Child
                                                                       rChild
    template <typename VST> void <u>travLevel</u>( VST & ); //子树层次遍历
    template <typename VST> void <u>travPre</u>( VST & ); //子树先序遍历
    template <typename VST> void <u>travIn( VST & ); //子树中序遍历</u>
    template <typename VST> void <u>travPost( VST & ); //子树后序遍历</u>
```

BinNode接口实现

```
❖ template <typename T> BinNodePosi(T) BinNode<T>::insertAsLC( T const & e )
    { return lChild = new BinNode( e, this ); }
❖ template <typename T> BinNodePosi(T) BinNode<T>::insertAsRC( T const & e )
    { return rChild = new BinNode( e, this ); }
❖ template <typename T>
 int BinNode<T>::size() { //后代总数,亦即以其为根的子树的规模
                                                                   parent
    int s = 1; //计入本身
                                                                       RC
    if (lChild) s += lChild->size(); //递归计入左子树规模
    if (rChild) s += rChild-><u>size(); //递归计入右子树规模</u>
    return s;
 } //0( n = |size| )
```

BinTree模板类

```
❖ template <typename T> class BinTree {
 protected:
    int _size; //规模
    BinNodePosi(T) _root; //根节点
    virtual int <u>updateHeight( BinNodePosi(T) x ); //更新节点x的高度</u>
    void <u>updateHeightAbove</u>( BinNodePosi(T) x ); //更新x及祖先的高度
 public:
    int size() const { return _size; } //规模
    bool empty() const { return !_root; } //判空
    BinNodePosi(T) root() const { return _root; } //树根
    /* ... 子树接入、删除和分离接口 ... */
    /* ... 遍历接口 ... */
```

高度更新

```
❖ #define stature(p) ( (p) ? (p)->height : -1 ) //节点高度——约定空树高度为-1
❖ template <typename T> //更新节点x高度 , 具体 规则 因树不同而异
 int BinTree<T>::updateHeight( BinNodePosi(T) x ) {
    return x->height = 1 +
       max( stature( x->lChild ), stature( x->rChild ) );
 } //此处采用常规二叉树规则,O(1)
❖ template <typename T> //更新∨及其历代祖先的高度
 void BinTree<T>::updateHeightAbove( BinNodePosi(T) x ) {
    while (x) //可 优化:一旦高度未变,即可终止
       { updateHeight(x); x = x->parent; }
  } //O( n = depth(x) )
```

节点插入

template <typename T> BinNodePosi(T) BinTree<T>::insertAsRC(BinNodePosi(T) x, T const & e) { //insertAsLC()对称 _size++; x-><u>insertAsRC</u>(e); //x祖先的高度 可能增加 , 其余节点 必然不变 (a) updateHeightAbove(x); return x->rChild; parent parent

子树接入

```
❖ template <typename T>
 BinNodePosi(T) BinTree<T>::attachAsRC( BinNodePosi(T) x, BinTree<T>* & S ) {
    if (x->rChild = S->_root ) x->rChild->parent = x; //接入
    _size += S->_size; //更新规模
                                                                (b)
    <u>updateHeightAbove(x); //更新祖先高度</u>
    S-> root = NULL; S-> size = 0;
    release(S); S = NULL; //释放S
                                         (a)
    return x; //返回接入位置
                                                         parent
                                                         LC
 } //attachAsLC()对称
                                   parent
```

子树删除

```
template <typename T>
 int BinTree<T>::<u>remove( BinNodePosi(T) x ) { //子树接入的逆过程</u>
    FromParentTo(*x) = NULL; //切断来自父节点的指针
    updateHeightAbove(x->parent); //更新祖先高度(其余节点亦不变)
    int n = <u>removeAt(x)</u>; _size -= n; //递归删除x及其后代,更新规模
    return n; //返回被删除节点总数
❖ template <typename T> static int removeAt( BinNodePosi(T) x ) {
    if (!x) return 0; //终止于空子树, 否则左、右递归
    int n = 1 + removeAt(x->1Child) + removeAt(x->rChild);
    release(x->data); release(x); return n; //释放被摘除节点,并返回被删除节点总数
```

子树分离

- ◇ 过程与以上的子树删除操作BinTree<T>::remove()基本一致
 ◇ 不同之处在于,需对分离出来的子树重新封装,并返回给上层调用者
 ◇ template <typename T>
 BinTree<T>* BinTree<T>::secede(BinNodePosi(T) x) {
 FromParentTo(*x) = NULL; //切断来自父节点的指针
 - updateHeightAbove(x->parent); //更新原树中所有祖先的高度

// 以下对分离出的子树做封装

```
BinTree<T>* S = new BinTree<T>; //创建空树
S->_root = x; x->parent = NULL; //新树以x为根
S->_size = x->size(); _size -= S->_size; //更新规模
return S; //返回封装后的子树
```