## 第三章 光的偏振

## § 3.1 光的偏振状态

干涉、 衍射 —— 光是波动

—— 光是横波 偏振


光是横波, $\vec{E}$ 的方向与光的传播方向垂直。

#### 非偏振光(自然光)


完全偏振光

线偏振光 ✓ 椭圆偏振光 圆偏振光


部分偏振光 天光、湖光



## 一、非偏振光(自然光)



自然光表示法



## 二、完全偏振光


1. 线偏振光 (平面偏振光)

光矢量 E 只沿一个固定的方向振动。

振动面:


光矢量与光的传播方向构成的平面。


线偏振光 振动面固定不变。 线偏振光表示法:



E平行屏幕


E垂直平幕





面对光的传播方向看

## 线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解




$$E_x = E \cos \alpha E_y = E \sin \alpha$$


一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直的、等幅的、不相干的线偏振光。

#### 2. 椭圆和圆偏振光

光矢量在沿光的传播方向前进的同时,还绕传播方向匀速转动,若其端点描绘出一个椭圆,则称之为椭圆偏振光。


若光矢量大小不变, 其端点描绘出一个圆, 则称之为圆偏振光。





某时刻左旋圆偏振光正随z的变化

迎着光的传播方向看 光矢量 逆时针旋转 —— 左旋偏振光 光矢量顺时针旋转 —— 右旋偏振光



#### 三、 部分偏振光:

自然光和线偏振光的混合。

各方向光振动均有,某些方向光振 动强,另一些方向振动弱。







屏幕内的光振动较强。



垂直屏幕内的光振动较强。






部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂 直的、不等幅的、不相干的线偏振光。


## § 3.2 起偏与检偏

一、检偏与起偏 偏振片




起偏器


检偏器



 $\alpha$  为A、B 偏振化方向间的夹角



消光:透射光光强为零被称为消光。



### 二、马吕斯定律


条件: 线偏振光入射到检偏器上(不考虑吸收)


结论: 透射光强为  $I = I_0 \cos^2 \alpha$ 

 $I_0$ : 入射光的强度。

α: 起偏器和检偏器偏振化方向间的夹角。

即入射光的光矢量振动方向和检偏器偏振化方向间的夹角。





# 液晶显示技术 A liquid crystal Display (LCD)



应用于:液晶显示的手表、笔记本、电视等。

例:强度为  $I_0$  的自然光入射到起偏器上,若起偏器与检偏的偏振化方向的夹角为  $30^\circ$ ,透射光强  $I_1$ =? 若检偏器如图所示旋转  $45^\circ$ ,透射光强  $I_2$ =?

解: 自然光 $I_0$   $\longrightarrow$  起偏器  $\longrightarrow$  透射光强  $\frac{1}{2}I_0$  为线偏振光


由马吕斯定律:  $I = I_0' \cos^2 \alpha$ 

$$\alpha = 30^{\circ}$$

$$I_{1} = \frac{1}{2}I_{0}\cos^{2}30 = \frac{1}{2}I_{0}(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2} = \frac{3}{8}I_{0}$$

$$\beta = 30^{\circ} + 45^{\circ}$$

$$I_2 = \frac{1}{2}I_0 \cos^2 75^\circ = 0.033I_0$$



例:部分偏振光由自然光和线偏振光混合而成,用偏振片观察之,发现当偏针片由最大亮度转过  $60^{\circ}$  时,光束亮度减为一半,求:  $I_{\text{el}}$  =?

解:设入射光的强度为 1 
$$\left\{\begin{array}{c} \text{自然光 } 1-x \xrightarrow{\text{偏振片}} \frac{1}{2}(1-x) \\ \text{偏振光 } x \xrightarrow{\text{偏振片}} x \cos^2 \alpha \end{array}\right\}$$

两部分间无固定相位关系,透射光强为:

$$I'_{\boxtimes} = I'_{\exists} + I'_{\boxtimes} = \frac{1}{2}(1-x) + x\cos^2\alpha$$



$$I_{\boxtimes}' = \frac{1}{2}(1-x) + x\cos^2\alpha$$

$$\alpha = 0^{\circ}$$

$$I'_{\text{max}} = \frac{1}{2}(1-x) + x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x$$


$$\alpha = 60^{\circ}$$

$$I'_{60} = \frac{1}{2}(1-x) + x\cos^{2} 60^{\circ} = \frac{1}{2}(1-x) + \frac{1}{4}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x$$

$$I'_{60} = \frac{1}{2}I'_{\text{max}}$$
 
$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x)$$

$$x = 0.5$$
  $I_{\text{p}}: I_{\text{g}} = 1:1$ 

## § 3.3 反射和折射光的偏振状态



### 布儒斯特角


 $i=i_0$  时,反射光为光振动面垂直入射面的线偏振光。

 $i_0$  一布儒斯特角 (起偏角)。此时  $r+i_0=90^\circ$ 

$$n_1 \sin i_0 = n_2 \sin r = n_2 \cos i_0$$

$$\tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

$$\tan i_0 = n_{21}$$




## $i = i_0$ 时,入射光中平行入射面的光振动被全部折射 垂直入射面的光振动也大部分被折射

反射光为光振动面垂直入射面的线偏振光,但光强较<mark>弱。</mark> 折射光为部分偏振光,光强很<mark>强</mark>。


例:自然光照射玻璃, $n_{21}$ =1.50 $i_0$ =56°


平行入射面的光振动→全部折射

垂直入射面的光振动



## 提高反射光的强度和折射光的偏振化程度





$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\tan r = \frac{n_1}{n_2}$$

# 光学部分结束!

大学物理(上)结束!

2013.06.06