# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Университет ИТМО

#### Лабораторная работа №3

по дисциплине Администрирование систем и сетей "Основы Ethernet и конфигурирование VLAN"

## Работу выполнили:

Велюс Арина Костас Орехов Сергей Владимирович Группа: № Р34151

**Желаемая оценка:** 3 **Преподаватель:** 

Афанасьев Дмитрий Борисович

г. Санкт-Петербург 2024

# Оглавление


Цель работы:	3
Топология сети:	3
Конфигурация	3
Шаг 1. Настройка основных параметров устройств	3
Шаг 2. Найти IP-адреса устройств	4
Шаг 3. Создадим VLAN	5
Шаг 4. Настроим сети VLAN на основе портов	5
Шаг 5. Сконфигурируем сети VLAN на основе MAC-адресов	6
Шаг 6. Выведем на экран информацию о конфигурации	7
Проверка:	9
Вывод:	10

## Цель работы:

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Создание VLAN
- Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
- Конфигурирование VLAN на основе портов
- Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов
- Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN

#### Топология сети:



# Конфигурация

# **Шаг 1. Настройка основных параметров устройств.**

# Задаем имена устройствам.

<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S1
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S2

#Отключим порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1.

[S1]interface GigabitEthernet0/0/11

[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown

[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit

[S1]interface GigabitEthernet0/0/12

[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown

[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit

# Отключим порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S2.

[S2]interface GigabitEthernet0/0/11

[S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown

[S2-GigabitEthernet0/0/11]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/12

[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown

[S2-GigabitEthernet0/0/12]quit

#### **Шаг 2. Найти IP-адреса устройств**

#Установим для R1 и R3 IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.10.1/24

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2

[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24

# Установим для VLANIF3 на S3 и S4 IP-адреса 10.1.3.1/24 и 10.1.3.2/24

1. Создадим VLAN3 на S3 и S4

[S3]vlan 3

[S4]vlan 3

2. Настроим порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначим их в соответствующие VLAN

[S3]interface GigabitEthernet0/0/1

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3

[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S4]interface GigabitEthernet0/0/2

[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access

[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3

[S4-GigabitEthernet0/0/2] quit

#### # Создадим интерфейсы VLANIF и настройте IP-адреса

[S3]interface Vlanif 3

[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24

[S4]interface Vlanif 3

[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24

#### Шаг 3. Создадим VLAN

[S1]vlan batch 2 to 3 10

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S2]vlan batch 2 to 3 10

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

#### **Шаг 4. Настроим сети VLAN на основе портов**

#Настроим пользовательские порты на S3 и S4 в качестве портов доступа назначаем их в соответствии VLAN

[S1]interface GigabitEthernet0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2

[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S1]interface GigabitEthernet0/0/13

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3

[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/14

[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access

[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3

[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit

#Настроим порты, соединяющие S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешим прохождение только пакетов из VLAN2 и VLAN3

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3

[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10

[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk

[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3

[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

#### Шаг 5. Сконфигурируем сети VLAN на основе МАС-адресов.

# Настроим на S2 привязку MAC-адреса ПК к VLAN10

[S2]vlan 10

[S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-9c46

# Hacтроим GigabitEtherneto0/0/1, GigabitEtherneto0/0/2 и GigabitEtherneto0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешим прохождение пакетов из VLAN на основе MAC-адресов

[S2-vlan10]interface GigabitEthernet0/0/1

[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid

[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/1]q

[S2]interface GigabitEthernet0/0/2

[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid

[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/2]q

[S2]interface GigabitEthernet0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid

[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/3]q

#Настроим на портах, соединяющих S1 и S2, разрешение на прохождение пакетов из VLAN10

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]q

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10

[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/10]q

# Настроим S2 и включим назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1. GE0/0/2 и GE0/0/3

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1

[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S2-GigabitEthernet0/0/1]q

[S2]interface GigabitEthernet0/0/2

[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S2-GigabitEthernet0/0/2]q

[S2]interface GigabitEthernet0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S2-GigabitEthernet0/0/3]q

#### Шаг 6. Выведем на экран информацию о конфигурации

# Выведем на экран информацию о VLAN на коммутаторе

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is: 4
U: Up;
          D: Down;
                       TG: Tagged;
                                       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;
                      ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
VID Type
             Ports
              UT:GE0/0/2(D)
                              GE0/0/3(D)
                                            GE0/0/4(D)
                                                         GE0/0/5(D)
1 common
                 GE0/0/6(D)
                              GE0/0/7(D)
                                            GE0/0/8(D)
                                                         GE0/0/9(D)
                               GE0/0/12(D)
                 GE0/0/11(D)
                                            GE0/0/14(D)
                                                          GE0/0/15(D)
                               GE0/0/17(D)
                                            GE0/0/18(D)
                 GE0/0/16(D)
                                                           GE0/0/19(D)
                               GE0/0/21(D)
                                             GE0/0/22(D)
                 GE0/0/20(D)
                                                           GE0/0/23(D)
                 GE0/0/24(D)
              UT:GE0/0/1(U)
2
   common
              TG:GE0/0/10(U)
              UT:GE0/0/13(U)
   common
              TG:GE0/0/10(U)
10 common
              TG:GE0/0/10(U)
VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
1
   enable default
                    enable disable VLAN 0001
2
   enable default
                    enable disable VLAN 0002
3
   enable default
                    enable disable VLAN 0003
10 enable default
                    enable disable VLAN 0010
```

```
[S2]display vlan
The total number of vlans is: 4
                       TG: Tagged;
           D: Down;
U: Up:
                                        UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;
                   ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
VID Type
             Ports
  common UT:GE0/0/1(U)
                             GE0/0/2(D)
                                          GE0/0/3(D)
                                                        GE0/0/4(D)
                             GE0/0/6(D)
                                          GE0/0/7(D)
               GE0/0/5(D)
                                                        GE0/0/8(D)
               GE0/0/9(D)
                             GE0/0/11(D)
                                           GE0/0/12(D)
                                                         GE0/0/13(D)
                             GE0/0/16(D)
               GE0/0/15(D)
                                            GE0/0/17(D)
                                                          GE0/0/18(D)
               GE0/0/19(D)
                             GE0/0/20(D)
                                           GE0/0/21(D)
                                                          GE0/0/22(D)
               GE0/0/23(D)
                             GE0/0/24(D)
2 common TG:GE0/0/10(U)
3
  common UT:GE0/0/14(U)
            TG:GE0/0/10(U)
10 common UT:GE0/0/1(U)
                             GE0/0/2(D)
                                           GE0/0/3(D)
             TG:GE0/0/10(U)
VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
   enable default
1
                     enable disable VLAN 0001
2
   enable default
                    enable disable VLAN 0002
3 enable default enable disable VLAN 000310 enable default enable disable VLAN 0010
3
```

# Выведем на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MACадресов, имеющую на коммутаторе.

# Проверка:

# Ping на S4 для проверки связи с S3. Операция успешно выполняется:

```
[S4]ping 10.1.3.2
PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms

--- 10.1.3.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/16/40 ms

# Ping на R1 для проверки связи с другими устройствами. Операция не
```

# Ping на R1 для проверки связи с другими устройствами. Операция не выполняется:

```
[R1]ping 10.1.3.1
PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
--- 10.1.3.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

```
[R1]ping 10.1.3.2

PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

--- 10.1.3.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss
```

```
[R1]ping 10.1.10.1
PING 10.1.10.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
--- 10.1.10.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

# # Таблицы МАС-адресов на коммутаторах

[S1]dis mac-address verbose MAC address table of slot 0:								
MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN CEVLAN Port		Туре	LSP/LSR-ID MAC-Tunnel			
4c1f-cc8b-6eaf 4c1f-cc49-1055	3 3	 	GE0/0/13 GE0/0/10	_	nic 0/- nic 0/-			
Total matching items on slot 0 displayed = 2								

[S2]dis mac-address verbose MAC address table of slot 0:									
MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN CE	EVLAN Port	Type LSP/LSR-ID MAC-Tunnel					
4c1f-cc8b-6eaf 4c1f-cc49-1055	_	 	GE0/0/10 GE0/0/14	 dynamio dynamio					
Total matching items on slot 0 displayed = 2									

## Вывод:

В ходе лабораторной работы был создан и сконфигурирован VLAN.