Определение параметров тренда зашумленного сигнала

Во многих случаях для выявления характера изменения зашумленного, но, вместе с тем, достаточно медленно изменяющегося сигнала на каком то временном отрезке, можно найти описание этого изменения в виде алгебраического многочлена, причем для практического применения можно ограничиться первой или второй степенью этого многочлена.

Так как многочлен должен описывать дрейф на всем интервале анализа, то он может быть найден как среднеквадратическое приближение в виде полинома:

$$P_n(x) = c_0 + c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^2 + \dots + c_n \cdot x^n$$
.

Значения коэффициентов многочлена наилучшего приближения могут быть найдены как решение системы уравнений:

Для функции f(x), представленной в дискретном виде со значениями аргумента от 0 до N-1

$$s_{ij} = \sum_{x=0}^{N-1} x^{i+j}$$
; $r_i = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cdot x^i$.

На практике для описания низкочастотного дрейфа целесообразно применять полиномы первой или второй степени.

Для полинома первой степени система уравнений приобретает вид:

$$c_{0} \cdot s_{00} + c_{1} \cdot s_{10} = r_{0};$$

$$c_{0} \cdot s_{01} + c_{1} \cdot s_{11} = r_{1}.$$

Решая эту систему получим:

$$c_0 = \frac{r_1 \cdot s_{10} - r_0 \cdot s_{11}}{s_{01} \cdot s_{10} - s_{00} \cdot s_{11}}; \qquad c_1 = \frac{r_0 \cdot s_{01} - r_1 \cdot s_{00}}{s_{01} \cdot s_{10} - s_{00} \cdot s_{11}};$$

Для полинома второй степени система выглядит следующим образом:

$$c_0 \cdot s_{00} + c_1 \cdot s_{10} + c_2 \cdot s_{20} = r_0$$
;

$$c_0 \cdot s_{01} + c_1 \cdot s_{11} + c_2 \cdot s_{21} = r_1;$$

 $c_0 \cdot s_{02} + c_1 \cdot s_{12} + c_2 \cdot s_{22} = r_2;$

После ввода обозначений:

$$k_0 = s_{00}$$
; $k_1 = s_{01} = s_{10}$; $k_2 = s_{02} = s_{11} = s_{20}$; $k_3 = s_{12} = s_{21}$; $k_4 = s_{22}$;

Эта система приобретает вид

$$c_0 \cdot k_0 + c_1 \cdot k_1 + c_2 \cdot k_2 = r_0;$$

 $c_0 \cdot k_1 + c_1 \cdot k_2 + c_2 \cdot k_3 = r_1;$
 $c_0 \cdot k_2 + c_1 \cdot k_3 + c_2 \cdot k_4 = r_2;$

Для дискретной последовательности аргумента x значения коэффициентов s определяются следующими выражениями :

$$s_{00} = \sum_{x=0}^{N-1} 1 = N \; ; \qquad s_{10} = s_{01} = \sum_{x=0}^{N-1} x = \frac{(N-1) \cdot N}{2} \; ;$$

$$s_{11} = s_{20} = s_{02} = \sum_{x=0}^{N-1} x^2 = \frac{N \cdot (N-1) \cdot (2N-1)}{6} \; ;$$

$$s_{12} = s_{21} = \sum_{x=0}^{N-1} x^3 = \frac{N^2 \cdot (N-1)^2}{6} \; ;$$

$$s_{22} = \sum_{x=0}^{N-1} x^4 = \frac{N(N-1)(2N-1)(3(N-1)^2 + 3(N-1) - 1)}{30} \; ,$$

а коэффициенты г рассчитываются по формулам:

$$r_0 = \sum_{x=0}^{N-1} f(x); \quad r_1 = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cdot x; \quad r_2 = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cdot x^2.$$

Применив метод определителей для решения системы, можно получить коэффициенты для полинома второй степени:

$$c_{0} = D_{0}/D ; c_{1} = D_{1}/D ; c_{2} = D_{2}/D ,$$

$$D = k_{0}k_{2}k_{4} + 2k_{1}k_{2}k_{3} - k_{1}^{2}k_{4} - k_{0}k_{3}^{2} - k_{2}^{3} ;$$

$$D_{0} = r_{0}k_{2}k_{4} + k_{3}(r_{2}k_{1} + r_{1}k_{2}) - r_{1}k_{1}k_{4} - r_{0}k_{3}^{2} - r_{2}k_{2}^{2} ;$$

$$D_{1} = r_{1}k_{0}k_{4} + k_{2}(r_{0}k_{2} + r_{2}k_{1}) - r_{2}k_{0}k_{3} - r_{1}k_{2}^{2} - r_{0}k_{1}k_{4} ;$$

где

$$D_{2} = k_{2}(r_{1}k_{1} + r_{2}k_{0}) + r_{0}k_{1}k_{3} - r_{0}k_{2}^{2} - r_{2}k_{1}^{2} - r_{1}k_{0}k_{3}.$$

Низкочастотный дрейф исследуемого сигнала после этого описывается полиномом второй степени

$$\varphi(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$$

или полиномом первой степени

$$\varphi(x) = c_0 + c_1 x ,$$

где
$$x = 0 \div N - 1$$
.

Рассмотренный подход выделения информативного сигнала легко реализуется программно и может использоваться при обработке данных.