TEMA 1

- 1. Описание CASE-технологии.
- 2. История развития CASE-средств.
- 3. Системная модель CASE-средств.
- 4. Критерии развития CASE-средств.

1.1 Особенности CASE-технологии

На пути к достижению комплексного подхода при разработке программных средств (ПС) широкое применение получили CASE-средства (Computer Aided Software Engineering), обеспечивающие поддержку многочисленных технологий проектирования информационных систем, охватывая всевозможные средства автоматизации и весь жизненный цикл программного обеспечения (ПО). Диапазон CASE-средств очень велик, и сегодня практически каждое из них располагает мощной инструментальной базой.

CASE-технология себя включает В методологию анализа, проектирования, разработки и сопровождения систем ПО, сложных поддержанную комплексом взаимосвязанных средств автоматизации. Основная цель CASE-подхода – разделить и максимально автоматизировать все этапы разработки ПС. Большинство CASE-средств основано парадигме методология / метод / нотация / средство.

Методология определяет шаги работы и их последовательность, а также правила распределения и назначения методов. *Метод* — это систематическая процедура генерации описаний компонентов ПО. *Нотация* предназначена для описания структур данных, порождающих систем и метасистем. *Средства* — это инструментарий для поддержки методов на основе принятой нотации.

Основные преимущества применения CASE-средств:

- улучшение качества ПО за счет автоматического контроля проекта;
- возможность быстрого создания прототипа будущей системы, что позволяет уже на ранних стадиях разработки оценить результат;
 - ускорение процессов проектирования и программирования;
 - освобождение разработчиков от выполнения рутинных операций;
- возможность повторного использования ранее созданных компонентов.

1.2 История развития САЅЕ-средств

Основной причиной, по которой возникла необходимость в появлении систем автоматизированного проектирования в области информационных технологий, явился дисбаланс между производительностями труда в сфере производства и в сфере обработки информации. Причем разница была не в пользу последней. Начиная с 60-ых годов XX столетия, через каждые десять лет указанный разрыв значительно увеличивался.

На первых порах проблему пытались решить путем перевода людей из одной области труда в другую, что привело к падению общих темпов роста производительности труда и экономики. Кроме этого, ситуацию осложняли следующие факторы:

- 1. Число различных классов технических систем удваивалось в среднем через каждые десять лет.
- 2. Сложность изделий, вызванная увеличением количества их комплектующих, удваивалась через десять лет.
- 3. Объем научно-технической информации удваивался через каждые восемь лет.
- 4. Период создания новых изделий уменьшался в два раза через десять лет, и при этом сокращалось время их морального старения.

В результате совокупного действия перечисленных факторов объем разработок проектирования области должен был возрастать приблизительно в десять раз через каждые десять лет. В связи с этим были начаты работы по автоматизации процессов проектирования. До недавнего времени концепция автоматизации труда базировалась на принципах геометрического моделирования и компьютерной графики, что позволяло охватить лишь стадии технического и рабочего проектирования. Системы компьютеризации труда конструкторов, технологов, программистов и менеджеров развивались автономно. В современных условиях необходима комплексная компьютеризация инженерной деятельности на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) программного продукта. Комплексный характер CASE-средств заключается в том, что в них выполняются и сложные вычисления, и обработка большого объема данных. Это определяет направление дальнейшего развития CASE-средств как интегрированных интеллектуальных систем.

Современные CASE-средства делят на категории: тяжелые, средние, легкие. Категории определяются средствами, вложенными в систему, или усилиями, потраченными на ее освоение. Считается, что успех во многом зависит от того, на какие информационные ресурсы она ориентируется: активные или пассивные.

Активные информационные ресурсы составляет информация, доступная для автоматизированного хранения, поиска и обеспечивающая обработку данных. Иные формы информации являются пассивными ресурсами. Система автоматизированного проектирования должна взаимодействовать только с активными ресурсами.

1.3 Системная модель САЅЕ-средств

Любая техническая система, включая CASE-средство, может быть представлена следующим набором характеристик:

S={Ind, P, Atr, Inp, Out, Str}, где

Ind – обозначение и наименование системы;

P — цели системы;

Atr – общесистемные характеристики;

Inp – входы системы;

Out — выходы системы;

Str — структура системы;

 $Str=\{E,\ R\}$, где E — компоненты системы, R — связи между компонентами.

Обозначение и наименование системы. Каждая коммерческая система должна иметь зарегистрированный товарный знак, который в совокупности с обозначением версии и модификации системы представляет собой обозначение системы. Наименование включает в себя ее функциональное описание.

Цели системы достигаются за счет ее технических функций, которые характеризуют способность преобразовывать входную информацию в выходную. В качестве целей системы чаще всего выступают такие характеристики, как: трудоемкость, себестоимость, длительность цикла процесса, качество продукта.

Уменьшение трудоемкости проектирования достигается за счет:

- автоматизации оформления документации,
- информационной поддержки и автоматизации принятия решений,
- параллельного проектирования.

Снижение себестоимости разработки происходит благодаря разумной экономии всех ресурсов.

Сокращение ЖЦ достигается за счет параллельного проектирования и создания виртуальных бюро.

Улучшение качества результатов проектирования обеспечивается путем:

- использования автоматизированного поискового и многовариантного проектирования,
- применения математических методов оптимизации параметров и структур объектов и процессов,
 - привлечения стратегического проектирования.

Общесистемные характеристики участвуют в классификации CASEсредств по следующим признакам:

- прикладная область объектов проектирования,
- сложность проектируемых объектов,
- уровень автоматизации (менее 25% от общего количества автоматизированных процедур низкоавтоматизированные CASE; от 25% до 50% автоматизированных процедур среднеавтоматизированные CASE; более 50% автоматизированных процедур высокоавтоматизированные CASE),
- комплексность автоматизации проектирования (зависит от стадий проектирования, которые охватывает система, здесь выделяют: одноэтапные, многоэтапные и комплексные),
 - возможность работы в сетевом режиме и в Internet.

 $Bxodы \ u \ выxodы$ системы зависят от ее функционального назначения и описываются в техническом задании на разработку.

Структура системы включает в себя ее функциональные составные части и связи между ними, а также зависит от комплексности CASE-средств.

1.4 Критерии развития САЅЕ-средств

техническая система, TOM числе И CASE-система, В характеризуется группой свойств, которые определяют меру совершенства и прогрессивности данной системы. Такие свойства называют критериями развития. Наборы критериев многих технических систем совпадают. Это вызвано тем, что все они являются искусственными и, в большинстве человеко-машинными системами. CASE-средства принадлежат к классу систем информатики, где преобразуемым операндом является информация. В результате ряд критериев для CASE-средств не являются актуальными, связанные с затратами материалов, энергии, экологией. Критерии, важные для CASE-средств, можно разделить на четыре группы: функциональные, технологические, экономические, эргономические.

Функциональный критерий рассматривается как интегральный показатель, зависящий от ряда частных функциональных критериев: скорости обработки информации, интенсивности обработки информации, степени автоматизации труда, непрерывности процесса проектирования.

Скорость обработки информации характеризуется двумя величинами: $K_{H\Pi}$ — натуральным критерием производительности CASE-средства и $K_{H\Pi}$ — информационным критерием производительности CASE-средства.

$$K_{HII} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{N} K_{C_i} N_{A4_i} / T_{Y_i}\right)}{N},$$

где K_{C_i} — коэффициент сложности работы i-ого проекта; N_{A4_i} — количество листов формата A4 i-ого проекта; T_{V_i} — время в часах, затраченное на автоматический выпуск указанного количества листов i-ого проекта; N — количество проектов. $K_{HII} > 0$, измеряется количеством листов, выпускаемых в часах, и возрастает с развитием CASE-средства. Если объем выполненной работы измеряется количеством информации в модели создаваемого объекта или процесса, то K_{HII} можно заменить K_{HII} .

$$K_{UII} = \frac{(\sum\limits_{i=1}^{N} K_{C_i} I_i / T_{Y_i})}{N},$$

где I_i — количество информации в принятых единицах измерения в i-ой модели. Независимо от критерия, которым измеряется, прежде всего производительность CASE-средства зависит от объема знаний и данных, заложенных в систему.

С интенсивностью обработки информации в CASE-средства связан информационный критерий эффективности K_{UII} . Он представляет собой

усредненное отношение объема выходной информации к суммарному объему входной и выходной информации.

$$K_{U\Im} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} I_{BbIX_i} / (I_{BbIX_i} + I_{BX_i})}{N},$$

где I_{BbIX_i} — объем результирующих данных i-ого проекта, I_{BX_i} — объем исходных данных i-ого проекта, N — количество проектов. $K_{M\Im}$ принимает значения в диапазоне от 0 до 1 и является безразмерной величиной. Система считается тем совершеннее, чем меньше данных в нее нужно вводить. Предельным минимумом для этого является техническое задание.

Критерий совмещения функциональных операций имеет смысл для интерактивных CASE-средств и определяет допустимое число одновременно выполняемых на одной рабочей станции функциональных операций.

Критерий, характеризующий степень автоматизации САSE-средства — это критерий автоматизации $K_A = \sum\limits_{i=1}^{N_A} K_{T_i}$, где N_A — количество автоматизированных операций, а K_{T_i} — удельная трудоемкость i-ой проектной операции. Сумма удельных трудоемкостей всех операций равна 1, т.е $\sum\limits_{i=1}^{N} K_{T_i}$ =1, где N — количество всех проектных операций. Следовательно, K_A принимает значения в диапазоне от 0 до 1.

Критерий непрерывности процесса проектирования

$$K_{H} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} T_{i} / T_{uu\kappa \tau_{i}}}{N},$$

где T_i — чистая трудоемкость i-ого проекта в человеко-часах, а $T_{\mu\nu\kappa\eta_i}$ — длительность календарного цикла i-ого проекта. $T_{\mu\nu\kappa\eta_i}$ становится неоправданно большим из-за перехода с одной операции на другую, нехватки информации и т.д. С развитием CASE-средств стремятся к увеличению данного критерия.

Технологические критерии связаны с настоящими и будущими затратами на стадиях создания, развития и адаптации системы к решению конкретных задач. Критерий трудоемкости разработки CASE-средства имеет две формы выражения $K_{TH} = T_C / K_{H\Pi}$ или $K_{TH} = T_C / K_{H\Pi}$, где T_C – суммарная трудоемкость разработки системы, $K_{H\Pi}$ — натуральный показатель производительности, $K_{U\Pi}$ — информационный показатель производительности. Данный критерий представляет собой монотонно убывающую величину, для уменьшения которой необходимо добиваться

инвариантности ПС CASE-средств и использовать инструментальные средства автоматизации разработки программно-информационного обеспечения.

Критерий технологических возможностей отражает простоту разработки CASE-средства и подготовки ее к эксплуатации. Он является безразмерной величиной и определяется по формуле

$$K_{TB} = \frac{K_C A_C + K_Y A_Y + K_A A_A + K_H A_H}{A_C + A_Y + A_A + A_H},$$

где A_C — количество стандартных программных модулей (ПМ), $\grave{A}_{\acute{O}}$ — количество унифицированных ПМ, $\grave{A}_{\grave{A}}$ — количество адаптированных ПМ, A_H — количество нестандартных ПМ, требующих разработки. K — весовые коэффициенты, причем K_C =1 и $K_C > K_V > K_A > K_H$, K_V = 0.8; K_A = 0.5; K_H = 0.05. Критерий технологических возможностей принимает значения в диапазоне от 0 до 1, и чем он больше, тем совершеннее CASE-средство.

В информатике принято различать старую и новую технологии. Для первой из них характерно доминирующее влияние нестандартных ПМ, когда $A_H >> A_C, A_V, A_A$, что не позволяет добиться увеличения K_{TB} . Новая технология характеризуется тем, что $A_H \to 0$. Доминирующее влияние при создании CASE оказывают унифицированные и стандартные ПМ, а при подготовке к эксплуатации – адаптированные.

Экономический критерий CASE-средства служит для комплексного стоимостного учета положительного эффекта от автоматизации проектирования и основных затрат. В качестве этого показателя принято использовать $K_{\mathcal{F}}$ — величину годового экономического эффекта от использования CASE-средства.

$$K_{\mathcal{I}} = \mathcal{I}_C + \mathcal{I}_K - (\mathcal{I}_K + K_E)E_H$$
, где

 \mathcal{A}_{C} — общее изменение себестоимости проектирования в расчетном году, связанное с производительностью CASE-средства;

 $Э_K$ – годовая экономия от повышения качества проектных решений, в основе которых лежит новая информационная база;

 \mathcal{A}_K — дополнительные капиталовложения (в вычислительную технику), связанные с созданием и внедрением CASE-средства;

 K_E — предпроизводственные затраты на CASE-средство, связанные с трудоемкостью ее разработки;

 E_H — нормативный коэффициент.

Рассматриваемый критерий может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Однако он имеет тенденцию к возрастанию.

Критерий эргономичности CASE-средства равен отношению реализуемой эффективности системы к максимально возможной эффективности этой системы. Он представляет собой зависящую от времени функцию, стремящуюся к 1. Данный критерий можно трактовать как КПД человека в системе.