


Лекция 2 Хэш-функции **Хэширование** — метод адресации данных для быстрого поиска по ключевым выражениям.

Различные алгоритмы хеширования позволяют записывать текст В зашифрованном виде ДЛЯ безопасности, повышения экономии памяти или другим частным причинам.



Пример методов хэширования: деление, умножение, сложение (аддитивный метод).

Метод деления – используется остаток от деления ключа (К) на размер массива (М).

```
Длинна массива: 11

Ключи: 11, 122, 123, 154, 15, 217,...

11 mod 11=0

122 mod 11=1

154 mod 11=0

15 mod 11=4

217 mod 11=8

Ситуация,

когда разным

ключам

соответствует

один индекс

называется

коллизией.
```

Метод умножения — используется выражение $M^*((K^*C) \text{mod 1})$, где C — константа из интервала [0..1]

```
Длинна массива: 10
Ключ:25
С: 0,1
10*((25*0,1) mod 1)=5
```

Метод сложения (аддитивный метод) – используется для символьных ключей. Заключается в последовательном суммировании цифровых кодов символов с последующим делением на М (как правило, M=256).

Длинна массива: 10 Ключ: ABC A=1, B=2, C=3 (1+2+3) mod 10 = 5

Совокупность различных базовых алгоритмов привела к появлению нескольких популярных хэш-функций: CRC-32, MD5, SHA-1, SHA-2, ГОСТ Р 34.11-2012 «Стрибог».



CRC (Cyclic Redundancy Check, циклическая проверка излишков).

Применяется для защиты данных и обнаружении ошибок в потоке информации. Стал известен благодаря следующим качествам: легко и быстро обнаруживает ошибки, требует минимальные расходы, прост в эксплуатировании.

Для определенной последовательности битов составляется полином вида:

$$\sum_{n=0}^{N-1} a_n x^n$$

Последовательность: 11010

Полином: $P(X)=1*x^4+1*x^3+0*x^2+1*x^1+0*x^0$

Значение CRC (R(x)) получается по следующей формуле:

$$R(x) = P(x) \cdot x^N \mod G(x)$$

Р(х) – многочлен, представляющий из себя входные данные

G(x) – порождающий многочлен

N – степень порождающего многочлена

Название	Представления: нормальное / реверсированное / реверсированное от обратного
CRC-1	0x1 / 0x1 / 0x1
CRC-7	0x09 / 0x48 / 0x44
CRC-8-Dallas/Maxim	0x31 / 0x8C / 0x98
CRC-8	0xD5 / 0xAB / 0xEA
CRC-12	0x80F / 0xF01 / 0xC07
CRC-16-IBM	0x8005 / 0xA001 / 0xC002
CRC-16-CCITT	0x1021 / 0x8408 / 0x8810
CRC-16-T10-DIF	0x8BB7 / 0xEDD1 / 0xC5DB
CRC-16-DNP	0x3D65 / 0xA6BC / 0x9EB2
CRC-32-IEEE 802.3	0x04C11DB7 / 0xEDB88320 / 0x82608EDB
CRC-32C (Castagnoli)	0x1EDC6F41 / 0x82F63B78 / 0x8F6E37A0
CRC-32K (Koopman)	0x741B8CD7 / 0xEB31D82E / 0xBA0DC66B
CRC-32Q	0x814141AB / 0xD5828281 / 0xC0A0A0D5
CRC-64-ISO	0x000000000001B / 0xD8000000000000 / 0x8000000000000

MD5 (Message Digest 5).

Базируется на 128-битном (16-байтном) фундаменте. Применяется для хранения паролей, создания уникальных криптографических ключей и ЭЦП. Используется для аудита подлинности и целостности документов в ПК. Недостаток – сравнительно легкое нахождение коллизий.

Алгоритм состоит из 5 этапов: выравнивание потока, добавление длины, инициализация буфера, вычисление, представление результата.

Этап № 1. Выравнивание потока.

К изначальному потоку добавляется в начале «1», а затем добавляются «0» до тех пор, пока длина сообщения не будет сравнима с 448 по модулю 512. Т.е. **длина = n*512+448**, где n − натуральное число, а длина ≈ длине блока исходного.

Этап № 2. Добавление длины.

В конец сообщения дописывается 64-битное представление данных (64-битное представление длины исходного сообщения).

Этап № 3. Инициализация буфера.

Добавляются четыре 32-битные переменные

A: 01 23 45 67

B: 89 ab cd ef

C: fe dc ba 98

D: 76 54 32 10

Этап № 4. Вычисление.

1. Записываются четыре вспомогательные функции со следующей логикой:

$$F(X,Y,Z) = XY \text{ v not}(X) Z$$

$$G(X,Y,Z) = XZ \text{ v Y not}(Z)$$

$$H(X,Y,Z) = X \text{ xor Y xor Z}$$

$$I(X,Y,Z) = Y \text{ xor } (X \text{ v not}(Z))$$

2. Реализуется шумовая составляющая:

3. Каждый 16-битный блок X копируется в отдельные массивы и производится замена:

4. Реализуются четыре этапа четырех преобразований:

$$A = B + ((A + F(B,C,D) + X[k] + T[i])$$

А, В, С, D — регистры, F(B,C,D) — одна из логических функций, X[k] — k-тый элемент 16-битного блока, T[i] — i-тый элемент таблицы «белого шума»

2. Суммируются результаты предыдущего цикла (результаты вычислений):

$$A = A + AA$$

 $B = B + BB$
 $C = C + CC$

D = D + DD

Этап № 5. Представление данных.

Выводится зашифрованное сообщение.