ΑΣΚΗΣΗ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συνεργάτες:

1)Βέργος Γεώργιος ,ΑΜ:1072604

2)Τσούλος Βασίλειος, ΑΜ:1072605

Emails συνεργατών:

1)<u>up1072604@upnet.gr</u>

2)<u>up1072605@upnet.gr</u>

Εξάμηνο εκπόνησης:4°

Ημερομηνία:13/4/2021

Τμήμα:Α'

Accumulator: 0001 Program Counter: 0011

Βοηθητικός Καταχωρητής Χ: 0110

Βοηθητικός καταχωρητής Υ:1100(Δε χρησιμοποιείται).

	Mapper	
Κώδικας	Opcode/Θέση	Περιεχόμενα
εντολής		
LDA	00	02
\$K,X		
LDX #K	01	07
INX	02	Ob
CMPX #Y	03	0e
STA	04	12
\$K,X		
ADC	05	17
\$K,X		
CRC	06	1c
BRNZ \$K	07	1f
SHLA	08	25
HALT	09	28

N	Nain Mem	ory
Κώδικας	Θέση	Περιεχόμενο
εντολής		
LDA	00	00
\$10,X	01	10
SHLA	02	08
ADC	03	05
\$20,X	04	20
STA	05	04
\$30,X	06	30
INX	07	02
CMPX	08	03
#08	09	08
BRNZ \$00	Oa	07
	0b	00
CRC	0c	06
HALT	Od	09

9,5

Ο παραπάνω πίνακας της κύριας μνήμης υλοποίει το εξής μακροπρόγραμμα:

LDA \$10,X

SHLA

ADC \$20,X

STA \$30,X

INX

CMPX #08

BRNZ \$00

CRC

HALT

Που υλοποίει τη σχέση W(i)=y(i)+2*z(i) i=0,1,...,7

Ο καταχωρητής Χ δηλαδή πρόκειται για έναν μετρητή ενώ όταν ολοκληρωθούν οι πράξεις για όλα τα i(0,..,7) δηλαδή όταν i=8 τότε βγαίνουμε από το βρόχο.

10 ΜΕΡΟΣ: ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

LDA \$K.X:

- 1)PC+1->PC,MAR //To K στον MDR
- 2)MDR+X->NOP,MAR //Διευθυνσιοδότηση της κύριας μνήμης με τη διεύθυνση:K+R(X)
- 3)MDR+0->ACC//Αποθήκευση των δεδομένων της παραπάνω διεύθυνσης στον accumulator
- 4)PC+1->PC,MAR //Επόμενη εντολή
- 5)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

LDX #K:

- 1)PC+1->PC,MAR //To K στον MDR
- 2)MDR+0->X //Αποθήκευση του Κ στον Χ
- 3)PC+1->PC,ΜΑΡ //Επόμενη εντολή
- 4)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

INX:

- 1)Χ+1->Χ //Αύξηση του Χ κατά 1 και αποθήκευση του αποτελέσματος στον Χ
- 2)PC+1->PC,ΜΑΡ//Επόμενη εντολή
- 3)ΝΕΧΤ(ΡC) // Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

CMPX #Y:

- 1)PC+1->PC,MAR // To Y στον MDR
- 2)X-MDR->NOP, UPDATE_MACRO_FLAGS//Αφαίρεση X-Y και ενημέρωση των flags
- 3)PC+1->PC,ΜΑΡ //Επόμενη εντολή
- 4)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

STA \$K,X:

- 1)PC+1->PC,MAR //To K στον MDR
- 2)MDR+X->NOP,MAR //Διευθυνσιοδότηση της κύριας μνήμης με τη διεύθυνση:Κ+R(X)
- 3)ACC+0->NOP,MWE //Εγγραφή στη κύρια μνήμη του περιεχομένου του accumulator
- 4)PC+1->PC,MAR //Επόμενη εντολή
- 5)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

ADC \$K,X:

- 1)PC+1->PC,MAR //To K στον MDR
- 2)MDR+X->NOP,MAR //Διευθυνσιοδότηση της κύριας μνήμης με τη διεύθυνση:K+R(X)
- 3)MDR+ACC->ACC(CARRYE~=0)//Πρόσθεση των δεδομένων της παραπάνω θέσης με τα δεδομένα του accumulator με κρατούμενο εισόδου και αποθήκευση του αποτελέσματος στον accumulator.
- 4)PC+1->PC,MAR //Επόμενη εντολή
- 5)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

CRC:

- 1)0+0->NOP,MSTATUS=1//Η πρόσθεση 0+0 έχει κρατούμενο εξόδου 0 οπότε ενημερώνουμε τα macroflags
- 2)PC+1->PC,ΜΑR//Επόμενη εντολή
- 3)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

BRNZ \$K:

- 1)PC+1->PC,MAR(Update BRA(4:0),CON(2:0),BIN(2:0))//Πρόσπέλαση του Κ και αν Z=1 πήγαινε 4 θέσεις παρακάτω στη μικρομνήμη.
- 2)MDR+0->PC//Αν εν τέλει Z=0 αποθηκεύουμε το Κ στον PC
- 3)PC+0->ΝΟΡ,ΜΑΡ // Και επίσης το Κ στον ΜΑΡ
- 4)NEXT(PC)// Ενεργοποιήσε την εντολή που έχει opcode στη θέση μνήμης Κ
- 5)PC+1->PC,MAR //Αν εν τέλει Z=1 απλά πήγαινε στην επόμενη εντολή.
- 6)ΝΕΧΤ(PC)//Ενεργοποιήσε την επόμενη αυτή εντολή

SHLA:

- 1)ACC+0->ACC,I(8:6)=111,SH~=0) //Αφήνουμε αναλλοίωτα τα δεδομένα του του accumulator και με τα κατάλληλα σήματα κάνουμε απλή ολίσθηση 1 θέση αριστερά.
- 2)PC+1->PC,ΜΑR////Επόμενη εντολή
- 3)ΝΕΧΤ(ΡC) //Ενεργοποίηση της επόμενης εντολής

HALT:

- 1)PC+0->PC,ΜΑR//Αφήνουμε αναλλοίωτο τους PC,ΜΑR
- 2)NEXT(PC)// Ενεργοποιούμε την εντολή που δείχνει τώρα ο MAR και αφού ο MAR δεν άλλαξε ο MAPPER θα ξαναπάει εκεί που αρχίζει το μικροπρόγραμμα της HALT και το πρόγραμμα θα ''κολλήσει'' εκεί.

Σημείωση: Στην πρώτη μικροεντολή της BRNZ \$K BRA(4:0)=00100 γιατί θέλουμε να πάμε 4 μικροεντολές μπροστά στη μικρονήμη αν Z=1, BIN(2:0)=011 γιατί θέλουμε να κάνουμε το άλμα αυτό εφόσον η η σημαία zero είναι 1. Και CON(2:0)=011 γιατί ελέγχουμε τη τιμή της μακροσημαίας. (η μικροσημαίες ανανεώνονται κάθε φορά που γίνεται πράξη στην ALU).

Bootstrap

- 1. Switches + 0 -> PC, MAR
- 2. NEXT(PC)

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	- 1	I	- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
SW+0->PC,MAR	Х	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
	XXXX																		
NEXT(PC)	X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

LDA \$K,X	BRA	BIN	CON	ı	ı	ı	APORT	BPORT	DDATA	SH ~	SEL B	MWE ~	MARCL K	MSTATU S	LDS ~	PCE ~	CARRYE ~	MDE ~	DDATAE ~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+X->NOP,MAR	Χ	000	XXX	101	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
MDR+0->ACC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LDX #K	BRA	BIN	CON	I			APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->X	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
INX	BRA	BIN	CON	I			APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	?	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
X+1->X	Χ	000	XXX	101	000	011	0110	0110	01	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

CMDV #V	BRA	DIN	CON	_	_	_	APORT	BPORT	DDATA	SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
CMPX #Y	DKA	BIN	CON	10.0	1	1	APURT	BPURI	DUATA	~	В	~	ĸ	5	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
X-MDR->NOP,FLAGS	Χ	000	XXX	101	001	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
STA \$K,X	BRA	BIN	CON			_	APORT	BPORT	DDATA	?	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()	.)		(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+X->NOP,MAR	Χ	000	XXX	101	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
ACC+0->NOP, MWE	Χ	000	XXX	100	000	001	0001	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

ADO CK V	DDA	DIN	CON				ADODT	DDODT	DDATA	SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
ADC \$K,X	BRA	BIN	CON	- 1		- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+X->NOP,MAR	Χ	000	XXX	101	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
MDR+ACC-	XXXX																		
>ACC(CARRYE~=0)	Χ	000	XXX	101	000	011	0001	0001	XX	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
CRC	BRA	BIN	CON		- 1	I	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
0+0-	XXXX																		
>NOP,MSTATUS=1	Χ	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	00	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

DDN7 ¢V	DDA	DIN	CON				ADODT	DDODT	DDATA	SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
BRNZ \$K	BRA	BIN	CON	(0.0	/= a	(2.2	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
PC+1->PC,MAR	00100	011	011	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->PC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+0->NOP,MAR	Χ	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
SHLA	BRA	BIN	CON	1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	.)	.)		(3:0)	(3:0)	(1:0)										
ACC+0-	XXXX																		
>ACC,I(8:6)=111,SH~=0	Χ	000	XXX	100	000	111	0001	0001	XX	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
HALT	BRA	BIN	CON	1	- 1	I	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	`)	`)	`)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+0->PC,MAR	Χ	000	XXX	100	000	011	0011	0011	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

Όσον αφορά τα Don't Care bits έχουμε:

ΒRA(4:0)=ΧΧΧΧΧ δεν αλλάζει η ροή του προγράμματος(π.χ άλμα σε άλλη διεύθυνση στη μικρομνήμη) οπότε μας είναι αδιάφορο.

CON(2:0)=XXX καθορίζει τη συνθήκη της εντολής διακλάδωσης μα επειδή δεν έχουμε κάποια εδώ μας είναι αδιάφορο.

Σε όλες τις εντολές τύπου (καταχωρητής) + data(≠0)->NOP,MAR η τιμή του BPORT(3:0)=XXXX γιατί δε γράφουμε σε κάποιον καταχωρητή οπότε δε μας ενδιαφέρει η τιμή του. Εάν τα data=0 τότε το πεδίο Data(1:0)=XX αφού δε μας ενδιαφέρει η τιμή τους αφού δε περνάνε από τον Selector.

Σε όλες τις εντολές τύπου MDR+0->(καταχωρητής≠MAR) για τον ίδιο λόγο με παραπάνω τα data=XX ,Aport=XXXX αφού ο MDR δεν έχει κάποια διεύθυνση οπότε δε μας ενδιαφέρει τι θα πάρει το Aport. Εάν ο καταχωρητής που αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα είναι ο MAR τότε μιας και αυτός επειδή δεν έχει κάποια διεύθυνση επίσης Bport=XXXX .

Στην εντολή NEXT(PC) όλα τα σήματα >1bit (εκτός του I(8:6)=001 γιατί δε γράφουμε σε κανέναν καταχωρητή και ως συνήθως το BIN(2:0)=000) είναι αδιάφορα μιας και το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε την επόμενη μικροεντολή μέσω του LDS~=0.

3° ΜΕΡΟΣ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

MICRO c BOOTSTRAP m00 000000000011100001100000011001111010111 //Sw+0->PC.MAR m01 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC) c LDA \$K,X m02 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR m05 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR m06 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC) c LDX #K m07 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR m08 000000000011100001100000110001110011101 //MDR+0->X m09 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR m0a 0000000000000000001100001111 //NEXT(PC) c INX m0b 00000000001010000110110011110011110 //X+1->X m0c 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR m0d 0000000000000000001100001111 //NEXT(PC) c CMPX #Y m0e 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR m10 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR m11 000000000000000000011000000001110001111 //NEXT(PC)

c STA \$K,X

```
m12 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR
m14 0000000000100000001000100011100011111 //ACC+0->NOP.MWE
m15 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m16 00000000000000000001100001111 //NEXT(PC)
    c ADC $K.X
m17 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m1a 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m1b 00000000000000000001100001111 //NEXT(PC)
    c CRC
m1c 00000000001110000010000000001110111110 //0+0->NOP.MSTATUS=1
m1d 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR
m1e 00000000000000000001100001111 //NEXT(PC)
    c BRNZ $K
m1f 0010001101110100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR,[BRA,BIN,CON]
m21 000000000010000000100110000001111011111 //PC+0->NOP.MAR
m22 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)
m23 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR
m24 00000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)
    c SHLA
m25 0000000000100001110001000110011111 //ACC+0->ACC.SH~=0
m26 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR
m27 00000000000000000011000000001110001111 //NEXT(PC)
    c HALT
m28 000000000010000001100110011001111011111 //PC+0->PC,MAR
m29 0000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)
MAPPER
m00 02 LDA $K,X
m01 07 LDX #K
m02 0b INX
m03 0e CMPX #Y
m04 12 STA $K.X
m05 17 ADC $K.X
m06 1c CRC
```

m07 1f BRNZ \$K

m08 25 SHLA

m09 28 HALT

MAIN

m00 00

m01 10

m02 08

m03 05

m04 20

m05 04

m06 30

m07 02

m08 03

m09 08

m0a 07

m0b 00

m0c 06

m0d 09