ΑΣΚΗΣΗ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΎ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συνεργάτες:

1)Βέργος Γεώργιος ,ΑΜ:1072604

2) Τσούλος Βασίλειος, ΑΜ:1072605

Emails συνεργατών:

1)up1072604@upnet.gr

2)<u>up1072605@upnet.gr</u>

Τμήμα:Α΄

Ημερομηνία:26/04/2021

Εξάμηνο :4°

Base Resgister(BR):0101 Program Counter: 0011 Stack Pointer(SP):0111 Limit Register(LR):0001

Βοηθητικός καταχωρητής X:1001 Βοηθητικός καταχωρητής ΤΕΜΡ:1011

N	lain Mem	ory
Κώδικας εντολής	Θέση	Περιεχόμενο
LOADBR	00	00
#17	01	17
LOADSP	02	01
#18	03	18
LOADLR	04	02
#10	05	10
PUSH \$20	06	03
	07	20
PUSH \$21	08	03
	09	21
SUB	Oa	06
PUSH \$22	0b	03
	0c	22
ADD	Od	05
POP \$20	0e	04
	0.0	20

9

	Mapper	
Κώδικας εντολής	Opcode/Θέση	Περιεχόμενα
LOADBR #K	00	02
LOADSP #K	01	06
LOADLR #K	02	Oa
PUSH \$K	03	0e
POP \$K	04	18
ADD	05	22
SUB	06	30

Στις θέσεις μνήμης 20,21,22 βάζουμε τα δεδομένα 07,13(19 decimal),19(25 in decimal) χειροκίνητα. Μετά το τέλος του προγράμματος έχουμε αποτέλεσμα:0D(13 in decimal) στη θέση μνήμης 20(αποθηκευμένο εκεί λόγω της POP).

Η έκφραση W=X-Y+Z για να υπολογιστεί μέσω του μηχανισμού στοίβας πρέπει να μετατραπεί σε postfix notation . Έτσι θα έχουμε :W=XY-Z+ Δηλαδή θα πρέπει να υλοποιήσουμε το εξής μακροπρόγραμμα:

PUSH X

PUSHY

SUB

PUSH Z

ADD

POP

1° ΜΕΡΟΣ:ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

LOADBR #K:

PC+1->PC,MAR//To K OTOV MDR

MDR+0->BR //Αποθήκευση του Κ στον BR

PC+1->PC,MAR //Πάμε στο επόμενο opcode

NEXT(PC) // Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

LOADSP #K:

PC+1->PC,MAR//To K OTOV MDR

MDR+0->SP //Αποθήκευση του Κ στον SP

PC+1->PC,MAR //Πάμε στο επόμενο opcode

NEXT(PC) // Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

LOADLR #K:

PC+1->PC,MAR//To K otov MDR

MDR+0->LR //Αποθήκευση του Κ στον LR

PC+1->PC,MAR //Πάμε στο επόμενο opcode

NEXT(PC) // Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

PUSH \$K:

SP-LR->NOP, FLAGS // Σύγκριση των τιμών των SP, LR για να ελέγξουμε εάν η στοίβα είναι άδεια , ενημερώνοντας τα flags.

PC+1->PC,MAR,BRA // Εάν LR>SP τότε η στοίβα είναι γεμάτη οπότε κάνε branch στην επόμενη μακροεντολή και το Κ στον MDR

PC+0->PC,MAR,z=1 pio kato bra 6 theseis //Εάν SP=LR τότε η στοίβα είναι γεμάτη οπότε κάνε branch στην επόμενη μακροεντολή

MDR+0->NOP, MAR / / Διευθυνσιοδοτούμε τη κύρια μνήμη με το Κ(πάμε στη διεύθυνση Κ).

MDR+0->TEMP//Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης μνήμης Κ στον ΤΕΜΡ

SP-1->SP//Μειώνουμε τον SP κατά 1 ώστε να βρισκόμαστε στη νέα κορυφή της στοίβας.

SP+O->NOP,MAR // Διευθυνσιοδοτώ τη κύρια μνήμη με την τιμή του SP έτσι τώρα είμαστε στη κορυφή της στοίβας.

TEMP+0->NOP, MWE//Γράφουμε τα δεδομένα του ΤΕΜΡ στην κορυφή της στοίβας

PC+1->PC,MAR//Πάμε στο επόμενο opcode

NEXT(PC)// Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

POP \$K:

BR-SP->NOP,FLAGS // Σύγκριση των τιμών των SP,BR για να ελέγξουμε εάν η στοίβα είναι άδεια ,ενημερώνοντας τα flags.

PC+1->PC,MAR,Jump,n=1 // Εάν BR<SP τότε η στοίβα είναι άδεια οπότε κάνε branch στην επόμενη μακροεντολή και το Κ στον MDR MDR+0->TEMP //Αποθηκεύουμε το Κ στον ΤΕΜΡ

SP+0->NOP, MAR //Διευνσιοδοτούμε την κύρια μνήμη με την τιμή του SP έτσι τώρα είμαστε στην κορυφή της στοίβας

MDR+0->X //Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της κορυφής της στοίβας στον καταχωρητή X

ΤΕΜΡ+Ο->ΝΟΡ,ΜΑΡ //Διευθυνσιοδοτούμε τη κύρια μνήμη με την τιμή Κ(είμαστε στη διεύθυνση Κ).

X+0->NOP, MWE // Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της κορυφής της στοίβας στην θέση μνήμης Κ

SP+1->SP// Αυξάνουμε τον SP κατά αφού κάναμε POP έτσι ώστε να βρισκόμαστε πια στη νέα κορυφή της στοίβας

PC+1->PC,MAR//Πάμε στο επόμενο opcode

NEXT(PC))// Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

ADD:

BR-SP->NOP,FLAGS//Συγκρίνουμε τις τιμές των BR,SP για να δούμε αν η στοίβα έχει τουλάχιστον 2 στοιχεία.

PC+O->PC,MAR,BRA_Z// Εάν macro_zero=1 τότε η στοίβα έχει 1 στοιχείο μόνο οπότε κάνουμε branch 11 θέσεις μικρομνήμης. Προχωράμε δηλαδή στην επόμενη μακροεντολή/opcode του μακροπρογράμματος.

PC+0->PC,MAR,BRA_N// Εάν macro_negative=1 τότε η στοίβα δεν έχει κανένα οπότε κάνουμε branch 10 θέσεις μικρομνήμης. Προχωράμε δηλαδή στην επόμενη μακροεντολή/opcode του μακροπρογράμματος.

SP+0->NOP, MAR //Βρισκόμαστε στην κορυφή της στοίβας

MDR+0->X//Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της κορυφής της στοίβας στον καταχωρητή X

SP+1->SP// Αυξάνουμε τον SP κατά 1 ώστε να πάμε στην αμέσως επόμενη θέση της στοίβας (τη 2ⁿ θέση)

SP+0->NOP, MAR//Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση της στοίβας

MDR+0->TEMP //Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της 2^{ης} θέσης της στοίβας στον καταχωρητή TEMP.

X+TEMP->X //Προσθέτουμε τα δεδομένα της 1^{ης} και της 2^{ης} θέσης της στοίβας και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή Χ

SP-1->SP//Μειώνουμε τον SP κατά 1 ώστε να πάμε στην κορυφή της στοίβας

SP+O->NOP, MAR//Βρισκόμαστε στην κορυφή της στοίβας

X+0->NOP, MWE//Γράφουμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης στην κορυφή της στοίβας

PC+1->PC,MAR ///Πάμε στο επόμενο opcode

NEXT(PC) // Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

SUB:

BR-SP->NOP,FLAGS//Συγκρίνουμε τις τιμές των BR,SP για να δούμε αν η στοίβα έχει τουλάχιστον 2 στοιχεία.

PC+0->PC,MAR,BRA_Z// Εάν macro_zero=1 τότε η στοίβα έχει 1 στοιχείο μόνο οπότε κάνουμε branch 11 θέσεις μικρομνήμης. Προχωράμε δηλαδή στην επόμενη μακροεντολή/opcode του μακροπρογράμματος.

PC+0->PC,MAR,BRA_N// Εάν macro_negative=1 τότε η στοίβα δεν έχει κανένα οπότε κάνουμε branch 10 θέσεις μικρομνήμης. Προχωράμε δηλαδή στην επόμενη μακροεντολή/opcode του μακροπρογράμματος.

SP+O->NOP, MAR //Βρισκόμαστε στην κορυφή της στοίβας

MDR+0->X//Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της κορυφής της στοίβας στον καταχωρητή X

SP+1->SP//Αυξάνουμε τον SP κατά 1 ώστε να πάμε στην αμέσως επόμενη θέση της στοίβας(τη 2ⁿ θέση)

SP+O->NOP, MAR//Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση της στοίβας

MDR+0->TEMP //Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της 2^{ης} θέσης της στοίβας στον καταχωρητή TEMP.

ΤΕΜΡ-Χ->Χ //Αφαιρούμε τα δεδομένα της 1^{ης} Θέσης της στοίβας από τα δεδομένα της 2^ης Θέσης της στοίβας και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή Χ

SP-1->SP//Μειώνουμε τον SP κατά 1 ώστε να πάμε στην κορυφή της στοίβας SP+0->NOP,ΜΑR//Βρισκόμαστε στην κορυφή της στοίβας X+0->NOP,ΜWE//Γράφουμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης στην κορυφή της στοίβας PC+1->PC,ΜΑR ///Πάμε στο επόμενο opcode NEXT(PC) // Ενεργοποιούμε το μικροπρόγραμμα αυτού του opcode.

2° MEPOS: $40-A\Delta$ ES MIKPOENTO $\Lambda\Omega$ N

<u>Bootstrap</u>

1. Switches + 0 -> PC, MAR

2. NEXT(PC)

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	- 1	I	1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	.)	()	()	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
SW+0->PC,MAR	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

LOADSP #K	BRA	BIN	CON	ı	ı	ı	APORT	BPORT	DDATA	SH ~	SEL B	MWE ~	MARCL K	MSTATU S	LDS ~	PCE ~	CARRYE ~	MDE ~	DDATAE ~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()	`)	`)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->SP	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0111	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LOADBR #K	BRA	BIN	CON	I	- 1		APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->BR	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0101	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
LOADLR #K	BRA	BIN	CON	- 1		- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	()	())	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		ĺ
PC+1->PC,MAR	X	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
MDR+0->LR	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	0001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1 1
	XXXX																		ĺ
PC+1->PC,MAR	X	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

DUOU ĈI	DDA	DIM	001				ADODT	DDODT	DDATA	SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
PUSH \$K	BRA	BIN	CON	1	/- a	(2.2	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0	(5:3	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX																		
SP-LR->NOP,FLAGS	Χ	000	XXX	001	010	001	0111	0001	XX	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
PC+1->PC,MAR,BRA	00111	011	010	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
PC+0->PC,MAR,BRA	00110	011	011	101	000	011	0011	0011	00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
MDR+0->NOP,MAR	XXXX	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
MDR+0->TEMP	XXXX X	000	XXX	111	000	011	XXXX	1011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
SP-1->SP	XXXX	000	XXX	101	001	011	0111	0111	01	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
SP+0->NOP,MAR	XXXX X	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
TEMP+0->NOP,MWE	XXXX X	000	XXX	100	000	001	1011	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
PC+1->PC,MAR	XXXX	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
NEXT(PC)	XXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

DOD ¢V	BRA	BIN	CON		1		APORT	DDODT	DDATA	SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
POP \$K	BRA	BIIN	CON	/O.O	/F.O	/O.C	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
	(4:0)	(2.0)	(2.0)	(2:0	(5:3	(8:6	(2.0)	(2.0)	(1.0)										
		(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
BR-SP->NOP,FLAGS	XXXX	000	XXX	001	010	001	0101	0111	XX	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1 1
										1	1	1	4	0	1	1	4	1	1
PC+1->PC,MAR,BRA	00111	011	010	101	000	011	0011	0011	01	- 1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
MDD 0 TEMP	XXXX	000	V/V/	444	000	044	V/////	4044	V/V	4	١,	,	_	•	,	١,		_	4
MDR+0->TEMP	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	1011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX													_					
SP+0->NOP,MAR	X	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
MDR+0->X	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
TEMP+0->NOP,MAR	XXXX																		
	Χ	000	XXX	100	000	001	1011	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
X+0->NOP,MWE	Χ	000	XXX	100	000	001	1001	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	XXXX																		
SP+1->SP	Х	000	XXX	101	000	011	0111	0111	01	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

ADD	BRA	BIN	CON	ı	ı	1	APORT	BPORT	DDATA	SH ~	SEL B	MWE ~	MARCL K	MSTATU S	LDS ~	PCE ~	CARRYE ~	MDE ~	DDATAE ~
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0	(5:3	(8:6	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX					,		, ,	, ,										
BR-SP->NOP,FLAGS	Χ	000	XXX	001	010	001	0101	0111	XX	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
PC+0->PC,MAR,BRA	01011	011	011	101	000	011	0011	0011	00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
PC+0->PC,MAR,BRA	01010	011	010	101	000	011	0011	0011	00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
00.0.1100.1110	XXXX	000	1001	400	000	004	2444	2000/	207	_		_	4				j	_	4
SP+0->NOP,MAR	X	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
MDR+0->X	XXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
SP+1->SP	XXXX	000	XXX	101	000	011	0111	0111	01	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
35+1-235	XXXX	000	^^^	101	000	UII	0111	0111	UI		1	ı	U	U	1	ı	I	ı	U
SP+0->NOP,MAR	X	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
MDR+0->TEMP	XXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
TEMP+X->X	XXXX	000	XXX	001	000	011	1011	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
SP-1->SP	XXXX	000	XXX	101	001	011	0111	0111	01	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
SP+0->NOP,MAR	XXXX	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
X+0->NOP,MWE	XXXX	000	XXX	100	000	001	1001	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
PC+1->PC,MAR	XXXX	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
NEXT(PC)	XXXX X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

SUB	BRA	BIN	CON	1	1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH ~	SEL B	MWE ~	MARCL K	MSTATU S	LDS ~	PCE ~	CARRYE ~	MDE ~	DDATAE ~
	DIVI	Dii	0011	(2:0	(5:3	(8:6	711 0111	DI OITT	DD/(I/(IX	0					
	(4:0)	(2:0)	(2:0))))	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
	XXXX		,	,					,										
BR-SP->NOP,FLAGS	Χ	000	XXX	001	010	001	0101	0111	XX	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
PC+0->PC,MAR,BRA	01011	011	011	101	000	011	0011	0011	00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
PC+0->PC,MAR,BRA	01010	011	010	101	000	011	0011	0011	00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	XXXX																		
SP+0->NOP,MAR	Χ	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	XXXX					244		4004											,
MDR+0->X	X	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
SP+1->SP	XXXX	000	XXX	101	000	011	0111	0111	01	4	1	1	0	0	4	4	4	4	0
3P+1-23P	X	000	^^^	101	000	UII	UIII	UIII	UI	ı	ı	ı	U	U	ı	ı	I	I	0
SP+0->NOP,MAR	X	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
·	XXXX																		
MDR+0->TEMP	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	1011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	XXXX																		
TEMP-X->X	Х	000	XXX	001	010	011	1011	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
00.4 : 00	XXXX	000	\0\0\	404	004	044	0444	0444	0.4		4	4	•	•			,	,	•
SP-1->SP	X	000	XXX	101	001	011	0111	0111	01	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
SP+0->NOP,MAR	XXXX	000	XXX	100	000	001	0111	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Ol vo itol junit	XXXX		7001	100			0111	70001	701	·	•	•							
X+0->NOP,MWE	X	000	XXX	100	000	001	1001	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
·	XXXX																		
PC+1->PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0011	0011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
NEXT(PC)	XXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
NEXT(PC)	XXXX X	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

30 ΜΕΡΟΣ:ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΜΙΚΡΟΜΝΗΜΗ-ΜΑΡΡΕΚ-ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

MICRO

c BOOTSTRAP

m00 000000000011100001100000011001111010111 //Sw+0->PC,MAR m01 000000000000000001000000001110001111 //NEXT(PC)

c LOADBR #K

```
m05 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c LOADSP #K
m09 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c LOADLR #K
m0a 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR
m0c 00000000001010001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m0d 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c PUSH $K
m0f 0011101101010100001100110011011111011110 //PC+1->PC,MAR,CHECK_N
m10 0011001101110100001100110011001111011110 //PC+0->PC.MAR.CHECK Z
m11 000000000011100000100000000001111011101 //MDR+0->NOP,MAR
m13 0000000000101001011011101111011110011110 //SP-1->SP
m14 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP.MAR
m16 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m17 000000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c POP $K
m1b 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP.MAR
m1c 0000000000111000011000010010011110011101 //MDR+0->X
m1d 000000000010000000110110000001111011111 //TEMP+0->NOP.MAR
m1f 000000000010100001101110111011110011110 //SP+1->SP
m21 000000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
   c ADD
m23 0101101101110100001100110011001111011110 //PC+0->PC.MAR.CHECK Z
m24 0101001101010100001100110011001111011110 //PC+0->PC,MAR,CHECK N
```

```
m25 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP,MAR
m26 0000000000111000011000010010111011101 //MDR+0->X
m27 000000000010100001101110111011110011110 //SP+1->SP
m28 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP.MAR
m2a 000000000000100001110111001001111011111 //TEMP+X->X
m2b 000000000010100101101110111011110011110 //SP-1->SP
m2c 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP.MAR
m2d 00000000001000000110010000001100011111 //X+0->NOP,MWE
m2e 000000000010100001100110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m2f 000000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
    c SUB
m31 0101101101110100001100110011001111011110 //PC+0->PC,MAR,CHECK Z
m32 0101001101010100001100110011001111011110 //PC+0->PC,MAR,CHECK N
m33 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP,MAR
m35 000000000010100001101110111011110011110 //SP+1->SP
m36 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP.MAR
m39 000000000010100101101110111011110011110 //SP-1->SP
m3a 000000000010000000101110000001111011111 //SP+0->NOP.MAR
m3b 000000000010000000110010000001100011111 //X+0->NOP.MWE
m3c 00000000001010000110011011111011110 //PC+1->PC.MAR
m3d 000000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
MAPPER
m00 02 LOADBR #K
m01 06 LOADSP #K
m02 0a LOADLR #K
m03 0e PUSH $K
m04 18 POP $K
m05 22 ADD
m06 30 SUB
MAIN
m0000
m01 17
```

m02 01

m03 18

m04 02

m05 10

m06 03

m07 20

m08 03

m09 21

m0a 06

m0b 03

m0c 22

m0d 05

m0e 04

m0f 20