# ΑΣΚΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΎ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

9.5

# Συνεργάτες:

1) Βέργος Γεώργιος ΑΜ:1072604

2) Τσούλος Βασίλειος ΑΜ:1072605

Εξάμηνο εκπόνησης: 4° Emails συνεργατών:

1) <u>up1072604@upnet.gr</u>

2) <u>up1072605@upnet.gr</u>

Ημερομηνία: 16/03/2021

Tμήμα:A' Accumulator: 0000 Program Counter: 0001

Βοηθητικός Καταχωρητής Χ: 0010

Η χρήση άλλων καταχωρητών αλλάζει τις 40 άδες αλλά η λειτουργία του μικροπρογράμματος παραμένει η ίδια.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα περιχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης όπου για τον mapper ισχύει ότι οι διευθύνσεις του αντιστοιχούν στα opcodes κάθε μακροεντολής ενώ τα περιεχόμενα της αντίστοιχης διεύθυνσης του δείχνουν πού ξεκινά το μικροπρόγραμμα της εντολής αυτής στη μικρομνήμη.

Ενώ στην κύρια μνήμη έχουμε αποθηκευμένες σε διαδοχικές διευθύνσεις τα opcodes ακολουθούμενα από τα έντελα που πιθανόν να έχουν.

Mapper										
Κώδικας	Opcode/Θέση	Περιεχόμενα								
εντολής										
LDA \$K	00	02								
ADD \$K	01	08								
STA \$K	02	0e								

### Αποτέλεσμα:

Main Memory										
Κώδικας	Θέση	Περιεχόμενο								
εντολής										
LDA \$08	00	00								
	01	08								
ADD \$09	02	01								
	03	09								
STA \$oa	04	02								
	05	Oa								

Accumulator=03(hex)// LDA \$K Accumulator=05(hex)//ADD \$K Main memory: Adress 0a->05(hex)(data). //STA \$K

### ΜΕΡΟΣ 10:ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

1) Για το μικροπρόγραμμα της μακροεντολής LDA \$K έχουμε τον εξής ψευδοκώδικα:

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR // Θέλουμε το K(η διεύθυνση από την οποία θα φορτώσουμε τα δεδομένα ) να πάει στον MDR (βρίσκεται ακριβώς μια θέση δίπλα στο opcode)

MDR + 0 → ACC // Μεταφέρουμε το K στον Accumulator

ACC + 0 → NOP,MAR Διευθυνσιοδοτούμε τη μνήμη με το Κ(ώστε να βρισκόμαστε πια ) στη διεύθυνση μνήμης Κ

MDR+0->ACC // Φορτώνουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης Κ στον accumulator

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR // Αυξάνουμε τον PC κατά ένα έτσι ώστε ο MAR να δείξει στο opcode της επόμενης εντολής. Αφού αυτό βρίσκεται ακριβώς δίπλα του έντελου της προηγούμενης μακροεντολής.

ΝΕΧΤ(PC) // Πηγαίνουμε στο μικροπρόγραμμα της επόμενης μακροεντολής.

- 2) Για το μικροπρόγραμμα της μακροεντολής ADD \$K έχουμε τον εξής ψευδοκώδικα:
  - ADD \$K:

 $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR

MDR + 0  $\rightarrow$ X // Φορτώνουμε στον βοηθητικό καταχωρητή X το K(που βρίσκεται στον MDR)

Χ+0->ΝΟΡ,ΜΑΡ // Διευθυνσιοδοτούμε τη μνήμη με το Κ(ώστε να βρισκόμαστε πια ) στη διεύθυνση μνήμης Κ

MDR + ACC  $\rightarrow$  ACC // Προσθέτουμε στον accumulator το περιεχόμενο του MDR(που είναι πια το περιεχόμενο της διεύθυνσης μνήμης Κ)

 $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR

NEXT(PC)

- 3) Για το μικροπρόγραμμα της μακροεντολής STA \$K έχουμε τον εξής ψευδοκώδικα:
  - STA \$K:

 $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR

 $MDR + 0 \rightarrow X$ 

X+0->NOP,MAR

ACC +  $0 \rightarrow NOP$ , MWE~ // Αποθηκεύουμε το περιχόμενο του accumulator στη διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο MAR(στην διεύθυνση K).

ΜΕΡΟΣ 2<sup>ο</sup> :40-ΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ Παρακάτω παρατίθονται οι 40-'αδες των μικροεντολών κάθε μακροεντολής(συμπεριλαμβάνονται και για το μικροπρόγραμμα Bootstrap.

•										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE	ADDRES
BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	I	1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~	S
				(2:0	(5:3	(8:6														
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	)	)	)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0-	XXXX																			
>PC,MAR	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0001	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
	XXXX			XX	XX															
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	Χ	Χ	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m01

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE	ADDRES
LDA \$K	BRA	BIN	CON	I		I	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	2	~	S
				(2:0	(5:3	(8:6														
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	)	)	)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1-	XXXX																			
>PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0001	0001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m02
	XXXX																			
MDR+0->ACC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m03
ACC+0-	XXXX																			
>NOP,mar	Χ	000	XXX	100	000	001	0000	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m04
	XXXX																			
MDR+0->ACC	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m05
PC+1-	XXXX																			
>PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0001	0001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m06
	XXXX			XX	XX															
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	Х	Х	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m07

ADD \$K	BRA	BIN	CON	ı	ı	ı	APORT	BPORT	DDATA	SH ~	SEL B	MWE ~	MARCL K	MSTATU S	LDS ~	PCE ~	CARRYE ~	MDE ~	DDATAE ~	ADDRES S
				(2:0	(5:3	(8:6														
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	)	)	)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1-	XXXX																			
>PC,MAR	Х	000	XXX	101	000	011	0001	0001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m08
	XXXX																			
MDR+0->X	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m09
X+0-	XXXX																			
>NOP,MAR	Χ	000	XXX	100	000	001	0010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m0a
MDR+ACC-	XXXX																			
>ACC	Χ	000	XXX	101	000	011	0000	0000	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m0b
PC+1-	XXXX																			
>PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0001	0001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0c
	XXXX			XX	XX															
NEXT(PC)	Χ	000	XXX	Χ	Χ	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m0d

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE	ADDRES
STA \$K	BRA	BIN	CON		- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~	S
				(2:0	(5:3	(8:6														
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	)	)	)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1-	XXXX																			
>PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0001	0001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0e
	XXXX																			
MDR+0->X	Χ	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m0f
X+0-	XXXX																			
>NOP,MAR	Χ	000	XXX	100	000	001	0010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m10
ACC+0-	XXXX																			
>NOP,mwe	Χ	000	XXX	100	000	001	0000	XXXX	XX	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	m11
PC+1-	XXXX																			
>PC,MAR	Χ	000	XXX	101	000	011	0001	0001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m12
·	XXXX			XX	XX															
NEXT(PC)	Х	000	XXX	Χ	Χ	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m13

### ΜΕΡΟΣ 3<sup>°</sup> :ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι δυνατό να συντομεύσουμε δύο εντολές κάθε μικροπρογράμματος σε μία οπότε δεν θα είναι απαραίτητη η χρήση του βοηθητικού καταχωρητή Χ.

Για το μικροπρόγραμμα της LDA \$K οι μικροεντολές : MDR+0->ACC και ACC+0->NOP,MAR μπορούν να γραφτούν ως: MDR+0->NOP,MAR

Και για τα δύο μικροπρογράμματα των ADD \$K και STA \$K οι μικροεντολές : MDR+0->X και X+0->NOP,MAR μπορούν να γραφτούν συντομευμένες ως : MDR+0->NOP,MAR.

Η μικροεντολή MDR+0->NOP,ΜΑΡ έχει την εξής σαραντάδα:

										SH	SEL	MWE	MARCL	MSTATU	LDS	PCE	CARRYE	MDE	DDATAE
	BRA	BIN	CON	- 1	- 1		APORT	BPORT	DDATA	~	В	~	K	S	~	~	~	~	~
				(2:0	(5:3	(8:6													
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	)	)	)	(3:0)	(3:0)	(1:0)										
MDR+0-	XXXX																		
>NOP,MAR	Χ	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1

Έτσι μπορούμε να έχουμε τον ψευδοκώδικα του βελτιστοποιημένου κώδικα:

4) Για το μικροπρόγραμμα της μακροεντολής LDA \$Κ έχουμε τον εξής ψευδοκώδικα:

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR MDR + 0  $\rightarrow$  NOP , MAR // Διευθυνσιοδοτούμε τη μνήμη (μέσω του MAR) αποθηκεύοντας σε αυτόν το (προηγούμενο) περιεχόμενο του MDR (που είναι το K). MDR + 0  $\rightarrow$  ACC PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR NEXT(PC)

- 5) Για το μικροπρόγραμμα της μακροεντολής ADD \$K έχουμε τον εξής ψευδοκώδικα:
  - ADD \$K :

 $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR  $MDR + 0 \rightarrow NOP$ , MAR  $MDR + ACC \rightarrow ACC$   $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR NEXT(PC)

- 6) Για το μικροπρόγραμμα της μακροεντολής STA \$K έχουμε τον εξής ψευδοκώδικα:
  - STA \$K :

 $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR  $MDR + 0 \rightarrow MOP$ , MAR  $ACC + 0 \rightarrow NOP$ , MWE~  $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR NEXT(PC)

## ΜΕΡΟΣ 40: ΜΙΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Τέλος έχουμε τον κώδικα της άσκησης σε δυαδική μορφή: (μικρομνήμη, MAPPER, Κύρια μνήμη) Όλα τα αδιάφορα σήματα κάθε σαραντάδας έχουν αντικατασταθεί με μηδενικά(0). MICRO

c BOOTSTRAP

m00 000000000011100001100000001001111010111 //SW+0->PC,MAR m01 0000000001110000110000010000111010111 //NEXT(PC)

c LDA \$K

```
m06 00000000001010001100010001011111011110 //PC+1->PC,MAR
m07 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
    c ADD $K
m08 000000000010100001100010001011111011110 //PC+1->PC,MAR
m09 000000000011100001100000010001110011101 //MDR+0->X
m0a 000000000010000000100100000001111011111 //X+0->NOP.MAR
m0c 000000000010100001100010001011111011110 //PC+1->PC,MAR
m0d 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
    c STA $K
m0e 000000000010100001100010001011111011110 //PC+1->PC,MAR
m0f 000000000011100001100000010001110011101 //MDR+0->X
m10 000000000010000000100100000001111011111 //X+0->NOP,MAR
m11 0000000000100000010000000001100011111 //ACC+0->NOP,MWE
m12 000000000010100001100010001011111011110 //PC+1->PC,MAR
m13 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)
MAPPER
m00 02 LDA $K
m01 08 ADD $K
m02 0e STA $K
MAIN
m00 00
m01 08
m02 01
m03 09
m04 02
m05 0a
m06 f0
m07 ff
m08 03
m09 02
m0a 01
```

ΜΕΡΟΣ 6<sup>0</sup>:ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ακολουθεί επίσης βελτιστοποιημένο μικροπρόγραμμα:

Όλα τα αδιάφορα σήματα κάθε σαραντάδας έχουν αντικατασταθεί με μηδενικά(0).

# MICRO m00 000

m00 000000000011100001100000001001111010111 //SW+0->PC,MAR m01 000000000011100001100000100000111010111 //NEXT(PC)

c LDA \$K

c BOOTSTRAP

m06 00000000000000000010000000001110001111 //NEXT(PC)

c ADD \$K

c STA \$K

### **MAPPER**

m00 02 LDA \$K

m01 07 ADD \$K

m02 0c STA \$K

MAIN

m00 00

m01 08

m02 01

m03 09

m04 02

m05 0a

m06 f0 m07 ff m08 03 m09 02 m0a 01

Mε Mapper:

Κώδικας εντολής	Opcode/Θέση	Περιεχόμενα
LDA \$K	00	02
ADD \$K	01	07
STA \$K	02	0c

Και κύρια μνήμη:

Κώδικας	Θέση	Περιεχόμενο					
εντολής							
LDA \$08	00	00					
	01	08					
ADD \$09	02	01					
	03	09					
STA \$oa	04	02					
	05	Oa					