ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ВЫЧИСЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И ВЫСОТЫ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ КООРДИНАТАМ

Доцент, кандидат техн. наук Л.В. Огородова

Московский государственный университет геодезии и картографии vg@miigaik.ru

Аннотация. Предложен простой способ вычисления геодезических криволинейных координат, основанный на использовании взаимосвязи геодезической широты и высоты. Выполнено сравнение этого способа с другими.

Ключевые слова: геодезические прямоугольные координаты, геодезические криволинейные координаты, воздушный эллипсоид, внешний эллипсоид

Abstract. A simple method of transforming geodetic rectangular coordinates to geodetic curvilinear coordinates is recommended. The method is compared with other methods.

Keywords: geodetic rectangular coordinates, geodetic curvilinear coordinates, aerial ellipsoid, external ellipsoid

Таблица

Преобразование координат	
B, L, H в X, Y, Z	X, Y , Z в B , L , H
$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e \sin^2 B}}$	$ tg B_o = \frac{Z}{(1 - e^2)D} $
$X = (N+H)\cos B\cos L$	$H = D\cos B_o + Z\sin B_o - a\sqrt{1 - e^2\sin^2 B_o}$
$Y = (N+H)\cos B \sin L$ $Z = (N-Ne^2 + H)\sin B$	$tg B = \frac{Z - He^2 \sin B_o}{(1 - e^2)D}$
$D = \sqrt{X^2 + Y^2} = (N + H)\cos B$	$ tg L = \frac{Y}{X} $

$$= \begin{bmatrix} [1at \ lon \ alt] := geo^T \\ a := 6378137 \\ e2 := 6.6943799901377997 \cdot 0.001 \\ n := \frac{a}{\sqrt{1 - e2 \cdot sin(lat)^2}} \\ d := (n + alt) \cdot cos(lat) \\ \begin{bmatrix} d \cdot cos(lon) \\ d \cdot sin(lon) \\ (n \cdot (1 - e2) + alt) \cdot sin(lat) \end{bmatrix}$$

$$geo := \begin{bmatrix} 56.93130 \\ 60.60247 \\ 100.123456 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.993639 \\ 1.057713 \\ 100.123456 \end{bmatrix}$$

$$ecef 2geo (geo 2ecef (geo)) = \begin{bmatrix} 0.993639 \\ 1.057713 \\ 100.123456 \end{bmatrix}$$

geo2ecef (geo) :=

ecef2geo(ecef):=

:=
$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}$$
 := ecef $\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}$:= ecef $\begin{bmatrix} x & z & z \end{bmatrix}$:= ecef $\begin{bmatrix} x & z$