# PHP 3.3 SUBIR A SERVIDOR

# **ENVÍO DE FICHEROS AL SERVIDOR**

En este punto veremos cómo podemos hacer que una página web suba al servidor un fichero seleccionado per el usuario.

# **Ejemplo**:

## subir\_ejemplo.HTML:

El formulario anterior incluye algunas etiquetas nuevas:

• Etiqueta *form*:

```
| form enctype= "multipart/form-data"..>
```

indica que el formulario está integrado por contenidos de diferente tipo, no solo texto plano.

• Un campo oculto que indica el tamaño máximo del archivo a enviar :

```
<input type="hidden" name="MAX FILE SIZE" value="1000000">
```

#### Nota:

a MAX \_FILE\_SIZE no se le puede dar un valor mayor que el valor que se haya especificado en la directiva upload\_max\_filesize en el archivo de configuración de PHP php.ini .Por defecto es té un límite de 2 MB.

• Un campo con el nombre y ubicación para el archivo:.

```
<input name="userfile" type="file" >
```

#### **Consideraciones:**

- El fichero subido se almacena en un **directorio temporal** y tenemos que moverlo al directorio de destino usando la función **move\_upload\_file()** porque en caso contrario será eliminado.
- Tiene que darse al fichero un **nombre** que evite coincidencias con ficheros ya subidos. Por esto, y como norma general, tiene que descartárse el nombre original del fichero y crear uno nuevo que sea único.
- La variable **\$\_FILES** contien toda la información del fichero subido:
  - \$ FILES['userfile']['name']: Nombre original del fichero en la máquina cliente
  - \$\_FILES['userfile']['type']:Tipo Mime del fichero.Por ejemplo,"image/gif"
  - \$\_FILES['userfile']['size']: Tamaño en bytes del fichero subido
  - \$\_FILES['userfile']['tmp\_name']: Nombre del fichero temporal en el cual se almacena el fichero
    subido en el servidor
  - \$\_FILES['userfile']['error']:Código de error asociado al fichero subido.

Un 0 indica que no ha habido error.

#### Nota:

userfile será el nombre que se ha usado en la variable type="file" del formulario

## subiendo\_ejemplo.php:

```
$filename=$ FILES['userfile']['name'];
$uploaddir='E:\\projects PHP IAW\\ARCH SUBIDOS\\';
$nomFinalArchivo=$ FILES['userfile']['name'];
// Comprobamos si se ha escogido algún fichero o si éste está vacío
$ninguno=$ FILES['userfile']['tmp name']=='none';
$tamanyo cero=$ FILES['userfile']['size']==0;
if ($ninguno || $tamanyo cero) {
    print("Error en la carga del fichero!<br>");
    }// como no se ha subido ningún fichero, se borrará del directorio temporal
else {
  $res=move uploaded file($ FILES['userfile']['tmp name'],
                    $uploaddir .$ FILES['userfile']['name']);
    if ($res)
        $nomTempArchivo=$ FILES['userfile']['tmp name'];
        // userfile lo subimos al directorio indicado en la vble uploaddir
        print "Carga realizada con éxito !. <br>";
        echo "Nombre temporal: $nomTempArchivo<br>";
        echo "Nombre final: $nomFinalArchivo";
    else
        { // si no se ha podido subir el userfile
        print "No se ha podido subir!.<br>";
```

# **PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:**

Los directivas de configuración del fichero *php.ini* relacionadas con la subida de ficheros *al servidor* son:

#### Opciones de configuración de subida de ficheros

Nombre	Valor predeterminado	Se puede cambiar en	Lista de cambios
file_uploads	71"	PHP_INI_SYSTEM	PHP_INI_ALL en PHP <= 4.2.3. Disponible desde PHP 4.0.3.
upload_tmp_dir	NULL	PHP_INI_SYSTEM	
upload_max_filesize	"2M"	PHP_INI_PERDIR	PHP_INI_ALL en PHP <= 4.2.3.
max_file_uploads	20	PHP_INI_SYSTEM	Disponible desde PHP 5.2.12.

- file\_uploads: Es un booleano que indica si se permite o no la subida de ficheros .
- upload\_tmp\_dir: Directorio temporal usado para guardar los ficheros durante el proceso de subida. Tiene que tener
  permisos de escritura para el usuario que está ejecutando PHP. Si no está especificado PHP usará el predeterminado
  del sistema. Si el directorio especificado no tiene permisos de escritura PHP volverá al directorio temporal del
  sistema por defecto. Si la directiva open\_basedir está habilitada, entonces el directorio del sistema por defecto tiene
  que permitir la subida de ficheros porque funciono.
- upload\_max\_filesize: Indica el tamaño máximo del fichero a subir . Cuando se usa un nombre entero , el valor del mismo es medido en bytes. También es puede usar la notación reducida.
- max\_file\_uploads: Indica el nombre máximo de ficheros permitidos para subir simultáneamente. A partir de PHP 5.3.4 los campos dejados en blanco en la subida deficheros no contarán en este límite.

#### **FUNCIONES DE UTILIDAD**

• is\_uploaded\_file(nomTemporalArchivo)

Devuelve booleano que indica si el fichero se ha subido con éxito o no al directorio temporal.

## Ejemplo:

```
<?php
   if(is_uploaded_file($_FILES['mifichero']['tmp_name']))
   {
      echo "Fichero subido";
   }
?>
```

move\_uploaded\_file(nomTemporalArchivo, nomFinalArchivo).

Mueve al servidor el fichero temporal indicado en el primer argumento con el nombre y directorio indicados en el segundo El segundo argumento incluye ruta y nombre del archivo

## Ejemplo:

```
<?php
$uploads_dir = '/uploads';
foreach($_FILES["pictures"]["error"] as $key => $error){
if ($error == UPLOAD_ERR_OK)

{
    $tmp_name = $_FILES["pictures"]["tmp_name"][$key];
    $name = $_FILES["pictures"]["name"][$key];
    move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$name");
}
}
```