UD 04_03 Tareas posteriores a la instalación de SSOO. Creación de imágenes. Modificaciones en el gestor de arranque.

Contenido

1	INTR	RODUCCIÓN	2
2	ALG	UNOS RECURSOS ÚTILES PARA EL TRABAJO EN ESTE TEMA	2
	2.1	Terminal en Ubuntu	2
	2.2	Crear una instantánea con VirtualBox	2
	2.3	Exportar la máquina virtual	3
	2.4	Portapapeles compartido en VirtualBox	6
	2.5	Ampliar el tamaño del disco duro en la máquina virtual	7
3	CREA	ación/restauración de imágenes con Clonezilla	. 11
	3.1	Descarga de Clonezilla y preparación de la máquina virtual	11
	3.2	Creación de la imagen de un disco completo	16
	3.3	Creación de la imagen de una partición	25
	3.4	Restaurar la imagen de un disco	27
	3.5	Restaurar la imagen a una partición o a varias	30
4	GEST	TOR DE ARRANQUE MÚLTIPLE GRUB	. 33
	4.1	Algunos archivos y directorios de GRUB	33
	4.1.1 4.1.2		
	4.2	Modificar la imagen de fondo de Grub	36
	4.3	Grub Customizer	37
	4.4 Grub"	AMPLIACIÓN, problema con Grub: "Cómo eliminar la contraseña de root en Ubuntu d	esde

1 Introducción

En este tema manejaremos dos herramientas relacionadas con el trabajo inmediatamente posterior a la instalación de los sistemas operativos: un programa para clonar discos y particiones, Clonezilla, y el gestor de arranque que ya se introdujo en el tema anterior, GRUB.

Con Clonezilla trabajaremos de forma local en la creación y restauración de imágenes tanto de particiones como de discos completos.

En GRUB realizaremos algunas posibles configuraciones para personalizar el menú que aparece al arrancar el sistema y veremos cómo es posible a partir de GRUB tomar el control del sistema operativo GNU/Linux sin conocer ninguna contraseña de administrador.

2 Algunos recursos útiles para el trabajo en este tema


2.1 Terminal en Ubuntu


Recordemos que, para acceder a la consola en Ubuntu, debemos pulsar el botón superior izquierdo y escribir "terminal":



2.2 Crear una instantánea con VirtualBox

Antes de hacer ciertas modificaciones en nuestras máquinas virtuales, puede interesarnos crear una instantánea, de manera que se guarda el estado de la máquina en el momento en que se realiza dicha instantánea y podemos volver a él si realizamos cambios no deseados que no sabemos cómo reparar. Podemos guardar distintos estados de la máquina virtual (por ejemplo, antes y después de instalar algún software) y volver al estado que nos interese en un momento dado.







2.3 Exportar la máquina virtual

A veces nos puede interesar llevar la máquina virtual a otro equipo o simplemente guardarnos la máquina virtual para poder recuperarla tal cual en otro momento. Para ello seleccionaremos la opción Archivo — Exportar servicio virtualizado. Se creará un fichero .ova con toda la información de la máquina virtual (configuración, discos duros, etc.). Para utilizar la máquina virtual en otro ordenador (donde esté VirtualBox instalado), simplemente se ha de copiar a él el fichero .ova y hacer doble clic sobre el nombre del fichero, o desde VirtualBox seleccionar Archivo — Importar servicio virtualizado.


Para realizar la EXPORTACIÓN:




Seleccionamos las máquinas virtuales a exportar:




En la siguiente ventana, en *Política de direcciones MAC*, seleccionar la "*Quitar todas las direcciones MAC de adaptador de red*" para que se asigne otra dirección diferente al importar la máquina virtual y no haya direcciones MAC repetidas en caso de que se vaya a utilizar la máquina virtual en la misma red. También en esta ventana podemos cambiar la ruta en la que se va a guardar el fichero .ova y su nombre.




En la siguiente ventana podemos añadir la información que consideremos oportuna:




Pulsaremos Exportar. El proceso tardará unos minutos.




Para **IMPORTAR** la máquina virtual desde el menú de VirtualBox:




Seleccionamos la ubicación y el fichero .ova a utilizar:



En la siguiente ventana, seleccionamos "Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red". También podemos modificar el directorio donde se va a ubicar la máquina virtual una vez importada.




Tras unos minutos, ya tendremos la máquina virtual disponible para ser utilizada.



2.4 Portapapeles compartido en VirtualBox


En algún momento nos puede venir bien la posibilidad de copiar texto entre la máquina virtual y el host. Podemos habilitar esta funcionalidad desde el menú que aparece en la parte de arriba de cada máquina virtual.




2.5 Ampliar el tamaño del disco duro en la máquina virtual

Si nos hemos quedado cortos con el tamaño de disco duro asignado a la máquina virtual, podemos ampliarlo.


En la vista "Herramientas de máquina" se presenta la siguiente información, donde vemos que el tamaño del disco es de 10GB:



Vamos a cambiar el tamaño a 15 GB. Para ello debemos hacer clic en el botón "Herramientas globales" y nos aparecerá lo siguiente.




Seleccionamos el disco duro que queremos modificar e indicaremos el nuevo tamaño en la parte de abajo.




Aplicamos los cambios y ya podremos ver que el tamaño de nuestro disco ha cambiado.




Ahora añadimos el nuevo espacio a la partición que ya teníamos para que se pueda utilizar (pudiera ser que lo que nos interesara fuera crear una nueva partición en lugar de añadir espacio a la partición que ya existe). Deberemos utilizar un programa para gestionar particiones como por ejemplo GParted que ya utilizamos en el tema anterior:




En este ejemplo concreto, queremos ampliar la partición /dev/sda1 (en tu sistema podría ser otra). Hacemos clic sobre ella para poder redimensionarla:



Nos aparece la siguiente ventana donde podemos desplazar el límite pulsando con el ratón o escribiendo el nuevo tamaño en el espacio correspondiente:



A continuación, vemos que el tamaño de la partición ha cambiado. Ahora tenemos que aplicar los cambios:



Tendremos la siguiente advertencia. En este caso pulsamos el botón Apply, pero dependiendo de nuestro caso, deberemos asegurarnos de que hemos hecho una copia de seguridad de nuestros datos.



Vemos que ahora el tamaño del disco duro es de 15 GB.



3 Creación/restauración de imágenes con Clonezilla

Tras instalar los sistemas operativos, establecer las configuraciones que necesitamos e instalar las aplicaciones que vamos a utilizar, es una buena práctica realizar una imagen de nuestro disco o de las distintas particiones. Para ello podemos utilizar programas como Clonezilla.

También puede sernos útil antes de realizar ciertos cambios en nuestro equipo que puedan ser potencialmente peligrosos y puedan conllevar la pérdida de datos. Para realizar copias de seguridad periódicas utilizaremos otro tipo de software.

Podemos encontrar la documentación y los enlaces de descarga de ClonezillaLive a partir del siguiente enlace: http://clonezilla.org/clonezilla-live.php

3.1 Descarga de Clonezilla y preparación de la máquina virtual

Procedemos a descargar la imagen .iso con CloneZillaLive. Descargamos la versión estable: http://clonezilla.org/downloads/download.php?branch=stable

Vemos que podemos elegir distintas opciones, la primera relativa a la arquitectura de nuestro microprocesador (lo mismo que encontrábamos con GParted). Para nuestra práctica con la máquina virtual seleccionaremos según lo que se puede ver abajo (no quiere decir que sea esa la opción obligatoria con máquinas virtuales, puedes probar con otra si lo deseas), pero si fuéramos a emplear Clonezilla con una máquina real, tendríamos que elegir en función de la arquitectura de nuestra CPU.

Downloads

To download Clonezilla live, select the following CPU architecture, file type, repository, then click the download button:

Release branch: stable, Clonezilla live version: 2.5.2-31

1. Select <u>CPU architecture</u> : i6	386	•
2. Select <u>file type</u> : iso ▼		
3. Select repository: auto	•	
Download		

Partiremos de la máquina virtual creada en la práctica 5.2 del documento pdf UD04_02_Particiones e instalación Windows y GNU.

A partir de ahí, puedes hacer esta práctica siguiendo una de las dos opciones siguientes:

OPCIÓN A

Vamos a añadir dos discos duros nuevos a esa máquina virtual:

- Uno de 10 GB, en el que crearemos tres particiones (cada partición del tamaño que desees). Las usaremos para guardar cualquier tipo de información.
- Otro de 20 GB y una sola partición con la totalidad del disco. Lo vamos a destinar a guardar las imágenes que realicemos.

Los discos duros que manejamos en la realidad son de tamaño muy superior, pero para conocer el funcionamiento de Clonezilla estos tamaños pequeños nos vienen bien para no tener que esperar tanto tiempo en los procesos de creación y restauración de imágenes y para no ocupar tanto espacio en nuestros discos duros reales. Por eso se propone usar un disco de 10GB con pocos datos en lugar del disco con los sistemas operativos instalados en la práctica anterior, aunque el trabajo a realizar con este disco sería similar.

OPCIÓN B


Crea un único disco nuevo de 40GB en la máquina de la práctica anterior. Este será el repositorio de imágenes y el otro disco que ya hay, donde instalaste los sistemas operativos en la práctica anterior, será el disco del que crearás las imágenes (equivaldrá al disco de 10GB con 3 particiones de la opción A).

Esta opción es más realista porque luego las imágenes creadas te podrán servir para restaurar los sistemas operativos en otro equipo, pero desde el punto de vista del manejo de CloneZilla, es igual la OPCIÓN A y la B.

Si optas por la opción B, tras la creación del disco indicado, salta al apartado 3.2.


Creamos el nuevo disco duro:

Interfaz de usuario




Crear nuevo disco Seleccionar disco existente Cancelar

Aceptar Cancelar



El proceso que sigue es igual al empleado cuando creamos un disco duro en una máquina virtual nueva.


Tras la creación de los dos discos queda la siguiente situación en el apartado de "Almacenamiento":




Con GParted, crearemos 3 particiones en el disco de 10 GB y una única partición en el disco de 20 GB. Para ello, recordemos que en la unidad óptica tenemos que cargar el disco (imagen .iso) correspondiente al GParted y además debe ser el primer dispositivo desde el que el sistema intenta arrancar:

```
Almacenamiento

Controlador: SATA
Puerto SATA 0: DUAL32bits.vdi (Normal, 46,00 GB)
Puerto SATA 1: [Unidad óptica] gparted-live-0.30.0-1-i686.iso (293,00 MB)
Puerto SATA 2: disco 10GB.vdi (Normal, 10,00 GB)
Puerto SATA 3: disco 20GB.vdi (Normal, 20,00 GB)
```



Una vez dentro de GParted, en el desplegable que encontramos arriba a la derecha vemos todos los discos conectados a nuestro equipo:




También vemos, en amarillo en la representación gráfica de las particiones y con el valor correspondiente en la columna "Usado", la ocupación de las particiones del primer disco, en el que se realizó la instalación de los sistemas operativos en la práctica anterior.

Seleccionamos el disco de 10GB y procedemos a crear particiones y dar formato tal como se explicó en la práctica correspondiente. Podemos dar formato NTFS para poder leer y escribir tanto desde Ubuntu como desde Windows o podemos formatear algunas como NTFS y otras como ext4, por ejemplo.

En el disco de 20 GB deberás crear una única partición, nos servirá como almacén de imágenes de discos. Dale formato ext4.

Ten en cuenta que si formateas alguna partición con un sistema de ficheros que Windows no puede leer, ni siquiera te aparecerá la unidad correspondiente en Windows.

Queda la siguiente situación para los dos nuevos discos:



Ahora podemos reiniciar la máquina virtual y desde alguno de los sistemas operativos, escribir información en las distintas particiones del disco duro de 10GB.


Cuando hayamos acabado, apagamos la máquina virtual.

Vamos a empezar ya a utilizar Clonezilla.


3.2 Creación de la imagen de un disco completo

En primer lugar, vamos a hacer una copia del disco de 10GB completo. Cargamos en la unidad óptica la imagen de disco correspondiente a ClonezillaLive.

Seleccionamos la primera opción:



Esperamos hasta que aparece la opción de selección del idioma. Seleccionamos el idioma con las flechas y para ir hasta Ok, utilizamos la tecla de tabulación y pulsamos intro:



Elegimos "No tocar el mapa de teclado":

```
Configuring console-data
El mapa de teclado describe la distribución de los símbolos en el teclado.
   «Elegir el mapa de teclado según arquitectura»: seleccione uno de los
teclado específicos para la arquitectura de su sistema
                                                                 (recomendado para teclados no
      - «No tocar el mapa de teclado»: evita que se sobreescriba el mapa de
                                                                                        teclado.
instalado en «/etc/console», que mantiene install-keymap(8). - «Mantener el mapa de
teclado del núcleo»: evita que se cargue ningún mapa de teclado la próxima vez que
inicie su sistema. - «Elegir el mapa de teclado de la lista completa»: lista todos los
         de teclado predefinidos. Se recomienda esta opción con teclados para
arquitecturas (normalmente USB).
Normas para tratar los mapas de teclado:
                       E<u>legir el mapa de teclado según arquitectura</u>
                       Mantener el mapa de teclado del núcleo
                       Elegir el mapa de teclado de la lista completa
                           <0k>
                                                                <Cancel>
```

A partir de aquí podrás utilizar el ratón. Elegimos "Iniciar Clonezilla":



En la siguiente pantalla utilizaremos la primera opción:

```
*Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)

*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUMA GARANTIA*

///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///

Dos modos están disponibles, puede:

(1) guardar disco/partición a imagen o restaurar imagen a disco/partición
(2) disco a disco o partición a partición clonada.

Elegir modo:

device-image Disco/Partición a/desde Imagen device-device Disco/Partición a Disco/Partición remote-source Introduzca el modo de origen de la clonación de dispositivos remotos remote-dest Introduzca el modo de destino de la clonación de dispositivos remotos lite-server Introducir_el_servicor_Clonezilla_live_lite

lite-client Introducir_el_cliente_Clonezilla_live_lite

(Ok) 

(Cancel)
```

La primera opción, "device image" es para clonar un disco o una partición y guardarlo en un fichero que será la imagen del disco o de la partición; o para restaurar una imagen realizada.

La segunda opción, "device-device", la utilizaremos si queremos clonar un disco o partición directamente a otro disco o partición. En este caso **no** se guarda un fichero para posteriormente restaurar, lo que se está haciendo es una copia exacta y directa sobre un dispositivo.

Las otras cuatro opciones son para clonaciones y restauraciones de forma remota y/o masiva, no las utilizaremos en estas prácticas.

A continuación, indicamos dónde queremos guardar la imagen. Vamos a utilizar el disco de 20GB que hemos creado antes, que es un dispositivo local, así que seleccionaremos la primera opción:

```
directorio de imagen Clone
 Antes de clonar, hay que indicar dónde se encuentra la imagen de Clonezilla o de dónde leerla.
 Se montará ese dispositivo o los recursos remotos como /home/partimag. La imagen de Clonezilla
 se grabará o leerá desde /home/partimag.
 Elegir modo:
                             Usar dispositivo local (Ej: disco duro, dispositivo USB)
              local dev
                             Usar servidor SSH
              ssh server
                             Usar servidor SAMBA (Servidor de red)
             samba server
                             Usar servidor NFS
             nfs server
              webdau_server Usar_WebDAV_server
                             Use_el_servidor_AWS_S3
             s3 server
              swift_server
                             Use\_el\_servidor\_Swift\_OpenStack
             enter_shell
                             Introduzca linea de comandos del prompt. Hacerlo manualmente
                             Usar /home/partimag existente (iMemoria! *NO RECOMENDADO*)
              skip
                              <0k>
                                                                      <Cancel>
ocsroot device is local_dev
Preparing the mount point /home/partimag...
Si desea usar un dispositivo USB como repositorio imagen de Clonezilla, por favor
* inserte el dispositivo USB en esta máquina *ahora*.
  Espere unos 5 segundos
* y pulse Intro
    que el S.O. detecte el dispositivo USB y pueda montarse como /home/partimag.
      "Intro" para continuar.....
```

Se nos da la opción de insertar un dispositivo USB si lo que gueremos es guardar la imagen ahí.

Como no es nuestro caso en este momento, pulsamos Intro y nos aparecerá el siguiente listado de dispositivos disponibles:

Pulsamos Ctrl-C para salir, tal como se nos indica.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo:
Ahora se necesita montar el dispositivo como /home/partimag (repositorio de imagen(es)) por lo
que se debe leer o grabar la imagen en /home/partimag.
 //NOTA/// NO debe montar la partición de la que desee hacer la copia como /home/partimag
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. La primera partición en el primer disco es "hda1" o "sda1", la segunda partición en el primer disco es "hda2" o "sda2", la primera partición en el segundo disco es "hdb1" o "sdb1"... Si el sistema que desea salvar es MS
windows, normalmente C: es hda1 (para PATA) o sda1 (para PATA, SATÂ o SCSI), y D: será hda2 (o
sda2), hda5 (o sda5).
          sda2 15.5G_ext4(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBb8aedd35-b6ca73aa
          sda3 19.5G_ntfs_SOWindows(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBb8aedd35-b6ca73aa
          sda5 7G_ntfs_ALMACEN(In_UBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBb8aedd35-b6ca73aa
          sdb1 1.9G_ntfs_part1(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBd0d12c14-92e45d28
          sdb2 4.1G_ntfs_part2(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBd0d12c14-92e45d28
          sdb3 4.1G_ext4(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBd0d12c14-92e45d28
           <0k>
                                                                     <Cancel>
```

Ahora es el momento de seleccionar el lugar donde queremos guardar nuestra imagen. Nuestra partición de destino será el disco de 20GB. Lo que vemos en la imagen anterior son las particiones disponibles. En nuestro caso, la sdc1 (recordad que habíamos creado una única partición primaria en el disco de 20 GB).

A continuación, deberemos elegir el directorio donde queremos guardar la imagen (no os tiene por qué salir exactamente así):

```
¿Qué directorio es para la imagen Clonezilla? Solo se muestran los directorios de primer nivel, y la imagen de Clonezilla (por ej. directorio) será excluida. Además, si hay un espacio en el nombre del directorio, _NO_ se mostrará)

: /deu/sdc1[/]
: "/"

imagen_disco dic_9_NO_SUBDIR
imagen_particion dic_9_NO_SUBDIR
$RECYCLE.BIN dic_9
<ABORT> Salir_de_la_exploración_de_directorios

<Browse> \tag{Done}$
```

Selecciona el directorio donde quieras guardar y pulsa "Done".

Si tienes problemas para entrar en uno de los directorios creados reinicia Clonezilla y al llegar a la ventana anterior simplemente pulsa "Done". La imagen se guardará directamente sobre el directorio raíz.

Otra opción es elegir "Salir_de_la_exploración_de_directorios", también la imagen se guardará directamente sobre el directorio raíz.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
¿Quiere hacerlo otra vez?

<Yes>
```

A continuación, se nos informa del lugar donde se va a montar /home/partimag. Pulsamos intro.

Elegimos el modo principiante:

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)

Seleccione modo de ejecución para el asistente de opciones avanzados:

Beginner Modo Principiante: Aceptar opciones por defecto
Expert Modo Experto: Selecciona tus propias opciones
Exit Salir. Introduzca linea de comandos del prompt

(Ok)

(Cancel)
```

Lo que queremos es "guardar el disco local como imagen":

```
*Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo

*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA*

iEste software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! iEs recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!***

///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///

savedisk Guardar_disco_local_como_imagen

saveparts Guardar_particiones_locales_como_imagen

exit Salir. Introduzca linea de comandos del prompt

(Ok) (Cancel)
```

Introducimos el nombre que queremos darle a la imagen. En conveniente poner un nombre que nos ayude a identificarla posteriormente.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: savedisk | Introduzca el nombre de la imagen a grabar

disco10GBCompleto

(Ok) (Cancel)
```

Ahora debemos elegir el disco del que queremos hacer la imagen:

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: savedisk

Elegir disco local como origen.

El mombre del disco es el nombre del dispositivo en CMULLimux. El minor disco en el cictora es "hda" o "sda", el 2º disco es "hdb" o "sdb"... Pulsa la barra espaciadora para seleccionar. Un asterisco(*) aparecerá cuando la selección se regiso

[ ] sda 49.4GB_UBOX_HARDDISK_UBOX_HARDDISK_UBOX_Baedd35-b6ca73aa
  [ ] sdb 10.7GB_UBOX_HARDDISK_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28

(Ok) (Cancel)
```

Vemos que de los tres discos que hay en esta máquina, sólo aparecen dos. Esto es porque el tercero es el hemos seleccionado como destino donde se guardará la imagen. En nuestro caso vamos a hacer una imagen del disco de 10 GB, que es el segundo disco en el sistema, en nuestro caso sdb. Nos movemos hasta él con las flechas y lo seleccionamos usando la barra espaciadora.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: savedisk

Elegir disco local como origen.
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. El primer disco en el sistema es "hda" o "sda", el 2º disco es "hdb" o "sdb"... Pulsa la barra espaciadora para seleccionar. Un asterisco(*) aparecerá cuando la selección se realice

[ ] sda 49.4GB_UBOX_HARDDISK_UBOX_HARDDISK_UBB0aedd35-b6ca73aa
[*] sdb 10.7GB_UBOX_HARDDISK_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28

(Ok> (Cancel)
```

A continuación, podemos elegir si queremos comprobar y reparar el sistema de ficheros antes de hacer la imagen. Se nos advierte de que esta opción no está soportada para NTFS. Elegiremos la primera opción.



A continuación, elegimos si queremos que, una vez grabada, se compruebe si la imagen es restaurable.



Podemos proteger la imagen con contraseña, si por ejemplo tenemos datos sensibles. Como no es el caso, seleccionaremos la primera opción:



Cuando acabe de crearse la imagen, podemos elegir si queremos apagar el equipo, o reiniciarlo, o que nos salga un menú con diferentes opciones.



Podemos elegir la opción "choose" y así vemos las opciones que aparecen.

Vemos que consigue leer el disco duro y sus tres particiones con éxito (REALIZA UNA CAPTURA DE PANTALLA COMO LA SIGUIENTE):

Escribimos y para continuar.

```
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait... done!
File system: NTFS
Device size: 2.0 GB = 492799 Blocks
Space in use: 32.8 MB = 8003 Blocks
Free Space: 2.0 GB = 484796 Blocks
Block size: 4096 Byte
Image Version: 0001
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sdb1) to the image (-)

Total Time: 00:00:02 Remaining: 00:00:00
Ave. Rate: 983.41MB/min

Data Block Process:

100.00%

Total Block Process:
```

Pulsamos intro.



Elegimos "reboot" y ya podemos comprobar desde uno de los sistemas operativos que tenemos la imagen creada en el disco de 20 GB.

3.3 Creación de la imagen de una partición

El proceso es igual que en el apartado anterior hasta que llegamos a la siguiente pantalla:

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo |
*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA*
iEste software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! iEs recomendable hacer una
copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!**
///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///
                              Guardar_disco_local_como_imagen
                              Restaurar_imagen_a_disco_local
        restoredisk
                               Restaurar_imagen_a_particiones_locales
        restoreparts
                               Restaurar_una_imagen_a_multiples_discos_locales.
        1-2-mdisks
                               Crear_recuperación_con_Clonezilla_live
        recovery-iso-zip
       chk-img-restorable
                              Comprobar_si_la_imagen_es_restaurable_o_no
        cut-img-compression Convertir_el_formato_de_compresión_de_la_imagen_en_otra_imagen
        encrypt-img
                              Cifrar_una_imagen_sin_cifrar_existente
        decrypt-img
                               Descifrar_una_imagen_cifrada_existente
                              Salir. Introduzca linea de comandos del prompt
        exit
                              <0k>
```

Ahí tenemos que elegir la segunda opción "Guardar_particiones_locales_como_imagen".

A continuación, introducimos un nombre identificativo para lo que vamos a guardar:



Podemos elegir de cuántas particiones queremos hacer la imagen, puede ser sólo una o pueden ser varias. Si elegimos varias y luego quisiéramos restaurar, podríamos hacerlo sólo de las particiones que nos interesara.

De nuevo usamos la barra espaciadora para elegir y quedarán marcadas por asterisco. Vamos a seleccionar todas las particiones del disco de 10GB:

Para lo que resta del proceso, elegimos igual que hacíamos en el caso del apartado anterior.

Al final vemos que se han realizado con éxito las imágenes de las particiones:

```
a imagen de esta partición es restaurable: sdb3
Todas las imágenes de particiones o dispositivos LV en esta imagen se han comprobado y son restaurab
les.: disco10GBxParticiones
Summary of image checking:
Partition table file for disk was found: sdb
This is not an image for whole disk. Skip checking swap partition info...
MBR file for this disk was found: sdb
La imagen de esta partición es restaurable: sdb1
La imagen de esta partición es restaurable: sdb2
La imagen de esta partición es restaurable: sdb3
Todas las imágenes de particiones o dispositivos LV en esta imagen se han comprobado y son restaurab
les.: disco10GBxParticiones
  ************
Checking if udevd rules have to be restored...
This program is not started by Clonezilla server, so skip notifying it the job is done.
Finished!
Generating a tag file for this image...
Now syncing - flush filesystem buffers...
Ending /usr/sbin/ocs-sr at 2017-12-09 20:22:01 UTC...
Si desea usar Clonezilla otra vez:

    Permanezca en esta consola (consola 1), introduzca el prompt de línea de comandos
    Ejecute el comando "exit"(salir) o "logout"(cerrar sesión)


          Cuando todo esté hecho, recuerde usar 'poweroff'(apagar), 'reboot'(reiniciar) o hacer que el menú ha
ga un procedimiento de apagado/reinicio normal. De otra forma isi el dispositivo de inicio que usa e
s un dispositivo de escritura (como un dispositivo USB flash), y está montado, un apagado/reinicio a
normal puede hacer que el inicio FALLE la próxima vez!
Bulse "Intro" para continuar...
```

Pulsamos Intro y a continuación elegimos si queremos apagar, reiniciar, etc.

3.4 Restaurar la imagen de un disco

Supongamos que estamos probando el GParted y por accidente estropeamos las particiones del disco de 10 GB, pero afortunadamente hemos sido precavidos y antes de utilizar GParted hemos clonado el disco. Como tenemos guardada una imagen del mismo, podemos restaurarlo al estado en que estaba cuando se realizó la imagen.

Vamos a estropear el disco de 10GB con el GParted eliminando todas sus particiones, por ejemplo:



Y ahora vamos a arreglarlo con Clonezilla:

Las opciones iniciales serán las mismas que en los casos de creación de imágenes hasta que llegamos a la pantalla siguiente:

Vemos que en este punto aparecen menos particiones porque no están las correspondientes al disco de 10GB que hemos eliminado con GParted.

De todas formas, lo que se nos pide aquí es el dispositivo que contiene el repositorio de imágenes, que sigue siendo sdc1.

```
¿Qué directorio es para la imagen Clonezilla? Solo se muestran los directorios de primer nivel,
y la imagen de Clonezilla (por ej. directorio) será excluida. Además, si hay un espacio en el
nombre del directorio, _NO_ se mostrará)
 /deu/sdc1[/]
                                           dic_9_NO_SUBDIR
                   disco
                                           dic_9_NO_SUBDIR
dic_9_NO_SUBDIR
                   lost+found
                   partic
                    isco10GBcompleto
                                           dic_9_CZ_IMG
dic_9_CZ_IMG
                   disco10GBpart1
                   disco10GBxParticiones dic_9_CZ_IMG
                   <ABORT>
                                           Salir_de_la_exploración_de_directorios
                            <Browse>
                                                                  <Done>
```

De nuevo elegimos Beginner y a continuación elegiremos "Restaurar_imagen_a_disco_local", que es lo que deseamos hacer.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo
*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA:
¿Este software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! ¿Es recomendable hacer una
copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!**
///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///
                                 Guardar_disco_local_como_imagen
        savedisk
                                 Guardar_particiones_locales_como_imagen
        saveparts
                                 Restaurar_imagen_a_disco_local
Restaurar_imagen_a_particiones_locales
        restoredisk
        restoreparts
        1-2-mdisks
                                 Restaurar_una_imagen_a_múltiples_discos_locales.
                                 Crear_recuperación_con_Clonezilla_live
        recovery-iso-zip
        chk-img-restorable Comprobar_si_la_imagen_es_restaurable_o_no cut-img-compression Convertir_el_formato_de_compresion_de_la_imagen_en_otra_imagen
        encrypt-img
                                 Cifrar_una_imagen_sin_cifrar_existente
                                 Descifrar_una_imagen_cifrada_existente
Salir. Introduzca linea de comandos del prompt
        decrypt-img
        exit
                                <0k>
                                                                            <Cancel>
```

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: restoredisk |
Elegir archivo de imagen a restaurar:

disco10GBcompleto 2017-1209-1947_sdb_10.7GB

<Ok> <Cancel>
```

¡¡CUIDADO!! En la pantalla que hay a continuación hay que elegir el disco sobre el que se va a restaurar la imagen. Esto sobreescribirá los datos que pueda haber en el disco, así que si nos equivocamos estaremos destruyendo la información de otro disco.

En nuestro caso, el destino de la imagen es el segundo que aparece, de 10GB:

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: restoredisk |
Elija el/los disco(s) destino donde restaurar (///NOTA/// ¡Los datos existentes en el disco destino serán sobrescritos!)
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. El primer disco en el sistema es "hda" o "sda", el 2º disco es "hdb" o "sdb"... Pulsa la barra espaciadora para seleccionar. Un asterisco(*) aparecerá cuando la selección se realice

sda 49.4GB_UBOX_HARDDISK_UBOX_HARDDISK_UBb8aedd35-b6ca73aa
sdb 10.7GB_UBOX_HARDDISK_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28

(Cancel)
```

Tras otros pasos iguales a los de los apartados anteriores, llegamos a lo siguiente (REALIZA UNA CAPTURA DE PANTALLA):

Se nos está pidiendo confirmación para restaurar, ya que esta operación puede implicar pérdida de datos. Si estamos seguros de que todo es correcto, continuamos. Y aún nos preguntará otra vez.

Tras completar el procedimiento y reiniciar la máquina, podemos explorar el disco desde alguno de nuestros sistemas operativos y veremos que las particiones y sus archivos vuelven a estar ahí.

3.5 Restaurar la imagen a una partición o a varias

Supongamos que se han borrado datos de algunas particiones o que se les ha dado un uso que requiere devolver las particiones al estado en que estaban antes de realizar la imagen.

Para esta práctica, borra los datos de las particiones primera y tercera del disco de 10GB.

Ahora vamos a restaurarlos a partir de las imágenes de particiones. De nuevo el procedimiento tiene una parte común con los anteriores.

Cuando llegamos a la siguiente pantalla, vemos que ahora sí que aparecen los tres discos con sus particiones, en esta ocasión no las hemos destruido. De nuevo tenemos que elegir la ubicación de la imagen de las particiones:

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo:

Ahora se necesita montar el dispositivo como /home/partimag (repositorio de imagen(es)) por lo
que se debe leer o grabar la imagen en /home/partimag.

///NOTA// MO debe montar la partición de la que desee hacer la copia como /home/partimag
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. La primera partición en el primer
disco es "hda1" o "sda1", la segunda partición en el primer disco es "hda2" o "sda2", la primera
partición en el segundo disco es "hdb1" o "sdb1"... Si el sistema que desea salvar es MS
windows, normalmente C: es hda1 (para PATA) o sda1 (para PATA, SATA o SCSI), y D: será hda2 (o
sda2), hda5 (o sda5)...

sda2 15.5G_ext4(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBbBaedd35-b6ca73aa
sda3 19.5G_ntfs_SOWindows(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBbBaedd35-b6ca73aa
sda5 7G_ntfs_ALMACEN(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBbBaedd35-b6ca73aa
sdb1 1.9G_ntfs_part1(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBbBaedd35-b6ca73aa
sdb1 1.9G_ntfs_part2(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBbBaedd2c14-92e45d28
sdb2 4.1G_ntfs_part2(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28
sdb3 4.1G_ext4(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28
sdb1 20G_ext4(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28
sdc1 20G_ext4(In_UBOX_HARDDISK_)_UBOX_HARDDISK_UBd0d12c14-92e45d28
```

Y a continuación elegiremos la carpeta donde están las imágenes de las particiones:


```
¿Qué directorio es para la imagen Clonezilla? Solo se muestran los directorios de primer nivel,
y la imagen de Clonezilla (por ej. directorio) será excluida. Además, si hay un espacio en el
nombre del directorio, _NO_ se mostrará)
 /deu/sdc1[/]
                                          dic_9_NO_SUBDIR
                  disco
                                          dic_9_NO_SUBDIR
dic_9_NO_SUBDIR
                   lost+found
                   partic
                                          dic_9_CZ_IMG
                   discolOGBcompleto
                                          dic_9_CZ_IMG
                   disco10GBpart1
                   disco10GBxParticione
                                          Salir_de_la_exploración_de_directorios
                   <ARORT>
                           <Browse>
                                                                 <Done>
```

De nuevo elegiremos modo "Beginner".

En la siguiente pantalla tendremos que elegir la opción señalada, vamos a restaurar imagen a particiones locales:

```
- Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo -
«Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA:
iEste software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! ¡Es recomendable hacer una
copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!***
///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio
para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///
                           Guardar_disco_local_como_imagen
                           Guardar_particiones_locales_como_imagen
      saveparts
       restoredisk
                           Restaurar_imagen_a_disco_local
                           Restaurar_imagen_a_particiones
       1-2-mdisks
                           Restaurar_una_imagen_a_multiples_discos_locales.
                           Crear_recuperación_con_Clonezilla_live
       recovery-iso-zip
      chk-img-restorable Comprobar_si_la_imagen_es_restaurable_o_no
      cut-img-compression Convertir_el_formato_de_compresión_de_la_imagen_en_otra_imagen
      encrypt-img
                           Cifrar_una_imagen_sin_cifrar_existente
      decrypt-img
                           Descifrar_una_imagen_cifrada_existente
                           Salir. Introduzca linea de comandos del prompt
      exit
                          <0k>
                                                             <Cancel>
```

Elegimos el archivo de imagen a restaurar:



Vamos a restaurar las particiones primera y tercera:

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: restoreparts

Elija la(s) partición(es) de la imagen a restaurar al disco de destino (iiiTODOS LOS DATOS DE LA PARTICION SE PERDERAN Y SE REEMPLAZARAN!!!) El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. La primera partición en el primer disco es "hdal" o "sdal", la segunda partición en el primer disco es "hdal" o "sdal"... Si el sistema que desea salvar es MS windows, normalmente C: es hdal (para PATA) o sdal (para PATA, SATA o SCSI), y D: será hda2 (o sda2), hda5 (o sda5)... (Pulsa la barra espaciadora para seleccionar. Un asterisco(*) aparecerá cuando la selección se realice)

[*] sdb1 disk(sdb)_partition(1)
[] sdb2 disk(sdb)_partition(2)
[*] sdb3 disk(sdb)_partition(3)

(Ok) (Cancel)
```

Se nos pide confirmación para realiza la restauración:

Confirmamos y nos vuelve a preguntar antes de iniciar la restauración.

Al concluir y reiniciar la máquina podemos explorar las particiones restauradas y veremos que los datos vuelven a estar ahí.

Pregunta: Si eliminas con GParted las dos primeras particiones del disco de 10GB y tratas de restaurarlas con Clonezilla, ¿será posible la recuperación de esas particiones con el procedimiento visto en este apartado? Puedes hacer la prueba, a ver qué pasa.

4 Gestor de arranque múltiple GRUB

GRUB es un gestor de arranque múltiple, permite seleccionar el sistema operativo desde el que queremos arrancar de entre los instalados en nuestro ordenador. Ha sido desarrollado por el proyecto GNU.

Puedes encontrar la documentación oficial de GRUB en el siguiente enlace: https://www.gnu.org/software/grub/grub-documentation.html

También te puede ser de utilidad: https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB %28Español%29

Para hacer esta práctica vas a necesitar arrancar tu distribución de GNU/Linux (para la elaboración de esta práctica se ha usado Ubuntu, si estás usando Linux Mint el procedimiento es similar), abrir una terminal de texto y usar algunos comandos de GNU/Linux que se irán introduciendo y explicando poco a poco.

ATENCIÓN. A continuación, vamos a trabajar con archivos de configuración de GRUB. Una mala configuración o la eliminación de los mismos puede provocar que el sistema no arranque. Puedes hacer una **copia** de los ficheros antes de modificarlos para restaurarlos si es necesario, puedes hacer una **imagen** del disco o ya que estamos trabajando con máquinas virtuales, puedes hacer una **instantánea** de la máquina tal como se muestra al principio del tema.

4.1 Algunos archivos y directorios de GRUB

El archivo principal de GRUB es **grub.cfg** y lo encontramos en el directorio **/boot/grub**. En el propio fichero se indica que <u>no</u> se debe editar. Este fichero se genera de forma automática utilizando ficheros que se encuentran en el directorio **/etc/grub.d** y configuraciones del fichero **/etc/default/grub**.

4.1.1 Algunos comandos útiles

- Atención: GNU/Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo fichero.sh que Fichero.sh. Ni es lo mismo el comando ls que LS.
- Puedes ver el contenido de los directorios anteriores con el comando ls. En una terminal dentro de Ubuntu, prueba a escribir lo siguiente:


ls /boot/grub

Con esa línea **lis**tamos el contenido del directorio /boot/grub. Verás que ahí se encuentra el fichero grub.cfg.

Si listas el directorio /etc/grub.d, verás que hay diversos ficheros. Mencionaremos el /etc/grub.d/30_os-prober, que detecta sistemas operativos instalados y para ellos crea un entrada en grub.cfg para poder seleccionarlos al arrancar.

Y el fichero /etc/grub.d/40_custom se puede utilizar para añadir entradas en el menú de GRUB de forma manual.

Para conocer el directorio en el que nos encontramos, utilizamos el comando pwd.



Tras la ejecución de pwd, en este caso el directorio actual es /home/sistinf. En tu caso será otro distinto.

Para cambiar de un directorio a otro utilizamos el comando cd.

Con **cd** .. vamos al directorio de nivel anterior al que estamos.

Con cd seguido de la ruta, cambiamos al directorio indicado en dicha ruta. Por ejemplo:

cd /etc/default

Prueba a abrir el fichero /etc/default/grub, puedes hacerlo utilizando el editor nano.

nano /etc/default/grub

• Si abres el fichero de esta manera no podrás guardar las modificaciones que hagas. Si estás seguro de lo que haces y quieres guardar, deberás abrir el fichero de la siguiente manera:

sudo nano /etc/default/grub

En la parte de debajo de nano se nos indican las combinaciones de ctrl+tecla que realizan las diferentes opciones. Las que necesitaremos en esta práctica serán las opciones de guardar y salir.

Para guardar, pulsamos ctrl+O, y a continuación intro para confirmar.

Para salir, pulsamos ctrl+X.

Atención, cuando se está utilizando nano, no se está en la línea de comandos. Si introducimos ahí un comando y pulsamos intro, no se va a ejecutar. nano es sólo un editor de textos, no interpreta las órdenes.

4.1.2 Variables en /etc/default/grub

A continuación, vamos a ver algunas variables que se encuentran en el fichero anterior y que vamos a modificar para personalizar GRUB. Tras realizar modificaciones en las variables, para obtener el efecto deseado, deberemos **actualizar** GRUB:

sudo update-grub

A continuación, tendremos que **reiniciar** el equipo (máquina virtual) para ver el resultado. Podemos reiniciar utilizando el botón correspondiente del escritorio o podemos utilizar el comando:

shutdown -r 0

El comando shutdown sirve para apagar o reiniciar el equipo, según los argumentos que utilicemos. Con -r indicamos reinicio, con 0 indicamos que queremos que sea en el momento en que pulsemos intro. Si no ponemos 0, esperará un minuto para el reinicio.

Algunas de las **variables** que encontrarás en el fichero /etc/default/grub y que vamos a modificar son las siguientes:

• GRUB_DEFAULT="Ubuntu" → Es la entrada de menú que se selecciona por defecto. Puede ser también un número (empezando a contar desde 0 para la primera entrada de menú, por ejemplo, podríamos tener GRUB_DEFAULT="0") o puede ser la cadena especial 'saved'. En este último caso, la entrada de menú por defecto será la guardada en GRUB_SAVEDEFAULT.

o Ejercicios:

- Prueba a poner 0 en lugar de "Ubuntu".
- Haz que sea Windows 7 el sistema operativo que arranca por defecto.
- GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"

GRUB HIDDEN TIMEOUT QUIET="true"

Las dos variables anteriores podemos comentarlas (quiere decir poner delante de cada línea el símbolo # para que sean tratadas como un comentario por el programa, no como una asignación de valor a una variable) para no tener problemas con las distintas configuraciones que haremos de la variable siguiente, GRUB_TIMEOUT.

 GRUB_TIMEOUT="10" → Tiempo de espera (en segundos) antes de arrancar la entrada de menú por defecto, a menos que se haya pulsado alguna tecla. Si establecemos el valor en -1, espera indefinidamente hasta que pulsemos intro.

o Ejercicios:

- Haz que el tiempo de espera sea indefinido.
- Haz que el tiempo de espera sea de un minuto.

- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" → Con quiet, tras elegir el sistema, se ocultan los mensajes informativos al arrancar el sistema operativo.
 - o Ejercicios:
 - Comenta esta línea y observa lo que ocurre al arrancar Ubuntu.
- GRUB_BACKGROUND → Sirve para especificar una imagen de fondo. Debe tratarse de un archivo que pueda ser leído por GRUB en el momento del arranque y debe acabar en .png, .tga, .jpg o .jpeg. La imagen será escalada si es necesario para adaptarse a la pantalla.

Utilizaremos esta variable en el apartado siguiente.

En el siguiente enlace encontraréis información detallada de estas y otras variables que se pueden utilizar en el fichero /etc/default/grub: https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html#Simple-configuration

4.2 Modificar la imagen de fondo de Grub

Para modificar la imagen de fondo de GRUB, una opción es copiar una imagen a /boot/grub.

1. Podemos instalar el siguiente paquete de imágenes (o podemos utilizar alguna imagen propia):

```
apt-get install grub2-splashimages
```

Con el comando anterior se instalarán las imágenes en /usr/share/images/grub/.

2. Copiamos una de las imágenes a /boot/grub/ de la siguiente manera:

sudo cp /usr/share/images/grub/Hortensia-1.tga /boot/grub

Qué hemos hecho en la línea anterior:

Usamos **sudo** porque sin los privelegios de root no podremos modificar el directorio /boot/grub (vamos a modificarlo porque vamos a realizar en él la copia de un fichero).

cp: este comando sirve para copiar ficheros. Primero indicamos la ruta de origen y en segundo lugar el destino.

3. Para terminar, ejecutamos:

sudo update-grub

4. Ya podemos reiniciar y ver el resultado.

Otra opción:

Si nuestra imagen está, por ejemplo, en /usr/share/images/grub/foto.jpg, debemos añadir una línea al fichero /etc/default/grub. Para ello realizamos el siguiente procedimiento:

1. En una consola en Ubuntu editamos el fichero /etc/default/grub (deberemos ser root para modificar este fichero):

```
sudo nano /etc/default/grub
```

2. Añadimos la siguiente línea debajo del bloque de variables que encontramos:

```
GRUB BACKGROUND="/usr/share/images/grub/foto.jpg"
```

(Deberás poner la ruta de tu imagen)

- 3. Guardamos el fichero.
- 4. Ejecutamos:

```
sudo update-grub
```

5. Ya podemos reiniciar y ver el resultado.

4.3 Grub Customizer

Grub Customizer es una herramienta gráfica para modificar GRUB. Por ejemplo, facilita la modificación de las entradas del menú de GRUB (orden de las mismas y nombre que aparece) y la configuración manual de más entradas en dicho menú. También se puede hacer estos cambios de forma manual en los archivos, pero requiere algo más de trabajo que las configuraciones vistas más arriba.

Para utilizarla, debes instalarla en tu sistema. Desde una terminal en Ubuntu, ve ejecutando las siguientes líneas:

```
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
```

Una vez instalada la aplicación, puedes lanzarla escribiendo:




Vamos a hacer los siguiente:


- Quitar las opciones del menú de GRUB correspondientes al MemTest.
- Cambiar el nombre que aparece para Ubuntu y Windows 7 y dejar simplemente Ubuntu y Windows 7.
- Crear una nueva entrada manual para nuestro Ubuntu utilizando otro nombre simplemente para ver cómo se modifica el fichero /etc/grub.d/40_custom.
 - Este fichero es el que se suele modificar para añadir manualmente entradas el menú si, por ejemplo, se instala un nuevo sistema operativo y el GRUB no lo detecta. Aquí lo vamos a hacer con un sistema operativo que ya se puede arrancar bien, es completamente innecesario añadir la entrada, lo hacemos simplemente por experimentar.
 - Como ampliación, puedes instalar otro sistema operativo en otra máquina virtual, luego agregar el disco a la máquina virtual con la que hemos estado trabajando y tratar de añadirlo manualmente al menú de GRUB para que sea posible arrancar también de él.

Al abrir Grub Customizer aparece la siguiente ventana. Ahí vemos las entradas de menú de GRUB. La carpeta "Opciones avanzadas para Ubuntu" al arrancar no aparece expandida. Si haces clic sobre la pequeña flecha que hay a su izquierda verás menos información en la pantalla.


Cada vez que quieras ver el efecto de un cambio, tienes que pulsar el botón de Guardar y reiniciar el sistema.




Si pulsamos con el botón derecho sobre alguna de las líneas anteriores, veremos que podemos actuar de diferentes maneras sobre ellas (sirven para lo mismo los botones de la parte superior).




Vamos a quitar las entradas de MemTest. Veremos que nos aparecerán a la derecha. En otro momento las podemos restaurar si queremos.



Para **cambiar el nombre de las entradas de menú**, simplemente hacemos doble clic sobre ellas y modificamos.






A continuación, vamos a añadir una entrada manual para nuestro Ubuntu.

Observa que antes de hacer esta modificación, el fichero /etc/grub.d/40_custom tiene este contenido (desde terminal puedes escribir cat /etc/grub.d/40 custom):

```
sistinf@sistinf-VirtualBox:/etc/grub.d$ cat 40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.

sistinf@sistinf-VirtualBox:/etc/grub.d$
```

Para añadir la entrada, en Grub Customizer pulsamos el botón y aparecerá el "Editor de entrada":




En Name ponemos el nombre que deseemos.


En **Tipo**, en este caso será Linux.

En **Partición** tendremos que indicar dónde está instalado.

El resto verás que se rellena de forma automática.



Quedará lo siguiente:



Tras guardar, no hace falta reiniciar para ver los cambios que se han producido en el fichero /etc/grub.d/40_custom:

```
sistinf@sistinf-VirtualBox:/etc/grub.d$ cat 40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.

menuentry "Otra vez Ubuntu"{
            set root='(hd0,2)'
            search --no-floppy --fs-uuid --set=root 32e9012b-1cfe-4dbc-a8e6-3ad4fcce
21cc
            linux /vmlinuz root=UUID=32e9012b-1cfe-4dbc-a8e6-3ad4fcce21cc
            initrd /initrd.img
}
```

Ya puedes reiniciar y ver cómo ha quedado tu menú de arranque.

Si el Grub Customizer te parece que hace la vida demasiado fácil, aquí te dejo algunos enlaces donde te ayudan a hacer los cambios directamente en los ficheros de GRUB:

http://www.ubuntu-guia.com/2010/01/quitar-las-lineas-del-memtest-y-modo.html

https://www.wifi-libre.com/topic-686-cambiar-el-orden-de-las-entradas-en-el-menugrub.html


4.4 AMPLIACIÓN, problema con Grub: "Cómo eliminar la contraseña de root en Ubuntu desde Grub"

El artículo que hay a continuación ha sido extraído del siguiente enlace, aunque he añadido algunos comentarios que podéis encontrar en azul.

https://www.redeszone.net/2014/07/06/como-eliminar-la-contrasena-de-root-en-ubuntu-desde-grub/

(Recordemos que en GNU/Linux, el root o superusuario es el usuario con privilegios para realizar cualquier tipo de tarea de administración en el sistema, como añadir o borrar usuarios, cambiar permisos o instalar aplicaciones)

Escrito por Rubén Velasco, 6 julio, 2014



Normalmente en los sistemas Linux algunos usuarios se protegen con contraseña, que se almacena de forma cifrada dentro de un archivo protegido, de manera que usuarios no autorizados no pueden utilizar dicho usuario para trabajar con él por diferentes motivos, por ejemplo, por los permisos que se habilitan en función del uso que se le vaya a dar. Root, por ejemplo, es un usuario protegido con contraseña que tiene el control total del sistema.

En este tutorial vamos a ver cómo podemos eliminar y cambiar fácilmente la contraseña de root en un sistema operativo Linux basado en Debian, por ejemplo, en Ubuntu. Este truco nos puede ayudar en el caso de tener que recuperar el control de una máquina de la que no nos acordemos de su contraseña, pero también supone un importante fallo de seguridad ya que cualquier usuario que tenga acceso físico a la máquina y pueda reiniciarla para acceder a Grub podría cambiar fácilmente la contraseña.

Lo primero que debemos hacer es situarnos sobre Grub al arrancar el sistema y veremos una ventana similar a la siguiente.

```
#Ubuntu
Opciones avanzadas para Ubuntu
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)

Use las teclas ↑ y ↓ para resaltar una entrada.
Presione Intro para arrancar el SO seleccionado, «e» para editar las órdenes antes de arrancar o «c» para una línea de órdenes.
```

En ella pulsaremos la tecla "e" del teclado para abrir la siguiente ventana.

```
#Setparams 'Ubuntu'

recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gaio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 9f0848a4-20d1-4c91\
-8306-2ac854917c5a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9f0848a4-20d1-4c91-830\
$$ admite una mînima edición en pantallas del tipo Emacs. TAB
lista las opciones para completar. Presionar Ctrl-x o F10 para
iniciar. Ctrl-c o F2 para una línea de órdenes o ESC para
descartar los cambios y volver al menú de GRUB.
```

Esta ventana muestra las principales opciones de arranque del sistema operativo. Debemos buscar (en la parte inferior del cuadro de texto) una línea que empieza por "linux" y añadir al final de ella (nos desplazamos hasta el final de la línea utilizando las flechas):

init=/bin/bash

Quedando nuestra ventana de opciones algo parecida a la siguiente.

```
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 9f0848a4-20d1-4c91\
-8306-2ac854917c5a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9f0848a4-20d1-4c91-830\
6-2ac854917c5a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=9f0848a4-\
20d1-4c91-8306-2ac854917c5a ro quiet splash $vt_handoff init=/bin/bash_initrd /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic

Se admite una mínima edición en pantallas del tipo Emacs. TAB
lista las opciones para completar. Presionar Ctrl-x o F10 para
iniciar. Ctrl-c o F2 para una línea de órdenes o ESC para
descartar los cambios y volver al menú de GRUB.
```

Pulsamos F10 y el sistema arrancará, pero en vez de hacerlo sobre una interfaz gráfica veremos un terminal con permisos de root.

```
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# _
```

Lo primero que vamos a hacer aquí es montar / con permisos de lectura y escritura para poder escribir en él y modificar un archivo. Para ello tecleamos:

```
mount -o remount rw /
```

(Lo que acaba de hacer es posibilitar tanto la lectura como la escritura en todo el sistema de archivos. Recordad que en GNU/Linux la barra / es el directorio raíz a partir del cual se monta todo el sistema de archivos, discos duros, pendrives, etc. incluidos)

Ahora que podemos escribir en la partición debemos abrir el archivo de las contraseñas de Linux que se encuentra en/etc/shadow tecleando:

```
nano /etc/shadow
```

```
root@(none):/# mount -o remount rw /
root@(none):/# nano /etc/shadow_
```

Veremos una ventana como la siguiente.

```
Cont: 1:16232:0:99999:7:::
daemon: *:16177:0:99999:7:::
sys: *:16177:0:99999:7:::
sys: *:16177:0:99999:7:::
games: *:16177:0:99999:7:::
lp: *:16177:0:99999:7:::
lp: *:16177:0:99999:7:::
mail: *:16177:0:99999:7:::
mail: *:16177:0:99999:7:::
lucp: *:16177:0:99999:7:::
lucp: *:16177:0:99999:7:::
lucp: *:16177:0:99999:7:::
list: *:16177:0:99999:7:::
list: *:16177:0:99999:7:::
list: *:16177:0:99999:7:::
list: *:16177:0:99999:7:::
libuuid: 1:16177:0:99999:7:::
libuuid: 1:16177:0:9999:7:::
libuuid: 1:16177:0:9999:7:::
libuuid: 1:16177:0:9999:7:::
libuuid: 1:16177:0:9999:7:::
libuuid: 1:16177:0:9999:7::
libuuid: 1:16177:0:9999:7::
libuuid: 1:16177:0:9999:7::
libuuid: 1:16177:0:9999:7::
libuuid: 1:16177:0:9999:7::
libuuid: 1:16177:0:9999:7::
libuuid: 1:16
```

Como podemos ver nos aparece una exclamación ! (aunque puede aparecer cualquier otro valor) entre dos puntos a la derecha de root (la primera entrada). Para borrar la contraseña del superusuario simplemente debemos borrar todo lo que se encuentre entre los primeros dos puntos quedando la entrada similar a:

```
GNU nano 2.2.6
                                  File: /etc/shadow
                                                                                      Modified
oot:<u>:</u>16232:0:99999:7:::
laemon:*:16177:0:99999:7:::
in:*:16177:0:99999:7:::
ys:*:16177:0:99999:7:::
unc:*:16177:0:99999:7:::
 imes:*:16177:0:99999:7::
   :*:16177:0:99999:7:::
   *:16177:0:99999:7
 il:×:16177:0:99999:
    : *: 16177:0:99999:7
     :*:16177:0:99999:7
  ckup:*:16177:0:99999:7::
     *:16177:0:99999:7:
   :×:16177:0:99999:7:::
   ts:*:16177:0:99999:7:::
obody:*:16177:0:99999:7:::
ibuuid:!:16177:0:99999:7:::
 slog:*:16177:0:99999:7:::
                                        [ Cancelled ]
  Get Help
               📆 WriteOut
                                                               K Cut Text
```

Guardamos los cambios del archivo (con ctrl+o para guardar y ctrl+x para salir, como se puede ver en la parte de abajo del editor) y reiniciamos nuestra máquina. Al volver a arrancar podemos iniciar sesión con un TTY utilizando el usuario root y sin necesitar una contraseña para ello.

(Arrancamos Ubuntu y en lugar de entrar en el entorno gráfico, pulsaremos ctrl derecho + F1.

Si estuviéramos en una máquina real en vez de en la máquina virtual, tendríamos que pulsar ctrl+alt+F1 para abrir la terminal de texto. En general, también se abren terminales de texto con las teclas F2 a F6, y con F7 accedemos a la terminal gráfica, puedes probarlo.

En cada una de esas terminales se puede iniciar sesión con un usuario distinto.)

Una vez dentro podemos poner también una contraseña personalizada a root utilizando simplemente el comando **passwd** de manera que cuando tengamos que entrar a este usuario podamos hacerlo en cualquier momento con dicha clave.

(Tecleamos el comando passwd y pulsamos intro. Se nos pedirá una clave, pero no se verá escrita en pantalla. Una vez escrita la clave, pulsamos intro y se nos pedirá que volvamos a introducir la clave.)

Jbuntu 14.04 LTS ruvelro-VirtualBox tty2
ruvelro-VirtualBox login: root
Relcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0–24–generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Jbuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@ruvelro-VirtualBox:~# _