浙江水学

本科实验报告

课程名称: 网络系统设计与工程

姓 名: 余新印

学院: 计算机学院与软件学院

系: 计算机科学与技术

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3110104180

指导教师: 邱劲松

2014年 5月6日

浙江大学实验报告

课程名称:	网络系统设计与工程	实验类型:设计性实验
实验项目名称:	交换机基本组网实验	
学生姓名:	余新印 专业:计	算机科学与技术 学号: 3110104180
同组学生姓名:	章海达、应旭栋 、罗阳	指导老师: 邱劲松
实验地点:	网络实验室	实验日期: <u>2014</u> 年 <u>5</u> 月 <u>6</u> 日

一、实验目的和要求

- 1. 掌握跨交换机组建 VLAN 的方法:
- 2. 学习多个交换机的冗余组网;
- 3. 利用交换机实现线路负载平衡;

二、实验内容和原理

- 1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网,每个交换机都连接 2 台 PC 机;
- 2. 在二台交换机上各设置 2 个 VLAN,将每个交换机连接 2 个 PC 的端口分别设置为这 2 个 VLAN
- 3. 将两个交换机的 VLAN 连起来,并测试同一组 VLAN 跨交换机的联通性
- 4. 在交换机之间使用 2 条网线的冗余备份,并测试当其中 1 条断开后,另外 1 条是否会自动启用
- 5. 在交换机之间使用 2 条网线,达到负载平衡目的,并测试 2 条网线均连接时,数据 是否从 2 条网线分别传送,而当 1 条网线断开时,数据是否全部改从另外 1 条网线 和传送。

三、 主要仪器设备

PC 机、交换机、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线。

其中,交换机型号为_____ catalyst 3550_____


四、操作方法与实验步骤

1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网

- a) 4个交换机互相连接组成一个局域网,每个交换机都连接2台PC机;
- b) 观察每个交换机的端口状态指示,确认 PC 机都连接到了交换机的端口;
- c) 输入命令查看当前设置了哪些 VLAN, 缺省所有的端口都属于同一个 VLAN 1, 如果有端口属于非默认 VLAN, 输入命令取消该 VLAN (Cisco 命令: no vlan ID);
- d) 每个 PC 机互相测试连通性,验证局域网已经建立;
- 2. 在二台交换机上各设置 2 个 VLAN
 - a) 输入命令,在二个交换机上各增加2个VLAN, VLAN ID分别为2、3。
 - b) 将每个交换机连接 2 个 PC 的端口分别设置为 VLAN 2、VLAN 3
 - c) 通过 PING 验证属于同一个 VLAN 的,但连在不同交换机上的 PC 之间的连通性。
- 3. 将两个交换机的 VLAN 连起来
 - a) 用网线把 2 个交换机连接起来
 - b) 输入命令,设置两个交换机互联的端口采用 Trunk 模式,
 - c) 再次用 PING 命令测试属于同一个 VLAN, 但没有连在同一个交换机上的 PC 之间的连通性;
- 4. 在交换机之间使用冗余备份
 - a) 在两个交换机之间连接两根网络线
 - b) 验证回路是否会对交换机之间的通信造成影响(交换机经过 STP 算法后会自动 将其中一个端口关闭)
 - c) 通过交换机查看当前哪个互联端口在转发状态
 - d) 拔掉正处于转发状态的端口的网络线
 - e) 查看另外一个互联端口是否自动成为转发状态
 - f) 验证 PC 间跨交换机的通信是否正常
- 5. 在交换机之间使用负载平衡。
 - a) 在两个交换机之间连接两根网络线
 - b) 将交换机 2 组互联端口配置为中继端口
 - c) 配置交换机的互联端口,使不同的 VLAN 数据通过不同的端口传送
 - d) 拔掉其中 1 根网线后,验证 2 组同一 VLAN 的 PC 间是否能正常通信。(当两个网 线均正常时,各有一部分 VLAN 数据,当其中一个网线中断时,所有的 VLAN 数据通过另外一个网线传送)。

五、 实验数据记录和处理

实验拓扑图(请在图中描述接口信息、IP地址、VLAN划分)



- 1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网
 - a) 4个交换机互相连接组成一个局域网,每个交换机都连接2台PC机;
 - b) 观察每个交换机的端口状态指示,确认 PC 机都连接到了交换机的端口;

在 Console2 用 show ip interface brief 显示端口状态

其中 FastEthernet0/17, 0/18 连接两台 PC; FastEthernet0/21 连接另一台交换机; FastEthernet0/23 连接校园网; FastEthernet0/24 连接控制台的 PC。

Switch>show ip interface by	rief				
Interface	IP-Address	OK? 1	Method	Status	Protocol
Vlan1	10.214.5.108	YES 1	unset	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES 1	unset	up	up
FastEthernet0/18	unassigned	YES t	unset	up	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES 1	unset	up	up
FastEthernet0/22	unassigned	YES 1	unset	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES 1	unset	up	up
FastEthernet0/24	unassigned	YES 1	unset	up	up

在 Consolel 用 show ip interface brief 显示端口状态


其中 FastEthernet0/9 连接另一台交换机;其中 FastEthernet0/8 连接一台 PC;此时 FastEthernet0/6 暂时还未连接 PC。

c) 输入命令查看当前设置了哪些 VLAN, 缺省所有的端口都属于同一个 VLAN 1, 如果有端口属于非默认 VLAN, 输入命令取消该 VLAN (Cisco 命令: no vlan ID);

在 console2 下用 show vlan 命令查看 VLAN 状态,发现所有端口都在默认的 vlan 1 下

VLAN Name				Sta1	us Po:	Ports				
	defaul	lt			acti			Fa0/2, Fa		
								Fa0/6, Fa		
								Fa0/10, F		
								Fa0/14,		
								Fa0/19,		Fa0/21
,	171 2						0/22,	Fa0/23,	rau/24	
	Vlan2				acti					
	Vlan3				act:					
	work1 work2				acti					
	workz 2 fddi-default					unsup				
		-ring-defau	1t			unsup/				
	.004 fddinet-default					act/unsup				
		-default				unsup				
						-				
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500						0	0
3	enet	100003	1500						0	0
10	enet	100010	1500						0	0
20	enet	100020	1500						0	0
		101002	1500						0	0
		101003	1500					srb	0	0
		101004	1500				ieee		0	0
1005	trnet	101005	1500				ibm		0	0
Remot	e SPA1	N VLANS								
		condary Typ			Ports					

在 console1 下用 show vlan 命令查看 VLAN 状态,发现所有端口都在默认的 vlan 1 下



d) 每个 PC 机互相测试连通性,验证局域网已经建立;

每台 PC 都能连接其他 3 台 PC, 下图为 PC2 尝试 ping 其他 3 台 PC 的截图,均能 ping 通

```
C: Windows\system32\cmdexe

C: Windows\system32\ping 10.214.5.1

正在 Ping 10.214.5.1 具有 32 字节的数据:
来自 10.214.5.1 的回复: 字节-32 时间(1ms ITL-255 来自 10.214.5.1 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),往近行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C: Windows\system32\ping 10.214.5.3

正在 Ping 10.214.5.3 身有 32 字节的数据: 来自 10.214.5.3 的回复: 字节-32 时间(1ms ITL-64 年自 10.214.5.3 的回复: 字节-32 时间(1ms ITL-64 年自 10.214.5.4 的回复: 字节-32 时间(1ms ITL-64 年有 10
```

2. 在二台交换机上各设置 2 个 VLAN

a) 输入命令,在二个交换机上各增加2个VLAN, VLAN ID分别为2、3。

在 console2 下,用以下命令增加 vlan 并命名

Switch(vlan)# vlan 2 name Vlan2

Switch(vlan)# vlan 3 name Vlan3

```
Name: Vlan2
 /LAN 3 modified:
Name: Vlan3
Switch(vlan)#show vlan
% Invalid input detected at '^' marker.
APPLY completed.
Exiting....
Switch#show vlan
VLAN Name
                                                        Status
                                                                       Ports
                                                                       Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
      default
                                                        active
active
      work1
20 work2
1002 fddi-default
                                                        active
act/unsup
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
 1005 trnet-default
                             MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
 /LAN Type SAID
       enet 100002
enet 100003
                                1500
1500
       enet
                                1500
1500
                100020
101002
                                1500
1500
                101003
                                                                                  srb
1004 fdnet 101004
1005 trnet 101005
                                                                            ieee -
ibm -
 02:34:48: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (1), with cgb-x-3f.zju.edu.cn FastEtherne
  emote SPAN VLANs
```

在 console1 下,用以下命令增加 vlan 并命名

Switch(vlan)# vlan 2 name Vlan2

Switch(vlan)# vlan 3 name Vlan3

```
Scholischer

Stickenstein

Sti
```

b) 将每个交换机连接 2 个 PC 的端口分别设置为 VLAN 2、VLAN 3

在 console2 下,用以下命令为 vlan 设置端口,将 FastEthernet 0/17 设置为 vlan 2,将 FastEthernet 0/18 设置为 vlan 3

Switch# vlan database


```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/17
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchpot access vlan 2
Switch(config)# interface FastEthernet 0/18
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchpot access vlan 3
```

```
### State | Configuration | FastEthermet | O/17 |
### State | Surtice | Surt
```

在 console1 下,用以下命令为 vlan 设置端口,将 FastEthernet 0/6 设置为 vlan 2,将 FastEthernet 0/8 设置为 vlan 3


Switch# vlan database

Switch(config)# interface FastEthernet 0/6
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchpot access vlan 2
Switch(config)# interface FastEthernet 0/8
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchpot access vlan 3



c) 通过 PING 验证属于同一个 VLAN 的,但连在不同交换机上的 PC 之间的连通性。

在 PC2 上尝试 ping 其他 3 台 PC,发现均不能 ping 通。其中 PC2 和 PC4 同属于 vlan 3,但 连在不同交换机上。



- 3. 将两个交换机的 VLAN 连起来
 - a) 用网线把2个交换机连接起来
 - b) 输入命令,设置两个交换机互联的端口采用 Trunk 模式

在 console2 下,使用以下命令将端口设置为 trunk 模式

Switch (config) # interface fastethernet 0/21

Switch(config-if)# switchport mode trunk

```
Switch#
Switch#enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet 0/21
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
02:46:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
02:46:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
02:49:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
02:49:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
```

在 console1 下,使用以下命令将端口设置为 trunk 模式

Switch(config)# interface fastethernet 0/9

Switch (config-if) # switchport trunk encapsulation dotlq

Switch(config-if)# switchport mode trunk

```
Switch(config) #interface fa 0/9
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #
02:50:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down
02:50:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
Switch(config-if) #
```

c) 再次用 PING 命令测试属于同一个 VLAN, 但没有连在同一个交换机上的 PC 之间的连通性;

在 PC2 上,发现能 ping 通同属于 vlan 3 的 PC4,不能 ping 通属于 vlan 2 的 PC3

```
TET 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ping 10.214.5.3

正在 Ping 10.214.5.3 具有 32 字节的数据:
来自 10.214.5.2 的回复: 无法访问目标主机。

10.214.5.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 1, 丢失 = 0 (0% 丢失),
Control-C

C:\Windows\system32>ping 10.214.5.4

正在 Ping 10.214.5.4 具有 32 字节的数据:
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间=1ms ITL=64
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间<1ms ITL=64
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间(1ms ITL=64
来自 10.214.5.4 的目录: 字节=32 时间(1ms ITL=64
来自 10.214.5.4 的目录: 字节=32 时间(1ms ITL=64
来自 10.214.5.4 的目录: 字节=32 时间(1ms ITL=64

10.214.5.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
在返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms

C:\Windows\system32>
```

在 PC4 上, 发现能 ping 通同属于 vlan 3 的 PC2, 不能 ping 通属于 vlan 2 的 PC1


```
x
                                                                      _ _ _
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Y_xd>ping 10.214.5.1
Pinging 10.214.5.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.214.5.4: Destination host unreachable.
Reply from 10.214.5.4: Destination host unreachable.
Ping statistics for 10.214.5.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Control-C
C:\Users\Y_xd>ping 10.214.5.2
Pinging 10.214.5.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 10.214.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
C:\Users\Y_xd>
```

- 4. 在交换机之间使用冗余备份
 - a) 在两个交换机之间连接两根网络线

应该用交叉线连接两个交换机

b) 验证回路是否会对交换机之间的通信造成影响(交换机经过 STP 算法后会自动将其中一个端口关闭)

在 PC1 上使用 ping 10. 214. 5. 3 - t 命令持续 ping PC3,发现能一直 ping 通,因此回路对交换机的通信没有影响



c) 通过交换机查看当前哪个互联端口在转发状态 在 console2 下用 **show spanning-tree active** 命令查看端口的状态 发现在 vlan 2 下, Fa0/20 是 BLOCK 状态, Fa0/17, Fa0/21 是 FORWARDING 状态

d) 拔掉正处于转发状态的端口的网络线 拔掉连接到 Fa0/21 端口的网络线

e) 查看另外一个互联端口是否自动成为转发状态 再次在 console2 下用 **show spanning-tree active** 命令查看端口的状态 发现在 vlan 2 下, Fa0/20 由 BLOCK 状态变成了 FORWARDING 状态

```
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
            Priority
                       32770
                        0011.93c7.9980
             Address
             Cost
                        19
                        20 (FastEthernet0/20)
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
             Address 0011.bb5e.19c0
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15
                                 Prio.Nbr Type
Interface
                Role Sts Cost
Fa0/17
                 Desg FWD 19
                                    128.17
                                             P2p
Fa0/20
                 Root FWD 19
                                             P2p
                                    128.20
```

f) 验证 PC 间跨交换机的通信是否正常

在 PC1 上查看通信结果,发现在拔掉网络线一段时间后,连接正常

```
元法访问
无法访问
无法访问
字节=32
             回复:
             复:
                             B =2011ms TTL=64
             时
                       =32
                             |B|<1ms TTL=64
10.214.5.3
                      5=32
                             田 <1ms TTL=64
                       =32
                           时间<1ms TTL=64
                       =32
                             =32
                             田<1ms TTL=64
             =32
                             B <1ms TTL=64
                       =32
                             H <1ms TTL=64
                             H <1ms TTL=64
                       =32
                             田 <1ms TTL=64
                           时间<1ms TTL=64
                       =32
               复:
                           时间<1ms TTL=64
                       =32
                           时间<1ms TTL=64
                       =32
```

- 5. 在交换机之间使用负载平衡。
 - a) 在两个交换机之间连接两根网络线
 - b) 将交换机 2 组互联端口配置为中继端口
 - c) 配置交换机的互联端口,使不同的 VLAN 数据通过不同的端口传送

在 console2 下,使用以下命令根据优先级配置

Switch(config)# interface fa 0/20

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2 priority 8192

Switch(config)# interface fa 0/20

Switch (config-if) # spanning-tree vlan 3 priority 4096

Switch (config) # interface fa 0/21

Switch (config-if) # spanning-tree vlan 3 priority 8192

Switch(config)# interface fa 0/21

Switch(config-if) # spanning-tree vlan 2 priority 4096

```
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa 0/20
Switch(config-if)#spanning-tree vlan 2 priority 8192
Switch(config)#interface fa 0/20
Switch(config-if)#spanning-tree vlan 3 priority 4096
Switch(config)#interface fa 0/21
Switch(config-if)#spanning-tree vlan 3 priority 8192
Switch(config)#interface fa 0/21
Switch(config-if)#spanning-tree vlan 2 priority 4096
Switch(config)#exit
Switch#config term
04:19:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from consolshow vlan
                                      Status
VLAN Name
                                                Ports
```

在 console2 下,使用以下命令根据优先级配置

Switch(config)# interface fa 0/9

Switch(config-if) # spanning-tree vlan 2 priority 4096

Switch(config)# interface fa 0/9

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 3 priority 8192

Switch(config)# interface fa 0/10

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2 priority 8192

Switch(config)# interface fa 0/10

Switch (config-if) # spanning-tree vlan 3 priority 4096

```
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 2 priority 4096
Switch(config) #interface fa 0/9
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 3 priority 8192
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 2 priority 8192
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 3 priority 4096
Switch(config) #
```

在 console2 下,用 **show spanning-tree active** 命令查看端口的状态,发现 v1an 3 下的 Fa0/20 是 BLOCK 状态


```
T.ANOOO2
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
                          4098
             Address
                          0011.bb5e.19c0
             This bridge is the root
                         2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Hello Time
  Bridge ID Priority
                         4098
             Address 0011.bb5e.19c0
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15
Interface
                 Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
Fa0/17
                 Desg FWD 19
                                     128.17
                                              P2p
Fa0/20
                 Desg FWD 19
                                               P2p
Fa0/21
                 Desg FWD 19
                                     128.21
VLAN0003
 Spanning tree enabled protocol ieee
             Cost
                         21 (FastEthernet0/21)
             Hello Time
                         2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority
                                (priority 8192 sys-id-ext 3)
             Address 0011.bb5e.19c0
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300
Interface
                 Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
Fa0/18
                 Desg FWD 19
                                     128.18
                                               P2p
Fa0/20
                 Altn BLK 19
                                     128.20
                                               P2p
                 Root FWD 19
                                     128.21
Fa0/21
                                               P2p
  -More-
```

在 console1 下,用 **show spanning-tree active** 命令查看端口的状态,发现 vlan 2 下的 Fa0/9 是 BLOCK 状态

```
Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
            Address
                        0011.bb5e.19c0
            Cost
            Port
                        10 (FastEthernet0/10)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                        8194 (priority 8192 sys-id-ext 2) 0011.93c7.9980
 Bridge ID Priority
            Address
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 15
                Role Sts Cost
Interface
                                   Prio.Nbr Type
Fa0/6
                Desg FWD 19
                                   128.6
                                            P2p
                Altn BLK 19
                                   128.9
                                            P2p
Fa0/10
                Root FWD 19
                                   128.10
                                            P2p
/LAN0003
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
                        0011.93c7.9980
            Address
            This bridge is the root
                        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Hello Time
 Bridge ID Priority
                        4099 (priority 4096 sys-id-ext 3)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 300
```

d) 拔掉其中 1 根网线后,验证 2 组同一 VLAN 的 PC 间是否能正常通信。(当两个网 线均正常时,各有一部分 VLAN 数据,当其中一个网线中断时,所有的 VLAN 数据通过另外一个网线传送)。

依然能正常通信



实验结束后,2个交换机上的当前运行配置

在 console2 下使用 show running-config 命令查看交换机当前运行配置

```
Switch#show running-config
Building configuration...
 Current configuration : 1355 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
 hostname Switch
 .
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 2 priority 4096
spanning-tree vlan 3 priority 8192
interface FastEthernet0/1
 .
interface FastEthernet0/2
 .
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/9
 .
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
 interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
 interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
```

```
.
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
.
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 2 switchport mode access
switchport access vlan 3
switchport mode access
interface FastEthernet0/19 
spanning-tree guard none
interface FastEthernet0/20 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/21
switchport mode trunk
spanning-tree guard none
interface FastEthernet0/23
.
interface FastEthernet0/24
.
interface Vlan1
ip address 10.214.5.108 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
line con 0
line vty 5 15
end
Switch#
```

在 console2 下使用 show running-config 命令查看交换机当前运行配置

```
Switch#show running-config
Building configuration...
Current configuration: 2175 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Switch
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 2 priority 8192
spanning-tree vlan 3 priority 4096
interface FastEthernet0/1
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/2
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/3
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/4
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/5
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 2
 switchport mode access
interface FastEthernet0/7
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 3
 switchport mode access
interface FastEthernet0/9
switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 spanning-tree guard none
interface FastEthernet0/10
```

```
interface FastEthernet0/11
 switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/12
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/13
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/14
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/15
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/16
 switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/17
 switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/18
 switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/19
 switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/20
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/21
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/22
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/23
switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/24
 switchport mode dynamic desirable
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode dynamic desirable
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode dynamic desirable
interface Vlan1
no ip address
shutdown
```

六、 实验结果与分析

- 1. 在设置交换机的模式之前,连接不同交换机但属于同一 vlan 的 PC 不能通信;
- 2. 设置交换机的模式为 Trunk 模式后,连接不同交换机但属于同一 vlan 的 PC 能够正常通信,因为数据转发时会加上 tag,这样通信的交换机就知道数据可以传送给哪个 vlan 的 PC:
- 3. 在两个交换机之间连接两根网络线时,通信过程中默认使用了生成树协议,因此能正常通信:
- 4. 使用命令 no spanning-tree vlan vlan-id 停止使用生成树协议后,等待一段时间,发现端口的指示灯持续快速地闪烁,而且属于同一 vlan 下的 2 个 PC 之间不能通信,可知产生了广播风暴;
- 5. 通过配置不同 vlan 下端口的优先级,可以使 vlan2, vlan3 分别使用不同的端口传输, 达到负载平衡的效果。

七、 讨论、心得

1. 当4个交换机的连接构成一个回路后,会发生什么事情?

在不使用生成树协议时,交换机之间将不停转发同样的数据包,最终导致 CPU 过载;在使用了生成树协议后,交换机创建一个以某台交换机的某个端口为根的生成树,阻塞某些端口。

2. 交换机有三种类型的端口: access, trunk, hybrid, 试比较之。

Access 类型的端口只能属于 1 个 VLAN,一般用于连接计算机的端口;Trunk 类型的端口可以允许多个 VLAN 通过,可以接收和发送多个 VLAN 的报文,一般用于交换机之间连接的端口;Hybrid 类型的端口可以允许多个 VLAN 通过,可以接收和发送多个 VLAN 的报文,可以用于交换机之间连接,也可以用于连接用户的计算机。Hybrid 端口和 Trunk 端口在接收数据时,处理方法是一样的,唯一不同之处在于发送数据时,Hybrid 端口可以允许多个 VLAN 的报文发送时不打标签,而 Trunk 端口只允许缺省 VLAN 的报文发送时不打标签。

3. 为什么在使用多个交换机时,有时会出现故障。Cisco 与 Quidway 分别采用什么命令来解决的?

使用多个交换机时,可能会出现广播风暴,导致交换机不能正常工作。解决方法是启动生成树协议。

Cisco 命令:

Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-id

Quidway 命令:

[Quidway] stp enable

4. Cisco 与 Quidway 分别采用什么方式来配置 STP 的?

Cisco 命令:

打开或关闭 STP 功能

Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan-id

显示 STP 状态

Switch# show spanning-tree active

Switch# show spanning-tree detail

Switch# show spanning-tree summary

设置接口 0/8 为优先级 16

Switch(config)# interface fastethernet 0/8

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2-3 port-priority 16

Quidway 命令:

设置优先级为4096

[Quidway] stp enable

[Quidway] stp priority 4096

设置路径开销为200

[Quidway] stp enable

[Quidway] stp cost 200