



ECUME AVEC TYFLOW ET PHOENIX FD




Activer l'output de velocity dans le Phoenix Liquid Container




2

Dans tyFlow:
Pickez le container
Phoenix dans un
Birth Fluid operator
et importer sa
grille de velocity.




3



Dans l'onglet «Spray/Foam/Bubbles» activez l'option «Generate spray, foam and bubbles»

Les paramètres expliqués ci après.

SPLASH DETECTION



Dans la réalité, les splashs sont des goutelettes qui se détachent du fluide rapidement et créent de l'écume en capturant de l'air.

En simulation, on considère comme splash une particule qui s'éloigne très rapidement des autres particules.

La vélocity min est donc la vitesse d'éloignement minimum pour spawner de l'écume.

Ainsi, plus une particule s'approchera de la velocity max (plus elle s'éloignera rapidement), plus elle va spawner d'écume.



WAVECREST DETECTION


Quand une vague se forme, la masse d'eau qui s'élève et retombe dans le liquide capture de l'air et génère de l'écume.

Pour reproduire ce comportement en simulation, on peut analyser la courbure du fluide pour déterminer les endroits où l'air se retrouve piégée afin de créer de l'écume.

Si la courbure du fluide est importante et se dirige vers la surface, alors c'est une vague (comme un tunnel).

forward vel tresh : Plus la valeur est grande, plus la vague doit être proche de la surface pour générer de l'écume.

Curvature min/max : Controle à quel point la vague doit être courbée pour générer de l'écume. Plus la courbure s'approche de la valeur max, plus la quantité d'écume sera importante.





VELOCITY TRESHOLDS

Velocity thresholds		- 7
Velocity min:	0,5	‡
Velocity max:	10,0	

C'est une condition supplémentaire pour la génération de l'écume. C'est utile pour localiser l'écume à des endroits très agités (un tourbillon par exemple).

Les particules candidates à l'écume (splash et wavecrest) doivent matcher à cette range de velocity afin de spawner réellement de l'écume.

Plus la particule s'approche du Velocity max, plus elle spawnera le maximum d'écume possible.

En dessous du Velocity min, la particule sera exclue du spawn d'écume.



NEIGHBOR TRESHOLDS



Les particules doivent matcher à une certaine densité pour générer de l'écume. La densité, c'est la quantité de particules voisines.

Neighbors min : Si une particule a moins de voisins que cette valeur, elle est exclue du spawn d'écume. Utile pour exclure les particules de splash trop isolées par exemple.


Neighbors max : Plus la densité s'approche de cette valeur, plus la particule va spawner le maximum d'écume.

Donc si on baisse cette valeur, les particules avec une faible densité vont générer beaucoup d'écume. Ca permet de générer uniformement de l'écume, peu importe la densité.

A l'inverse, si on augmente cette valeur, le critère de densité sera plus difficile à atteindre. C'est utile pour concentrer l'écume principalement là où le fluide vient s'accumuler (les creux d'une rivière ou les parois d'un rocher par exemple).



FLUID SURFACE ANALYSIS





Le Birth Fluid operator effectue une pré analyse de la simu phoenix de sorte à déterminer les zones qui correspondent aux splashs et aux vagues.


C'est la partie la plus longue à calculer, mais on peut la stocker dans la mémoire vive (ram). On peut ensuite simuler et travailler normalement l'écume.

En revanche, si on ferme tyFlow ou 3ds Max ou si l'on modifie la simu phoenix, il faudra recalculer cette passe d'analyse. C'est pourquoi il vaut mieux exporter l'écume en tyCache une fois satisfait du résultat obtenu. 4

Ajouter un Fluid Force operator, pickez le container Phoenix et importez les infos de liquide et de velocity.







Ici le delete operator s'applique uniquement sur la foam, ce qui évite de supprimer subitement des sprays de splashs par exemple.

linéaire des patterns

