Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas (Semáforos e Monitores)



OMULO SILVA DE OLIVEIRA



Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real Rômulo Silva de Oliveira Edição do Autor, 2018

www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livrotemporeal

Outubro/2018

Semáforos 1/8

- Semáforo (semaphore)
- Criado pelo matemático holandês E. W. Dijkstra nos anos 1960
- Semáforo é um tipo abstrato de dado que possui como atributos
 - Um valor inteiro, cujo valor inicial pode variar
 - Uma fila de tarefas bloqueadas no semáforo
- Duas primitivas são realmente essenciais
- P (do holandês proberen, <u>testar</u>)
- V (do holandês verhogen, <u>incrementar</u>)
- Alguns autores utilizam
 - DOWN no lugar do P
 - UP no lugar de V

Semáforos 2/8

- Operação P(S) serve para bloquear a tarefa que a executa
 - Quando o valor do semáforo S for menor ou igual a zero

P(S):

```
S.valor = S.valor - 1;
```

Se S.valor < 0

Então bloqueia a tarefa, insere em S.fila

Semáforos 3/8

- Operação V(S) serve para liberar uma tarefa previamente bloqueada
- Primeiramente o valor inteiro de S é incrementado
- Caso a fila de tarefas bloqueadas em S não esteja vazia
 - Primeira tarefa é liberada para execução

V(S):

S.valor = S.valor + 1;

Se S.fila não está vazia

libera para execução primeira tarefa de S.fila Então

Semáforos 4/8

- A implementação de P(S) e V(S) deve ser atômica
- Caso duas tarefas tentem realizar P ou V sobre um mesmo semáforo
 - Uma das operações será completamente executada antes da outra
 - ou vice-versa
- Semáforos são implementados pelo kernel do sistema operacional
 - Ou em uma biblioteca de programação que se vale de algum mecanismo equivalente oferecido pelo kernel
- Atomicidade de P e V pode ser obtida, dentro do kernel, pelos mecanismos de baixo nível
 - Desabilitação de interrupções
 - Spin-lock, no caso de multiprocessamento

Semáforos 5/8

- O problema da exclusão mútua pode ser facilmente resolvido com apenas um semáforo S
- Basta iniciar seu valor inteiro com 1

```
P(S);
Seção crítica
V(S);
```

Monitores 1/7

- **Monitores** foram criados por C. A. R. Hoare em 1974
- Seu propósito foi definir um mecanismo de sincronização entre tarefas
 - Com o mesmo poder de expressão do semáforo
 - Mas que resultasse em programas mais legíveis
- Na maioria dos programas, a maior parte do código é sequencial
- Em algumas poucas situações, as tarefas precisam interagir entre elas
 - Dando origem a situações de exclusão mútua e outras mais complexas
- Monitores são módulos onde as interações entre tarefas acontecem
 - Código fora dos monitores é sequencial
 - Todos os problemas relacionados com o acesso a variáveis compartilhadas acontecem apenas dentro dos monitores

Monitores 2/7

- O monitor é um módulo que encapsula variáveis compartilhadas e operações sobre elas
- Variáveis compartilhadas não podem ser acessadas diretamente de fora do monitor
- A única forma de acessá-las de fora do monitor é chamar as funções públicas do monitor, as quais formam a sua interface
- Como em qualquer módulo, também é possível a existência de funções internas
- O monitor é passivo
 - Um conjunto de funções chamadas por tarefas
 - Que foram criadas fora do monitor
 - E executam fora do monitor a maior parte do tempo

- O monitor possui algumas características adicionais àquelas normalmente associadas com módulos
- Por definição, existe exclusão mútua automática dentro do monitor
 - Somente uma tarefa pode executar dentro do monitor a cada momento
 - Se uma primeira tarefa estiver executando uma função do monitor e outra tarefa chamar aquela mesma ou qualquer outra função do monitor a segunda tarefa ficará bloqueada até que a primeira tarefa saia do monitor
- Pode ser interessante criar vários monitores no mesmo programa
 - Tarefas sem nenhuma relação entre si podem acessar monitores diferentes
 - Não são gerados bloqueios desnecessários
 - Uma aplicação pode ter tantos monitores quantos forem desejados

- Outra característica própria do monitor é a existência de variáveis condição (condition variables)
- A variável condição é um tipo abstrato de dado cujo único atributo é uma fila de tarefas bloqueadas esperando por determinada condição
- Variáveis condição oferecem duas operações fundamentais
- Tarefa que executa a operação WAIT(CV) fica imediatamente bloqueada
 - É retirada da fila do processador e inserida na fila da variável condição CV
 - Ela para de executar dentro do monitor, permitindo que outras tarefas possam entrar
- Tarefa que executa a operação SIGNAL(CV) libera tarefas bloqueadas em CV
 - Uma delas é liberada para execução
 - Caso a fila da variável condição CV esteja vazia, SIGNAL(CV) é inócuo

- A idéia por trás das variáveis condição é que
 - As vezes uma tarefa entra no monitor
 - Mas descobre que precisará esperar por algum evento futuro
- A operação WAIT permite que ela fique bloqueada esperando
 - Sem impedir que outras tarefas acessem as funções do monitor
- Quando, no futuro, o evento esperado acontecer
 - Outra tarefa sinalizará esta ocorrência através da execução de SIGNAL
 - Liberará a tarefa que estava esperando
- Caso existam tarefas esperando por diferentes eventos futuros
 - Para cada evento deve ser criada uma variável condição correspondente

Monitores 7/7

- A descrição de monitores é abstrata e genérica
- Para ser usado, o conceito de monitor precisa ser implementado em alguma linguagem de programação ou biblioteca
- Algumas linguagens de programação incorporam totalmente a idéia
 - Euclid Concorrente
- Em algumas outras linguagens, podem ser facilmente implementados
 - Ada.
 - Java
- Mesmo em linguagens de programação sequenciais, podem ser implementados com a ajuda de uma biblioteca

 - C++

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 1/14

- O monitor é um <u>módulo</u>
- Na linguagem C, um programa organizado em módulos é um programa composto por vários arquivos do tipo ".c", onde cada arquivo é um módulo
- A palavra reservada "static" na declaração de uma função indica que a mesma somente pode ser diretamente chamada dentro do módulo onde foi definida
- A palavra reservada "static" na frente de uma variável global também indica que a mesma somente pode ser diretamente usada dentro do módulo
- Um arquivo do tipo ".h" pode ser criado para indicar as coisas públicas (exportadas) pelo módulo

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 2/14

- Uma propriedade fundamental dos monitores é permitir que apenas uma tarefa esteja ativa dentro do monitor a cada momento
- No caso das Pthreads, exclusão mútua é obtida com o emprego de mutex
- Basta criar um mutex geral para o monitor
- Colocar uma operação LOCK no início de cada função pública do monitor e colocar uma operação UNLOCK ao final de cada função pública
- Não é necessário usar mutex nas funções privadas do monitor, as quais são chamadas somente de dentro do próprio monitor
- No caso de uma função que termine com "return", é necessário colocar o UNLOCK imediatamente antes do "return"
 - Usar no "return" apenas variáveis locais da função

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 3/14

```
/* Monitor sensor, no arquivo sensor.c */
static pthread mutex t exclusao mutua = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
static double sensor lido = 0;
/* Função pública, pode ser chamada de fora do monitor */
void sensor put( double lido)
{ pthread mutex lock( &exclusao mutua);
   sensor lido = lido;
  pthread mutex unlock ( &exclusao mutua);
/* Função pública, pode ser chamada de fora do monitor */
double sensor get (void)
  double aux;
  pthread mutex lock( &exclusao mutua);
  aux = sensor lido;
  pthread mutex unlock ( &exclusao mutua);
  return aux;
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 4/14

- A biblioteca das Pthreads inclui recursos para a criação de variáveis condição
 - Implementa as operações WAIT e SIGNAL
 - Também implementa uma versão especial de SIGNAL, o BROADCAST
 - BROADCAST libera todas as threads bloqueadas na variável condição naquele instante
- Quando uma thread fica bloqueada ao executar a operação WAIT, ela precisa liberar o acesso ao monitor
 - Executar um unlock sobre o mutex que controla o acesso esclusivo ao monitor
- A implementação de WAIT nas Pthreads inclui um unlock implícito quando a thread fica bloqueada
 - A operação WAIT recebe dois parâmetros
 - A variável condição em questão
 - E também o mutex que deve ser liberado quando acontece o bloqueio no WAIT

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 5/14

- Nas Pthreads, a thread que executa o SIGNAL continua a executar
 - A thread liberada da variável condição fica esperando pelomutex
 - Existe um LOCK implícito no WAIT, quando a thread é liberada
- Quando a thread que executou o SIGNAL e continuou a executar finalmente liberar o monitor (UNLOCK na variável mutex)
 - A thread liberada da variável condição poderá obter implicitamente este mutex e retomar sua execução dentro do monitor
- Caso várias threads sejam liberadas por um BROADCAST
 - Uma a uma terá sucesso no LOCK do mutex e executará com exclusividade

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 6/14

• Uma variável condição "vc" pode ser criada e receber uma inicialização default da seguinte forma:

```
pthread cond t vc = PTHREAD COND INITIALIZER;
```

• E os protótipos das funções "wait", "signal" e "broadcast" são:

```
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex); int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond); int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond).
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 7/14

- EXEMPLO 1
- Existe um sensor de temperatura o qual é lido por uma thread
- O valor lido é posteriormente usado por várias outras threads
- A função sensor_put() é chamada pela thread que leu o sensor
 - Para informar o novo valor
- A função sensor_get() permite que qualquer thread obtenha o último valor lido do sensor
- Ao chamar a função sensor_alarme() a thread ficará bloqueada até que o valor lido do sensor ultrapasse o limite indicado como parâmetro
 - Caso o valor atual já seja superior ao limite indicado, a thread chamadora retornará imediatamente
 - Caso contrário, a thread executará um WAIT e ficará bloqueada

Monitor em C


Recursos




Tela



Sensor



Monitor em C



Monitores com a Linguagem C e Pthreads 8/14

```
/* Monitor sensor, no arquivo sensor.c */
#include <math.h>

static pthread_mutex_t exclusao_mutua =
    PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
static pthread_cond_t alarme = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
static double sensor_lido = 0;
static double limite_atual = HUGE_VAL;
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 9/14

```
/* Chamado pela thread que le o sensor e disponibiliza aqui o valor lido */
void sensor put( double lido)
   pthread mutex lock( &exclusao_mutua);
   sensor lido = lido;
   if( sensor lido >= limite atual )
        pthread cond signal(&alarme);
   pthread mutex unlock(&exclusao mutua);
/* Chamado por qualquer thread que precisa do valor lido do sensor */
double sensor get(void)
   double aux;
   pthread mutex lock(&exclusao mutua);
   aux = sensor lido;
   pthread mutex_unlock( &exclusao_mutua);
   return aux;
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 10/14

```
/* Thread fica bloqueada até o valor do sensor chegar em limite */
void sensor alarme( double limite)
  pthread mutex lock(&exclusao mutua);
  limite atual = limite;
  while (sensor lido < limite atual )
       pthread cond wait(&alarme, &exclusao mutua);
  limite atual = HUGE VAL;
  pthread_mutex_unlock(&exclusao mutua);
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 11/14

- EXEMPLO 2
- Buffer duplo (double buffering)
 - Buffer dividido em duas metades, digamos buffer_0 e buffer_1
- Inicialmente a thread escreve os dados no buffer 0
- Quando ele ficar cheio, a thread escritora passa a usar o buffer_1 para escrever
 - Enquanto outra thread esvazia de uma só vez o buffer 0
- É essencial que o buffer_0 seja esvaziado antes do buffer_1 lotar
 - Pois quando o buffer_1 lotar
 - A thread escritora passará novamente a usar o buffer_0
 - E encaminhará o buffer_1 para a thread que consome os dados
- O tamanho do buffer deve ser dimensionado de tal forma que um buffer possa ser sempre esvaziado mais rapidamente do que um buffer demora para ser preenchido

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 12/14

```
/* Monitor buffer duplo, no arquivo bufduplo.c */
#define TAMBUF 100
static double buffer 0[TAMBUF];
static double buffer _1[TAMBUF];
static int emuso = 0;
static int prox insercao = 0;
static int gravar = -1;
static pthread mutex t exclusao mutua = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
static pthread cond t buffer cheio = PTHREAD COND INITIALIZER;
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 13/14

```
void bufduplo insereLeitura( double leitura)
   pthread mutex lock( &exclusao mutua);
   if (emuso == 0)
         buffer_0[prox_insercao] = leitura;
   else
         buffer_1[prox_insercao] = leitura;
   ++prox_insercao;
   if( prox insercao == TAMBUF ) {
         gravar = emuso;
         emuso = (emuso + 1) \% 2;
         prox insercao = 0;
         pthread cond signal(&buffer cheio);
   pthread mutex unlock( &exclusao mutua);
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 14/14

```
double *bufduplo esperaBufferCheio(void)
  double *buffer;
  pthread mutex lock(&exclusao mutua);
  while (gravar == -1)
      pthread cond wait (&buffer cheio, &exclusao mutua)
  if(gravar==0)
      buffer = buffer 0;
  else buffer = buffer 1;
  gravar = -1;
  pthread mutex unlock(&exclusao mutua);
  return buffer;
```