SBVCONC: Construção de Compiladores

Aula 13: Subprogramas



2/55 Subprogramas

- Usaremos o termo subprogramas para indicar tanto procedimentos quanto funções;
- Durante o curso já lidamos com subprogramas e questões relacionadas à escopo dentro do scanner, do parser e da tabela de identificadores, sendo assim, o maior esforço que teremos que émpregar para viabilizar a implementação de subprogramas envolvem modificações nas classes da AST.



Regras Gramaticais Relacionadas aos Subprogramas


```
subprogramDecls = ( subprogramDecl )* .
   subprogramDecl = procedureDecl | functionDecl .
    procedureDecl = "procedure" procId ( formalParameters )? "is"
                    initialDeclPart statementPart procId ";" .
     functionDecl = "function" funcId ( formalParameters )?
                    "return" typeName "is" initialDeclPart statementPart funcId ";" .
formalParameters = "(" parameterDecl ( "," parameterDecl )* ")" .
   parameterDecl = ( "var" )? paramId ":" typeName .
procedureCallStmt = procId ( actualParameters )? ";" .
 actualParameters = "(" expressions ")" .
       returnStmt = "return" ( expression )? ";" .
    functionCall = funcId ( actualParameters )? .
```

Métodos de Análise Relevantes (baseados nas regras gramaticais)

- List<SubprogramDecl> parseSubprogramDecls()
- SubprogramDecl parseSubprogramDecl()
- ProcedureDecl parseProcedureDecl()
- FunctionDecl parseFunctionDecl()
- List<ParameterDecl> parseFormalParameters()
- ParameterDecl parseParameterDecl()
- ProcedureCallStmt parseProcedureCallStmt()
- List<Expression> parseActualParameters()
- ReturnStmt parseReturnStmt()
- FunctionCall parseFunctionCall()



5/55 Classes Relevantes da AST





Exemplo de Procedimentos

Parâmetros

```
var x : Integer;
procedure inc( var n : Integer ) is
begin
  n := n + 1;
end inc;
begin
  x := 5;
  inc(x);
  writeln x;
end.
```

Qual valor é impresso? Se var for removido da declaração do parâmetro, qual valor será impresso?



Exemplo de Procedimentos Escopo

```
var x : Integer;
var y : Integer;
procedure P1 is
  var x : Integer;
  var n : Integer;
begin
  x := 5; // qual x?
  n := y; // qual y?
end P1;
begin
  x := 8; // qual x?
end.
```

As variáveis e constantes podem ser declaradas em nível de programa (global) ou em nível de subprograma (local), introduzindo o conceito de escopo.



8/55 O Nível de Escopo de uma Declaração de Variável

- Durante a geração de código, quando uma variável ou um valor nomeado são referenciados na parte de instruções de um programa ou subprograma, precisaremos ser capazes de determinar onde a variável foi declarada;
- A classe IdTable contém o método getScopeLevel() que retorna o nível de escopo de para o escopo atual:
 - PROGRAM para objetos declarados no escopo mais externo (escopo de programa);
 - SUBPROGRAM para objetos declarados dentro de um subprograma;
- Quando uma variável é declarada, a declaração é inicializada com o nível atual:

```
varDecl = new VarDecl( identifiers,
                       varType,
                        idTable.getScopeLevel() );
```



Exemplo de Níveis de Escopo

```
var x : Integer; // o nível de escopo da declaração é PROGRAM
var y : Integer; // o nível de escopo da declaração é PROGRAM
procedure P1 is // o nível de escopo da declaração é PROGRAM
  var x : Integer; // o nível de escopo da declaração é SUBPROGRAM
  var b : Integer; // o nível de escopo da declaração é SUBPROGRAM
begin
  ... x ... // x foi declarado no escopo SUBPROGRAM
  ... b ... // b foi declarado no escopo SUBPROGRAM
                // y foi declarado no escopo PROGRAM
  ... y ...
end P1;
begin
   ... x ... // x foi declarado no escopo PROGRAM
   ... y ... // y foi declarado no escopo PROGRAM
   ... P1 ... // P1 foi declarado no escopo PROGRAM
end.
```

10/55 Classe IdTable

- A classe IdTable tem a habilidade de abrir novos escopos e de buscar por declarações, tanto no escopo atual quanto em escopos mais externos;
- A classe IdTable é implementada usando uma pilha de mapas em que são associadas as strings dos identificadores (seus nomes) às suas declarações;
 - Note que como não permitidos o aninhamento de subprogramas, nossa pilha sempre terá no máximo dois níveis;
- Quando um novo escopo é aberto, um novo mapa é empilhado na pilha. Quando um escopo é fechado, o mapa do topo é desempilhado da pilha;
- Dentro de um subprograma, a busca por declarações envolve buscar dentro do nível atual (o mapa no topo da pilha que contém todos os identificadores declarados no escopo SUBPROGRAM) e então dentro do escopo mais externo (o mapa abaixo do topo, contendo todos os identificadores declarados no escopo PROGRAM).

Métodos Importantes da Classe IdTable

```
/**
* Retorna o nível de escopo atual.
public ScopeLevel getScopeLevel()
/**
* Abre um novo escopo para identificadores.
 */
public void openScope()
/**
 * Fecha o escopo mais interno.
 */
public void closeScope()
```

ScopeLevel é uma enumeração com apenas dois valores: PROGRAM e SUBPROGRAM.



12/55 Métodos Importantes da Classe IdTable

```
/**
* Insere uma declaração no nível de escopo atual.
* @throws ParserException se o token associado à declaração
* já tiver sido definido dentro do escopo atual.
public void add( Declaration decl ) throws ParserException
/**
* Retorna a Declaration associada ao texto do token do identificador.
* Returna null se o identificador não for encontrado.
* Esse método busca em escopos mais externos caso necessário.
*/
public Declaration get( Token idToken )
```



13/55 Regras de Restrição para Subprogramas

- Instrução return:
 - Regra de Tipo: se a instrução retorna o valor de uma função, então o tipo da expressão que será retornada deve ser do mesmo tipo do retorno da função;
 - Regra Variada: se a instrução return retorna um valor, então ela deve estar aninhada à declaração de uma função;
 - Regra Variada: se a instrução return está aninhada a uma função, então ela deve retornar um valor;
 - Regra Variada: a instrução return deve estar aninhada a um subprograma, o que é tratado pelo parser usando SubprogramContext.



14/55 Regras de Restrição para Subprogramas

- Declaração de Função:
 - Regra Variada: não pode haver nenhuma var nos parâmetros;
 - Regra Variada: é necessário que haja pelo menos uma instrução de retorno;
- Chamada de Subprograma, tanto para procedimentos quanto para funções:
 - Regra de Tipo: a quantidade de argumentos (actual parameters) precisa ser a mesma da quantidade de parâmetros formais e cada par deve ter o mesmo tipo;
- Chamada de Procedimento:
 - Regra Variada: se um parâmetro formal é um parâmetro var, então o argumento deve ser um valor nomeado, não uma expressão arbitrária.

Organização em Tempo de Execução para Subprogramas

- O entendimento da organização em tempo de execução de subprogramas envolve quatro conceitos principais:
 - Registros de ativação (activation records/stack frames);
 - Endereçamento de variáveis;
 - Passagem de parâmetros e retorno de valores de funções;
 - Instruções da CVM para subprogramas.



16/55 Instruções da CVM para Subprogramas

Opcodes usados em Subprogramas

PROC: procedure/function

LDLADDR: Load Local address

LDGADDR: Load global address

CALL: call subprogram

RET: return from a subprogram

Note que na CVM não possui instruções separadas para procedimentos e funções.



17/55 Subprogramas Ativos

- Quando um programa está em execução, um subprograma é denominado ativo se ele foi invocado e ainda não retornou;
- Quando um subprograma é invocado, precisamos alocar espaço na pilha para seus parâmetros e variáveis locais. Adicionalmente, se o subprograma é uma função, precisamos alocar espaço na pilha para o valor de retorno;
- Quando um subprograma retorna, o espaço alocado na pilha é liberado.

Um subprograma ativo é aquele para o qual este espaço (registro de ativação) está atualmente na pilha.



18/55 Registro de Ativação

Activation Record/Stack Frame/Frame

- Um registro de ativação é composto por uma estrutura de tempo de execução para cada subprograma ativo. Um novo registro de ativação é criado toda vez que um subprograma é chamado;
- Consiste em até cinco partes:
 - A parte do valor de retorno (somente para funções);
 - ► A parte dos parâmetros, que pode ser vazia caso eles não existam;
 - A parte do contexto (sempre duas palavras):
 - Valores salvos para os registradores PC e BP;
 - A parte das variáveis locais, que pode ser vazia caso elas não existam;
 - A parte temporária:
 - Armazena operandos e resultados durante a execução das instruções;
 - Está sempre vazia no início e no fim de cada instrução do subprogramo

19/55 A Parte do Valor de Retorno de um Registro de Ativação

- A chamada de uma função precisa, primeiramente, alocar espaço na pilha para o valor de retorno. O número de bytes alocados é o número de bytes do tipo de retorno da função;
- O método emit() na classe FunctionCall contém o seguinte código:

```
// aloca espaço na pilha para o valor de retorno
emit( "ALLOC " + funcDecl.getType().getSize() );
```



A Parte dos Parâmetros de um Registro de Ativação

- Para cada parâmetro de valor, uma chamada de subprograma precisa emitir código para deixar o valor do argumento no topo da pilha;
- Para cada parâmetro variável (var), uma chamada de procedimento precisa emitir código para deixar o endereço do argumento no topo da pilha. O argumento precisa ser um valor nomeado, não uma expressão.



A Parte Contextual de um Registro de Ativação

- ► Link Dinâmico (Dynamic Link): endereço base (BP) do registro de ativação para o subprograma invocado;
- Endereço de retorno: endereço da próxima instrução que segue à chamada do subprograma.

Os valores de BP e PC relativos ao subprograma invocado são salvos (empilhados) na pilha pela instrução CALL da CVM e então são restaurados pela instrução RET da CVM.



A Parte das Variáveis Locais de um Registro de Ativação

- Se existem variáveis locais declaradas em um subprograma, então há a necessidade de se alocar espaço na pilha de execução para essas variáveis;
- A instrução PROC (procedure) da CVM possui um parâmetro inteiro uşado para definir o comprimento das variáveis do subprograma;

Exemplo:

```
procedure P2 is
   var m, n : Integer;
   var b : Boolean;
begin
end P2;
```

- Este procedimento precisará alocar nove bytes para as variáveis locais: 4 para cada inteiro e 1 para o booleano. A instrução PROC 9 será emitida para alocar o espaço necessário na pilha de execução;
- Uma instrução na forma PROC Ø é emitida sempre que um subprograma não possuir nenhuma variável local.

A Parte Temporária de um Registro de Ativação

- A parte temporária de um registro de ativação é análoga ao uso da pilha de execução para manter valores temporários;
- Assim que as instruções de máquina de um subprograma são executadas a parte temporária cresce e diminui;
- A parte temporária de um registro de ativação estará vazia no înício e no fim da execução de cada instrução da CPRL do subprograma.



A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo

- Assumindo que:
 - O registrador BP tem o valor 200;
 - A variável local x do tipo inteiro tem endereço relativo 8;
 - A variável local y do tipo inteiro tem valor 6 e endereço relativo 12;
- A instrução de atribuição da CPRL:

$$x := y + 1;$$

Compilará para as seguintes instruções da CVM:

LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW

LDCINT 1 ADD

STOREW


Será otimizada para LDCINT1



Arithmetic Opcodes

ADD: add


A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo



$$x := y + 1;$$


LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD STOREW

A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo




x := y + 1;LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD STOREW

A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo




x := y + 1;LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD STOREW

A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo




x := 6 + 1;LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD STOREW

29/55 A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo



x := 6 + 1;LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD STOREW

A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo




x := 7;

STOREW

LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD

A Parte Temporária de um Registro de Ativação - Exemplo




x := 7;LDLADDR 8 LDLADDR 12 LOADW LDCINT1 ADD STOREW

Exemplo de Subprograma com Parâmetros

```
var x : Integer;
procedure P3( a : Integer, b : Integer ) is
  var n : Integer;
begin
end P3;
begin
   P3(2,5);
end.
```



Exemplo de Subprograma com Parâmetros Registro de Ativação para o Procedimento P3




Suporte à Recursão

- Visto que um novo registro de ativação é criado toda vez que um subprograma é invocado, a CPRL suporta chamadas recursivas;
- Para ilustrar, suponha que um programa invoque o procedimento P3 e então P3 faz uma chamada recursiva à si mesmo. Cada chamada a P3 tem seu próprio registro de ativação, o que significa que cada chamada tem sua própria cópia de parâmetros, declarações de variáveis locais etc.



Suporte à Recursão





36/55 Carregando um Programa

- O código objeto é carregado no início da memória iniciando no endereço 0;
- O registrador PC é inicializado com 0, o endereço da primeira instrução;
- Os registradores SB e BP são inicializados com o endereço que segue a última instrução, ou seja, o primeiro byte livre na memória;
- O registrador SP é inicializado com BP 1, visto que a pilha de execução está vazia.



Discussão Sobre Parâmetros

- As funções podem ter somente parâmetros de valor, mas os procedimentos podem ter tanto parâmetros variáveis (var) quanto de valor;
- O código que gerencia a passagem de valor para esses dois tipos de parâmetros em uma chamada de procedimento é de certa forma análogo a como tratamos uma instrução de atribuição na forma "x := y", onde geramos código diferente para os lados esquerdo e direito;
 - Lado esquerdo: gerar código para deixar o endereço na pilha;
 - Lado direito: gerar código para deixar o valor na pilha.



Discussão Sobre Parâmetros

- A analogia para os parâmetros:
 - Parâmetros variáveis (var): gerar código similar à forma que se lida com o lado esquerdo de uma instrução de atribuição;
 - Parâmetros de valor: gerar código similar à forma que se lida com o lado direito de uma instrução de atribuição;
- Ao se analisar o código dos argumentos (actual parameters), por padrão sempre invocamos parseExpression():
 - Gera código que deixa o valor na expressão na pilha;
 - Correto para um parâmetro de valor, mas não para um parâmetro variável;
- Note que o código para a classe Variable contém um construtor que possui um único parâmetro do tipo NamedValue que é usado para construir um objeto do tipo Variable.

39/55 Convertendo um NamedValue em umo Variable

- Quando temos uma expressão de NamedValue que corresponde à um parâmetro variável, precisamos convertê-la em uma Variable;
- Uma possível abordagem: no método checkConstraints() da classe ProcedureCall, quando se itera e se compara a lista de parâmetros formais e argumentos:
 - Se o parâmetro formal é um parâmetro variável e o argumento não é um NamedValue, gerar uma mensagem de erro (não se pode passar uma expressão arbitrária à um parâmetro variável);
 - Se o parâmetro formal é um parâmetro variável e o argumento é um NamedValue, converter o NamedValue em umo Variable.



40/55 Convertendo um NamedValue em umo Variable

Código Dentro do Método checkConstraints() de ProcedureCallStmt

```
for ( int i = 0; i < actualParams.size(); i++ ) {</pre>
    Expression expr = actualParams.get( i );
    ParameterDecl param = formalParams.get( i );
    ... // verifica se os tipos combinam
    // verifica se os valores nomeados estão sendo
    // passados para os parâmetros variáveis
    if ( param.isVarParam() ) {
        if ( expr instanceof NamedValue ) {
            // troca o valor nomeado por uma variável
            expr = new Variable( (NamedValue) expr );
            actualParams.set( i, expr );
        } else {
            throw error( expr.getPosition(),
                         "Expression for a var parameter must be a variable." );
```

Invocando um Subprograma

- Quando um subprograma é invocado:
 - Para uma função é alocado espaço na pilha para o valor de retorno;
 - Os argumentos são empilhados na pilha:
 - Valores de expressões para parâmetros de valor;
 - Endereços para parâmetros variáveis;
 - A instrução CALL empilha a parte contextual na pilha;
 - A instrução PROC do subprograma aloca espaço na pilha para as variáveis locais do subprograma.



Instrução PROC versus Instrução ALLOC

- Para a CVM, as instruções PROC e ALLOC são equivalentes e podem ser usadas intercaladamente;
- Ambas as instruções movem SP para alocar espaço na pilha, ou seja, para o valor de retorno de uma função ou uma variável local de um subprograma.



Instrução de Retorno

→ A instrução de retorno (RET) da CVM indica o número de bytes usado pelos parâmetros dos subprogramas, permitindo que eles possam ser removidos da pilha;

Exemplo:

RET 8



Retornando de um Subprograma

- Quando uma instrução de retorno é executada:
 - BP é configurado com o valor do link dinâmico:
 - Restaura BP ao registro de ativação do chamador;
 - PC é configurado com o endereço de retorno:
 - Restaura PC às instruções do chamador;
 - SP é configurado de forma a restaurar a pilha ao seu estado antes da instrução da invocação ser executada:
 - Para procedimentos, SP é configurado com o endereço de memória antes o registro de ativação;
 - ▶ Para funções, SP é configurado com o endereço de memória do último byte do valor de retorno. O valor de retorno é mantido na pilha.



Referenciando Variáveis Locais e Parâmetros

- A instrução LDLADDR é usada para referenciar os parâmetros e as variáveis locais de um subprograma:
 - Computa o valor absoluto do endereço de uma variável local usando seu endereço relativo à BP e empilha esse valor computado na pilha;
 - Seu uso em subprogramas é similar ao uso de LDGADDR para variáveis de um programa, com a exceção de que o endereço relativo da primeira variável local é 8 ao invés de 0, dado que existem 8 bytes na parte contextual do registro de ativação;
 - Endereços relativos podem ser negativos ao se carregar endereços de parâmetros.



Referenciando Variáveis Globais

- A instrução LDGADDR é usada dentro de um subprograma para referenciar variáveis globais, ou seja, variáveis declaradas em nível de programa:
 - Computa o valor absoluto do endereço de uma variável global usando seu endereço relativo à SB e empilha esse valor computado na pilha;
 - Note que LDGADDR é usada em subprogramas da mesma forma que em programas.




Exemplo de Subprograma com Parâmetros

```
var x : Integer;
procedure P3( a : Integer, b : Integer ) is
  var n : Integer;
begin
end P3;
begin
   P3(2,5);
end.
```



Exemplo de Subprograma com Parâmetros Registro de Ativação para o Procedimento P3



Referenciando Variáveis e Parâmetros para o Procedimento P3

LDLADDR -8

Carrega o endereço do parâmetro a na pilha de execução.

LDLADDR -4

Carrega o endereço do parâmetro b na pilha de execução.

LDLADDR 8

Carrega o endereço da variável local n na pilha de execução.

LDGADDR 0

Carrega o endereço da variável global x na pilha de execução.



Parâmetros Variáveis (var)

- Para parâmetros variáveis (var), o endereço do argumento é passado, ou seja, o valor contido no parâmetro formal é o endereço do argumento;
- Usaremos essas duas instruções para carregar (empilhar) o endereço do argumento na pilha.




Exemplo de Subprograma com Parâmetros Variáveis

```
var x : Integer;
procedure P4( var a : Integer, b : Integer ) is
  var n : Integer;
begin
end P4;
begin
  x := 5;
   P4(x, 6);
end.
```

Note que o parâmetro a é um parâmetro variável.



Registro de Ativação para o Procedimento P4 Após a Chamada à P4(x, 6)



Referenciando Variáveis e Parâmetros para o Procedimento P4

LDLADDR -8 I OADW

Carrega o endereço do argumento x na pilha de execução.

LDLADDR -4

Carrega o endereço do parâmetro b na pilha de execução.

LDLADDR 8

Carrega o endereço da variável local n na pilha de execução.

LDGADDR 0

Carrega o endereço da variável global x na pilha de execução.



O Método emit() para a Classe Variable Carrega o Endereço da Variável na Pilha

```
@Override
public void emit() throws CodeGenException, IOException {
    if ( decl instanceof ParameterDecl &&
         ( ( ParameterDecl ) decl ).isVarParam() ) {
        // o endereço do argumento é o valor do parâmetro variável (var)
        emit( "LDLADDR " + decl.getRelAddr() );
        emit( "LOADW" );
    } else if ( decl.getScopeLevel() == ScopeLevel.PROGRAM ) {
        emit( "LDGADDR " + decl.getRelAddr() );
    } else {
        emit( "LDLADDR " + decl.getRelAddr() );
                                                       O código desse método ainda
                                                       será estendido quando formos
                                                       tratar da implementação dos
```

arrays da CPRL.

Bibliografia

MOORE JR., J. I. Introduction to Compiler Design: an Object Oriented Approach Using Java. 2. ed. [s.l.]:SoftMoore Consulting, 2020. 284 p.

AHO, A. V.; LAM, M. S.; SETHI, R. ULLMAN, J. D. Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008. 634 p.

COOPER, K. D.; TORCZON, L. Construindo Compiladores. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2014. 656 p.

JOSÉ NETO, J. Introdução à Compilação. São Paulo: Elsevier, 2016. 307 p.

SANTOS, P. R.; LANGOLOIS, T. Compiladores: da teoria à prática. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 341 p.