

### IFSP – SÃO JOÃO DA BOA VISTA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

### **Sistemas Operacionais**

**SEMANA 8** 

**Prof.: Ederson Borges** 



### Tópicos

- Escalonador
  - Definições
  - Algoritmos
  - Comparação
  - Atividades



### Escalonador

## Definições

- O Escalonador determina como gerenciar a fila de tarefas de estados "pronta" e "executando"
- Lembrando que cada processador só pode ter uma tarefa alocada a ele por vez
- O algoritmo utilizado pelo escalonador irá definir o comportamento do SO



- Definições
  - Tipos de Tarefas
    - Tarefas de tempo real
    - Tarefas interativas
    - Tarefas em lote



- Definições
  - Tarefas em tempo real
    - Exigência de previsibilidade do tempo
    - Tempo de resposta importa mais que velocidade
    - Controle de sistemas críticos



- Definições
  - Tarefas interativas
    - Recebem eventos externos
      - Do usuário
      - Da rede
    - Respostas devem ser rápidas
    - Não necessita da previsibilidade dos sistemas de tempo real
    - MAIOR PARTE DAS TAREFAS DE SISTEMAS DESKTOP!



- Definições
  - Tarefas em lote (batch)
    - Não existe requisito temporal explícito
    - Executam sem intervenção de usuário
      - Procedimento de backup
      - Antivírus
      - Cálculo
      - Grandes massas de dados
      - Renderização de animações



- Definições
  - Além disso, as tarefas podem ser classificadas como:
    - Tarefas orientadas a processamento
    - Tarefas orientadas a entrada/saída



- Definições
  - Tarefas orientadas a processamento
    - Usam de forma intensa o processador
    - Passam maior parte do tempo como "pronta" ou "executando"
      - Arquivos de vídeo
      - Cálculo numérico
      - Etc



- Definições
  - Tarefas orientadas a entrada/saída
    - Dependem mais de dispositivos de entrada/saída
    - Ficam boa parte no estado "suspenso"
      - Editores de texto
      - Compiladores
      - Servidores de rede



- Definições
  - Existem tarefas que alternam seu comportamento
    - Conversores de áudio
      - 1. Aguarda entrada do usuário
      - 2. Processa operação solicitada pelo usuário



- Definições
  - Antes de passarmos para os algoritmos
    - Objetivos
    - Métricas
  - Objetivos
    - Depende muito dos aplicativos a que se quer executar
    - Jogos exigem *quantum* baixo
      - As tarefas devem receber rapidamente o processador
        - » Cliques
        - » Cálculos
        - » Mudanças de cenário...



- Definições
  - Critérios utilizados para avaliação de escalonadores
    - Tempo de execução (ou de vida)
    - Tempo de espera
    - Tempo de resposta
    - Justiça
    - Eficiência



- Definições
  - Tempo de execução
    - Tempo total da execução da tarefa
    - Tempo decorrido entre criação e encerramento
    - Utilizado em sistemas em lote
      - Não há interação com usuário do sistema



- Definições
  - Tempo de espera
    - Tempo perdido na fila de "pronta"
    - Não inclui o tempo em "suspensa"



- Definições
  - Tempo de resposta
    - Tempo entre a chegada de evento e o resultado do processamento
      - Um editor de texto
        - » Tempo entre apertar uma tecla e aparecer o caractere na tela
    - Sistemas interativos e Tempo real
    - Tempo de tratamento de interrupções
      - Tempo entre sair de suspensa e voltar ao processador
    - Quantum



- Definições
  - Justiça
    - Distribuição do processador entre fila de tarefas
    - Prioridades e comportamento iguais devem ter execuções similares



#### Escalonador

### Definições

- Eficiência
  - A eficiência foi definida em aulas anteriores

$$\varepsilon = \frac{t_q}{t_q + t_{tc}}$$

- t<sub>α</sub> média do *quantum*
- t<sub>tc</sub> média de trocas de contexto
- Grau de utilização do processador
- Trocas de contexto e quantidade de tarefas orientadas a entrada/saída



- Definições
  - Tipos de escalonamento
    - Preemptivo
    - Cooperativo



- Definições
  - Preemptivo
    - Mais utilizado nos sistema operacionais modernos
    - A tarefa perde o processador após finalizar seu quantum
      - Também pode perder por:
        - » Chamada de sistema
        - » Aguardando entrada/saída
    - O escalonador reavalia as tarefas a cada interrupção, exceção ou chamada de sistema



- Definições
  - Cooperativos
    - Mais utilizados em sistemas de lote
    - Tarefa é executada até o fim ou necessidade de entrada/saída
      - Tarefas "cooperam" entre si, gerenciando o uso do processador



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Existem diversos algoritmos na literatura
  - Iremos estudar aqueles mais conhecidos
  - Para os exemplos aqui apresentados utilizaremos um sistema monoprocessado e 5 tarefas orientadas a processamento

Tarefa	$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_5$
Ingresso	0	0	1	3	5
Duração	5	2	4	1	2
Prioridade	2	3	1	4	5

Tabela 6.1: Tarefas na fila de prontas.



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - First-Come, First Served (FCFS)
    - Atendimento de tarefas em sequência
    - Algoritmo simples




Figura 6.1: Escalonamento FCFS.



#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - First-Come, First Served (FCFS)
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5}$$

$$= \frac{(5-0) + (7-0) + (11-1) + (12-3) + (14-5)}{5}$$

$$= 8.0s$$

• Tempo médio de espera

$$T_{w} = \frac{t_{w}(t_{1}) + \dots + t_{w}(t_{5})}{5}$$

$$= \frac{(0-0) + (5-0) + (7-1) + (11-3) + (12-5)}{5}$$

$$= 5.2s$$



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Round-Robin (RR)
    - Preempção por tempo adicionado ao FCFS
    - Escalonamento por revezamento
    - Temos o Quantum =>  $t_q = 2s$





Figura 6.2: Escalonamento Round-Robin.



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Round-Robin (RR)
    - Sequência é alterada
      - t1->t2->t3->t1->t4->t5->t3->t1





#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Round-Robin (RR)
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 4 + 12 + 6 + 6}{5} = 8,4s$$

Tempo médio de espera

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 2 + 8 + 5 + 4}{5} = 5.6s$$



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Round-Robin (RR)
    - Para tarefas em lote tem menor eficiência
    - Tempos de resposta melhores
      - Distribuição do processador
      - Tarefas interativas é melhor
      - Número de trocas de contexto também aumenta



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Shortest Job First (SJF)
    - Primeiro a tarefa com menor tempo de processamento
      - Disponível na fila de tarefas prontas
    - Cooperativo




Figura 6.4: Escalonamento SJF.



### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Shortest Job First (SJF)
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{\dot{t_t}(t_1) + \dots + \dot{t_t}(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 5 + 4 + 4}{5} = 5.8s$$

Tempo médio de espera

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 2 + 8 + 5 + 4}{5} = 3.0s$$



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Shortest Job First (SJF)
    - Problemas
      - Como estimar o tempo de execução?
        - » Normalmente inviável
        - » Editores de texto não possuem tempo de execução pré-definido
      - E quando muitas tarefas curtas chegam a fila?
        - » As tarefas mais longas ficam "aguardando" por tempo indeterminado
          - Inanição



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Shortest Remaining Time First (SRTF)
    - O algoritmo verifica o tempo restante de execução da tarefa
    - Mesmo tarefas que estão no estado "executando" podem perder o processador para novas tarefas entrantes



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Shortest Remaining Time First (SRTF)




Figura 6.5: Escalonamento SRTF.



#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Shortest Remaining Time First (SRTF)
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{\dot{t_t}(t_1) + \dots + \dot{t_t}(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 6 + 1 + 4}{5} = 5.4s$$

Tempo médio de espera

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 2 + 0 + 2}{5} = 2,6s$$

- Menores tempos médios
  - Ainda pode ocorrer a inanição de tarefas longas



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades fixas
    - PRIOc e PRIOp
    - Associa-se uma prioridade a cada tarefa
      - Número inteiro representando sua importância
    - Definem ordem de execução
    - Pode ser cooperativo (PRIOc) ou preemptivo (PRIOp)



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades fixas
    - Maior número, maior prioridade




Figura 6.6: Escalonamento por prioridade cooperativo (PRIOc).



#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades fixas
    - PRIOc
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{7 + 2 + 13 + 7 + 4}{5} = 6.6s$$

Tempo médio de espera

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{2 + 0 + 9 + 6 + 2}{5} = 3.8s$$



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades fixas
    - Maior número, maior prioridade




Figura 6.7: Escalonamento por prioridade preemptivo (PRIOp).



#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades fixas
    - PRIOp
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{10 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = 5,6s$$

Tempo médio de espera

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{5 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = 2,8s$$



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades dinâmicas
    - Os algoritmos anteriores sofrem do problema de inanição
    - Para evitar esse problema
      - Incluído o envelhecimento
      - Uma tarefa aumenta sua prioridade proporcionalmente ao tempo que está aguardando o processador
      - Prioridade dinâmica



#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades dinâmicas

#### Definições:

```
N : número de tarefas no sistema
```

```
t_i: tarefa i, 1 \le i \le N
```

 $pe_i$ : prioridade estática da tarefa  $t_i$ 

 $pd_i$ : prioridade dinâmica da tarefa  $t_i$ 

Quando uma tarefa nova  $t_{nova}$  ingressa no sistema:

```
pe_{nova} \leftarrow prioridade fixa

pd_{nova} \leftarrow pe_{nova}
```

Para escolher  $t_{prox}$ , a próxima tarefa a executar:

escolher 
$$t_{prox} \mid pd_{prox} = max_{i=1}^{N}(pd_i)$$
  
 $\forall t_i \neq t_{prox} : pd_i \leftarrow pd_i + \alpha$   
 $pd_{prox} \leftarrow pe_{prox}$ 



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades dinâmicas
    - No algoritmo anterior vemos:
      - $-\alpha$  -> fator de envelhecimento
      - A próxima tarefa selecionada pelo escalonador
        - » > pd (prioridade dinâmica)
      - Tarefas que entram no processador
        - » Diminuem seu pd
          - Voltam ao valor original pe



- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades dinâmicas




Figura 6.8: Escalonamento por prioridade preemptivo dinâmico (PRIOd).



#### Escalonador

- Algoritmos de Escalonamento de Tarefas
  - Escalonamento por prioridades dinâmicas
    - Tempo médio de execução

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{11 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = 5.8s$$

Tempo médio de espera

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{6 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = 3.0s$$



- Definição de prioridades
  - Fatores externos
  - Fatores internos



- Definição de prioridades
  - Fatores externos
    - Informações do usuário
      - Classe de usuário (ADM, Diretor, ...)
    - Importância da tarefa



- Definição de prioridades
  - Fatores internos
    - Idade da tarefa
    - Duração estimada
    - Interatividade
    - Uso de memória (ou outros recursos)
    - Envelhecimento



### Escalonador

### Comparação dos algoritmos

Algoritmo de escalonamento	FCFS	RR	SJF	SRTF	PRIOc	PRIOp	PRIOd
Tempo médio de execução $T_t$	8,0	8,4	5,8	5,4	6,6	5,6	5,8
Tempo médio de espera $T_w$	5,2	5,6	3,0	2,6	3,8	2,8	3,0
Número de trocas de contexto	4	7	4	5	4	6	6
Tempo total de processamento	14	14	14	14	14	14	14

Tabela 6.2: Comparação entre os algoritmos apresentados.



### Escalonador

#### Atividades

- Explique o que é escalonamento round-robin, dando um exemplo (diferente da apresentação).
- Explique o que é, para que serve e como funciona a técnica de envelhecimento (aging).
- 3. Nosso sistema de tempo compartilhado tem valor de quantum  $t_q$  e duração da troca de contexto  $t_{tc}$ . As tarefas de entrada/saída usam em média p% de seu quantum de tempo cada vez que recebem o processador. Defina a eficiência do sistema como uma função dos parâmetros  $t_{d}$ ,  $t_{tc}$  e p.