# Sistemas Operacionais I

# Aula passada

- Gerenciamento de Memória;
  - Hardware Básico;
  - Vinculação de Endereços;
  - Espaço de Endereçamento Lógico Versus Espaço de Endereçamento Físico.

# Agenda

- Permuta entre Processos (Swapping);
  - Permuta-Padrão;

Na prática, o montante total de **RAM** demandado por **todos os processos** é muitas vezes **bem maior** do que pode ser **colocado na memória**;

Em sistemas típicos Windows, OS X ou Linux, algo como **50-100 processos** ou mais podem ser iniciados tão logo **o computador for ligado**;

#### Por exemplo:

- Quando uma aplicação do Windows é instalada, ela muitas vezes emite comandos de tal forma que em inicializações subsequentes do sistema, um processo será iniciado somente para conferir se existem atualizações para as aplicações.
- Um processo desses pode facilmente ocupar **5-10 MB de memória**;
- Outros processos de segundo plano conferem se há e-mails, conexões de rede chegando e muitas outras coisas. E tudo isso antes de o primeiro programa do usuário ter sido iniciado.


Programas de aplicação do usuário, como o Photoshop, podem facilmente exigir 500 MB apenas para serem inicializados e muitos gigabytes assim que começam a processar dados.

Em consequência, <u>manter todos os processos na</u> <u>memória o tempo inteiro exige um montante enorme de memória e é algo que não pode ser feito se ela for insuficiente.</u>

Duas abordagens gerais para lidar com a sobrecarga de memória foram desenvolvidas ao longo dos anos;

A estratégia mais simples, chamada de swapping (troca de processos), consiste em trazer cada processo em sua totalidade, executá-lo por um tempo e então colocá-lo de volta no disco;

A outra estratégia, chamada de **memória virtual**, permite que os programas possam ser executados mesmo quando estão apenas **parcialmente na memória principal**.



Mudanças na alocação de memória à medida que processos entram nela e saem dela. As regiões sombreadas são regiões não utilizadas da memória.




A permuta-padrão envolve a **transferência** de processos entre a **memória principal** e a **memória de retaguarda**.

A memória de retaguarda é comumente um disco veloz. Ela deve ser suficientemente grande para acomodar cópias de todas as imagens da memória para todos os usuários, e deve fornecer acesso direto a essas imagens da memória.

O sistema mantém uma fila de prontos composta por todos os processos cujas imagens da memória estão na memória de retaguarda ou na memória principal e que estão prontos para serem executados.

Sempre que o escalonador da CPU decide executar um processo, ele chama o **despachante**.

- O despachante verifica se o próximo processo na fila está na memória.
  - Caso não esteja, e se não houver uma região de memória livre, o despachante remove um processo correntemente em memória e o permuta com o processo desejado.
  - Em seguida, ele recarrega os registradores e transfere o controle ao processo selecionado.



Permuta de dois processos usando um disco como memória de retaguarda.

Ela requer **muito tempo de permuta** e fornece **muito pouco tempo de execução** para ser uma solução razoável para o gerenciamento da memória.

Em uma variação comum, a permuta normalmente é desabilitada, sendo iniciada se o montante de memória livre (memória não utilizada disponível para o sistema operacional ou os processos usarem) cai abaixo de um valor limite.

A maior parte do tempo de permuta é o tempo de transferência.

É claro que seria **útil** saber exatamente quanto de memória um processo de usuário **está usando** e não simplesmente quanto ele **pode estar usando**.

Assim teríamos que permutar somente o que **estiver sendo realmente usado**, reduzindo o tempo de permuta. Para esse método ser eficaz, o usuário deve manter o sistema informado sobre qualquer alteração nos requisitos de memória.

Portanto, um **processo** com requisitos de **memória dinâmica** terá de emitir chamadas de sistema **request\_memory()** e **release\_memory()** para informar ao sistema operacional as mudanças em suas necessidades de memória.

A **permuta** também é restringida por outros fatores. Se quisermos permutar um processo, devemos estar certos de que ele está **totalmente ocioso**. Qualquer I/O **pendente** é particularmente importante.