Hand Tracking

Antes de nada, es necesario activar el HandTracking en las gafas. En Configuración → Manos y.... → Seguimiento de manos ON.

Descargar e importar el paquete Oculus Integration.

Edit → Project Settings → XR Plug-in Management
Debe estar oculus seleccionado tanto en PC como Android
Edit → Project Settings → XR Plug-in Management → Oculus
StereoRenderingMode Multi Pass
TargetDevices Quest y Quest2 marcados

Copiar a la jerarquía el Prefab OVRCameraRig

En el script OVRManager establecer TrackingOriginType a Floor Level Añadir al OVRCameraRig, dentro de TrackingSpace → LeftHandAnchor y TrackingSpace → RightHandAnchor, el prefab OVRHandPrefab.

En el caso de la mano derecha ajustar los valores de OVRHand \rightarrow HandType y OVRSkeleton \rightarrow SkeletonType

Añadir al OVRCameraRig, dentro de TrackingSpace → LeftHandAnchor → LeftControllerAnchor y TrackingSpace → RightHandAnchor → RightControllerAnchor, el prefab OVRControllerPrefab. En ambas manos, ajustar el valor de OVRControllerHelper → Controller a L Touch o R Touch, según corresponda.

Copiar a la jerarquía el Prefab InputOVR.

Para hacer unas primeras pruebas ajustamos a 0 los siguientes valores, que originalmente están a 3. Estos valores no es necesario cambiarlos como parte del proceso de configuración del proyecto para trabajar con Oculus Integration. Lo hacemos solo para poder hacer pruebas antes de completar la configuración sin que aparezcan errores. Más adelante los volveremos poner a su valor original.

InputOVR → Hands → LeftHand → HandInteractorsLeft → MaxInterationsPerFrame
InputOVR → Hands → RightHand → HandInteractorsRight → MaxInterationsPerFrame
InputOVR → Controllers → LeftController → ControllerInteractors → MaxInterationsPerFrame

InputOVR → Controllers → RightController → ControllerInteractors → MaxInterationsPerFrame

En OVRCameraRig añadir un componente InteractionOVRCameraRig

En InputOVR \rightarrow TrackingToWorldTrasformerOVR \rightarrow CameraRigRef poner una referencia a OVRCameraRig.

En OVRCameraRig → LeftHandAnchor → OVRHandPrefab y OVRCameraRig → RightHandAnchor → OVRHandPrefab eliminar los siguientes scripts OVRSkeletonRenderer, OVRMesh, OVRMeshRenderer y SkinnedMeshRenderer.
[Solo quedan OVRHand y OVRSkeleton]

En InputOVR → Controllers → LeftController y RightController añadir el Prefab ControllerGrabInteractor.

En InputOVR \rightarrow Controllers \rightarrow LeftController \rightarrow ControllerInteractors \rightarrow InteractorGroup \rightarrow Interactors y

InputOVR → Controllers → RightController → ControllerInteractors → InteractorGroup → Interactors ponemos referencias a cada uno de los ControllerGrabInteractor que acabamos de añadir en el paso anterior.

A su vez en cada uno de los ControllerGrabInteractor \rightarrow ControllerRef ponemos la referencia a su objeto padre (InputOVR \rightarrow Controllers \rightarrow LeftController o InputOVR \rightarrow Controllers \rightarrow RightController, según a que mano corresponda)

Ya podemos poner otra vez a 3 los valores de

```
InputOVR \rightarrow Controllers \rightarrow LeftController \rightarrow ControllerInteractors \rightarrow MaxInterationsPerFrame InputOVR \rightarrow Controllers \rightarrow RightController \rightarrow ControllerInteractors \rightarrow MaxInterationsPerFrame
```

Si ahora hacemos una prueba y cogemos el mando, veremos que aparece una bola verde.

En InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow LeftHand y InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow RightHand añadimos el prefab HandGrabInteractor

En InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow LeftHand \rightarrow HandInteractorsLeft \rightarrow InteractorGroup \rightarrow Interactors y InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow RightHand \rightarrow HandInteractorsRight \rightarrow InteractorGroup \rightarrow Interactors añadimos referencias a los correspondientes HandGrabInteractor que acabamos de añadir en el paso anterior.

En InputOVR → Hands → LeftHand → HandGrabInteractor → HandRef y InputOVR → Hands → RightHand → HandGrabInteractor → HandRef ponemos referencias a sus objetos padre InputOVR → Hands → LeftHand y InputOVR → Hands → RightHand

Ya podemos poner otra vez a 3 los valores de

```
InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow LeftHand \rightarrow HandInteractorsLeft \rightarrow MaxInterationsPerFrame InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow RightHand \rightarrow HandInteractorsRight \rightarrow MaxInterationsPerFrame
```

Esto finaliza la configuración de las manos para ser trackeables e interaccionar con objetos.

Lo siguiente es crear un objeto cualquiera, un cubo por ejemplo y añadirle los componentes necesarios para que se puedan agarrar. Ojo, hay varias referencias al propio objeto o sus componentes que hay que establecer, se mencionan algunas pero faltan otras.

Un Rigidbody

Grabbable (antes se llamaba Trasformable) GrabInteractable

Con esto ya se puede coger con los mandos, pero tenemos que arreglar el *script* Grabbable para que se pueda coger correctamente el objeto, ya que esta versión de Oculus Integration tiene lo que parece ser a todas luces un bug. Nuestra solución no es completa, pero nos permite hacer unas pruebas básicas.

HandGrabInteractable

Con esto ya debería de ser agarrable con la mano por trackeo.

El comportamiento por defecto de los objetos al soltarlos es "teletransportarse" al suelo. Esto no está funcionando así en esta versión de Oculus Integration, pero si lo arreglan, la forma de cambiar este comportamiento por otro más físico es añadir el componente PhysicsGrabbable

Otros componentes interesantes:

OneGrabTranslateTransformer. Sirve para limitar los movimientos en los ejes deseados (para un cajón o una puerta corredera, por ejemplo). Hay que establecer una referencia a el en el script Grabbable

TwoGrabFreeTransfomer. Sirve para agarrar un objeto con las dos manos (si se agarra con solo una no hay ningún efecto) y, en teoría, para escalarlo según la distancia entre las manos, pero esto último no funciona. También hay que establecer una referencia a el en el script Grabbable

OneGrabRotateTransfomer. Sirve para hacer rotar un elemento respecto a un punto (un Transform) y en un eje determinado. También que establecer una referencia a el en el script Grabbable

Reconocimiento de gestos.

ShapeRecognizerActiveState, HandRef, ActiveStateSelector y SelectorUnityEventWrapper. En conjunto permiten reconocer gestos de la mano y asociar acciones a ellos.

En ShapeRecognizerActiveState se establece una referencia al objeto que contiene la pose y otra al objeto InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow LeftHand o InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow RightHand según cual sea la mano que queramos que efectúe el gesto. Si queremos hacerlo con las dos tenemos que duplicar el objeto completo con todos sus componentes. La pose vale la misma.

En HandRef ponemos la misma referencia al objeto InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow LeftHand o En InputOVR \rightarrow Hands \rightarrow RightHand que en ShapeRecognizerActiveState.

En ActiveStateSelector ponemos una referencia si mismo (!)

En SelectorUnityEventWrapper ponemos las acciones asociadas a los eventos de Selection y Unselected asociados al gesto, a la manera ya conocida de Unity.

Para crear una pose que represente un gesto a reconocer hay que crear un objeto Oculus \rightarrow Interaction \rightarrow SDK \rightarrow PoseDetection \rightarrow Shape.