
LAV04 - Statično usmerjanje

Namen te vaje je postavitev omrežja s tremi usmerjevalniki z uporabo statičnega usmerjanja, ter preveriti vsebino usmerjevalnih tabel usmerjevalnikov.

V programu Cisco Packet Tracer bomo postavili spodnjo topologijo, pri čemer bomo kot krovno omrežje uporabili 172.16.10.0/24.



Postopek

- 1. Postavite omrežje kot je prikazano na sliki zgoraj, uporabite lahko poljubne usmerjevalnike, poskrbite le, da imajo vsaj 3 FastEthernet ali GigabitEthernet vmesnike (primeren je na primer model 2911). Pazite na pravilno uporabo kablov.
- 2. Dano omrežje 172.16.10.0/24 razdelite na podomrežja, ki bodo zadostila zahtevam na zgornji sliki.
- 3. Naredite si skico omrežij (na papir ali direktno v Packet Tracerju). Označite si omrežja in IP naslove ter poimenujte usmerjevalnike. Nekaj predlogov za imena: R-zgoraj, R-levo, R-desno. Veliko lažje je najprej le načrtovati in nato le pisati ukaze kot pa oboje delati hkrati.
- 4. Konfigurirajte računalnike. Ne pozabite na privzete prehode (default gateway). DNS strežnik lahko pustite prazen, saj ga pri tej vaji ne bomo potrebovali.
- 5. Preimenujte usmerjevalnike v skladu s svojo skico. Ukaz za nastavljanje imena usmerjevalnika je

```
Router(config)# hostname <ime>
```

6. Nastavite IP naslove na vmesnike usmerjevalnikov. Ukaz za to je

```
Router(config)# interface <ime vmesnika>
Router(config-if)# ip address <naslov> <maska> # za IPv4
Router(config-if)# ipv6 address <naslov>/<prefix> # za IPv6
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

7. Nastavite statične route, s katerimi usmerjevalnikom poveste za omrežja, ki niso neposredno povezana nanje. Ukaz za to je

```
Router(config)# ip route <omrežje> <maska> <naslednji skok>
```

Primera:

```
Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.10.1
```

ali

```
Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 gig0/1
```

Na primerih usmerjevalniku povemo, da lahko do omrežja 192.168.1.0/24 pride tako, da pošlje pakete na naslov 10.0.10.1 (prvi primer) ali preko vmesnika gig0/1 (drugi primer). Obe opciji sta enakovredni.

- 8. Ko vsem usmerjevalnikom določite statične route do vseh omrežij preverite ali lahko vsak računalnik pinga vsakega drugega. V primeru, da ne imate nekje napako. Preverite:
 - 1. Ali imajo računalniki in usmerjevalniki pravilno nastavljene IP naslove? Za preverjanje IP naslovov na umerjevalniku lahko držite miško čez usmerjevalnik ali še bolje, uporabite ukaz:

```
Router# show ip interface brief
```

- 2. Ali imajo računalniki pravilno nastavljene privzete prehode?
- 3. Ali imajo usmerjevalniki pravilno nastavljene statične route? Pri tem si pomagajte z ukazom

```
Router# show ip route
```

ki vam izpiše usmerjevalno tabelo usmerjevalnika, podobno kot je prikazano spodaj.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
   D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
   N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
   E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
   i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
   * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
С
        10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L
        10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
        10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
С
L
        10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        10.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
С
        10.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L
     192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S
Router#
```

Razlaga izpisa:

- na vrhu je prikazana legenda vseh možnih načinov kako se je usmerjevalnik naučil poti do nekega omrežja. Mi do zdaj poznamo C (connected) in S (static).
- nato nam usmerjevalnik sporoča, da "gateway of last resort" ni nastavljen. Tega bi nastavili z ukazom ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <naslednji skok> in se uporabi v primeru, da nobena od vrstic v usmerjevalni tabeli ne ustreza.
- temu sledi sama usmerjevalna tabela. Vrstico z "variably subnetted" lahko ignorirate, saj je le zgodovinski ostanek iz časov, ko smo IP naslove delili v razrede A, B, C, ... Temu pa sledijo nam že poznane vrstice.
 - vrstice C pomenijo, da gre za omrežje, ki je neposredno povezano na usmerjevalnik
 - vrstice L pomenijo, da je to IP naslov, ki je nastavljen na usmerjevalniku (vidite da ima masko /32, kar pomeni da gre za "omrežje" z le enim naslovom)
 - vrstice S pomenijo, da je to statična pot, ki smo jo nastavili mi. V kvadratnih oklepajih sta napisana administrativna distanca in metrika, ki ju za enkrat lahko ignoriramo.

V primeru, da ping paketki ne dosežejo cilja lahko preverite usmerjevalne tabele vsakega od usmerjevalnikov in ugotovite, če vsebujejo pravilne poti

9. Ko se vsi računalniki pingajo ste z nalogo zaključili. Lahko jo oddate na moodle ali pa predtem rešite še bonus nalogo.

Bonus naloga

V svoje omrežje dodajte še IPv6, pri čemer vam je kot krovno omrežje dano 2001: db8: acad::/48. V 16 bitov, ki omrežju manjka do /64 določite omrežja, ki jih boste uporabili.

Primer z drugačnim omrežjem:

```
Dano omrežje: 2001:dead:beef::/48

1. omrežje: 2001:dead:beef:1::/64
2. omrežje: 2001:dead:beef:2::/64
3. omrežje: 2001:dead:beef:3::/64
...
```

Na splošno so ukazi za IPv6 enaki kot za IPv4, le da se za IPv6 uporablja ukaz ipv6 namesto ip. Na primer:

```
Router(config)# ipv6 route <omrežje>/<prefix> <naslednji skok>
```

Ponovitev osnovnih ukazov Cisco IOS

Premikanje med načini priviligiranosti

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# exit
Router# exit
Router>
```

Pomoč pri ukazih

Vprašaj (?) nam izpiše vse možne nadaljevanja ukaza, ki ga pišemo. Nekaj primerov:

```
Router# ?
Router# show ?
Router(config)# ip address ?
```

Brisanje napačno vpisanih ukazov

Za negiranje ukazov se uporablja ukaz no. Nekaj primerov:

```
# Nastavili smo napačen IP naslov
Router(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)# no ip address

# Nastavili smo napačno statično pot
Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 gig0/1
Router(config)# no ip route
```