
## LAV05 - Dinamično usmerjanje

Namen te vaje je postavitev večjega omrežja z uporabo dinamičnega usmerjanja. Za hitrejše delo imate osnovno topologijo že pripravljeno v datoteki LAV-05.pkt.



Na usmerjevalnikih na levi strani bomo uporabljali OSPF, na usmerjevalnikih na desni strani pa EIGRP. Pri konfiguraciji EIGRP za ASN uporabite 1000 + vaša zaporedna številka po abecedi (primer: 1000 + 1 = 1001).

## Tabela omrežij

Lokacija	Omrežje
R1 - R2	10.0.0.0/30
R1 - R3	10.0.0.4/30
R2 - R3	10.0.0.8/30
R1 - PC0	10.0.1.0/24
R3 - PC1	10.0.2.0/24
R2 - R5	192.5.3.32/30
R5 - R4	172.16.0.0/30
R4 - R6	172.16.0.4/30
R6 - R7	172.16.0.8/30
R5 - Server0	200.5.4.128/25
R4 - PC2	172.16.1.0/24

Lokacija	Omrežje
R6 - PC3	172.16.2.0/24
R7 - PC4	172.16.3.0/24

Računalniki in strežnik naj imajo 10. IP naslov v omrežju, usmerjevalniki pa 1. ali 2. IP naslov v omrežju.

## **Postopek**

- 1. Omrežja iz zgornje tabele si označite na skico (lahko v packet tracerju ali na papirju). Zraven vmesnikov in računalnikov si zapišite IP naslov, ki ga boste uporabili. Če boste skico delali na papir pri oddaji priložite še sliko skice. **Brez skice z omrežji in IP naslovi vam naloga ne bo priznana**.
- 2. Nastavite IP naslove na računalnike in strežnik. Ne pozabite na privzete prehode (default gateway). DNS strežnik lahko pustite prazen, saj ga pri tej vaji ne bomo potrebovali.
- 3. Nastavite imena usmerjevalnikov z ukazom hostname.
- 4. Nastavite IP naslove na usmerjevalnike. Ker je teh veliko si lahko pomagate z beležnico ali podobnim programom:
  - v beležnico si napišite ukaze, s katerimi bi nastavili IP naslove na vseh vmesnikih, nato pa to kopirajte v CLI usmerjevalnika, to pa ponovite za vse usmerjevalnike
  - primer:

```
! R1
interface gig0/0
   ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
   no shutdown
   exit

interface gig0/1
   ip address 10.0.0.1 255.255.252
   no shutdown
   exit

interface gig0/2
   ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
   no shutdown
   exit
```

 če ste pogumni lahko to tehniko uporabite tudi za ostalo konfiguracijo (OSPF, EIGRP, hostname, ...) 5. Nastavite OSPF na usmerjevalnikih na levi strani. Primer za R1:

```
router ospf 1
! tu napisete vsa omrezja, ki jih zelite oglasevati
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
```

- 6. Preverite ali OSPF dela:
  - iz PC0 pingajte PC1 in R2
  - če ne dela preverite:
    - privzete prehode
    - pravilnost IP naslovov (show ip interface brief ali premaknite miško nad napravo za nekaj sekund)
    - usmerjevalne tabele (show ip route)
    - OSPF sosede (show ip ospf neighbor)
- 7. Nastavite EIGRP na usmerjevalnikih na desni strani. Primer za R5:

```
! pazi na ASN
router eigrp 1000
no auto-summary
! tu napisete vsa omrezja, ki jih zelite oglasevati
network 200.5.4.128 0.0.0.127
network 192.5.3.32 0.0.0.3
network 172.16.0.0 0.0.0.3
```

- 8. Preverite ali EIGRP dela:
  - iz PC2 pingajte PC3 in Server0
  - če ne dela preverite:
    - privzete prehode
    - pravilnost IP naslovov (show ip interface brief ali premaknite miško nad napravo za nekaj sekund)
    - usmerjevalne tabele (show ip route)
    - EIGRP sosede (show ip eigrp neighbors)

- 9. Na R2 nastavite redistribucijo med OSPF in EIGRP.
  - najprej morate tudi na R2 nastaviti EIGRP
  - nato nastavite redistribucijo iz OSPF v EIGRP

```
router eigrp 1000
redistribute ospf 1 metric 1 1 1 1 1
```

• nato nastavite redistribucijo iz EIGRP v OSPF

```
router ospf 1
redistribute eigrp 1000 subnets
```

- 10. Preverite ali lahko pingate med vsemi napravami
  - če ne dela preverite usmerjevalne tabele (show ip route)
- 11. Oddajte vajo na učilnico. Če ste skico delali na papir jo slikajte in priložite k oddaji.