

子网 (subnet) 设计重难点标注

- 计算一个子网内可用的主机地址数
 - 假设子网的主机号位数为N,则可用地址数为2N-2个
 - 主机号全1为广播地址, 主机号全0为网络地址




- 示例: 计算某子网内, (主机)IP 地址数量
 - 子网地址为192.168.3.192,子网掩码为 255.255.255.224,计算该子网内的可用 主机地址数量



● 根据子网需求数量划分子网

● 假设需要划分X个子网,每个子网包括尽可能多的主机,并且满足2^M≥X≥2^{M-1},则子网号位数为M



- 示例:根据子网需求数量划分子网
 - 将B类网络168.195.0.0划分为27个子网, 每个子网包括尽可能多的主机

11111111	11111111	11111	000	00000000	子网掩码
10101000	11000011	00000 00001 00010	000	00000000	
		11111			

由2^M≥27≥ 2^{M-1}计算出子网号位数M=5 该子网掩码位数为16+5=21,子网掩码为255.255.248.0 根据子网掩码划分出子网

• 根据子网掩码计算子网数量

● 假设子网号位数为M,则子网数为2^M个

