МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Домашняя работа №4

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем» Вариант № 6

> Выполнил студент группы №М3113 Балакирева Виктория

Проверил

Владислав Вячеславович Повышев

Muse



Санкт-Петербург 2024

Цель задания

Изучение микрокоманд базовой ЭВМ, микропрограмм выполнения отдельных команд, а так же овладение навыками составления микропрограмм для новых команд.

Часть І

Напишите последовательность адресов микрокоманд, которые должны быть выполнены при реализации заданного фрагмента программы, начинающегося с команды, расположенной по адресу 002 (перед выполнением программы исполняется команда "Пуск", очищающая аккумулятор и регистр переноса).

Адрес	Вариант 6
1	1
2	CMC
3	BSC 05
4	NOP
5	+ADC 01

Полученная таблица

Команда	Машинный цикл	Последовательность
		адресов микрокоманд
CMC (F500)	- Выборка команды -	89 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 5E 61 62 65 66 7E 80 81 8F 90 F5 88
BSC 05 (8005)	- Выборка команды Исполнение -	89 01 02 03 04 05 06 07 08 0C 1D 2D 30 33 46 47 48 49 8F 90 F5 88
NOP (F100)	- Выборка команды -	89 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 5E 61 67 6A 6B 87 8F 90 F5 88
+ADC 01 (5001)	-	89 01 02 03 04 05 06 07 0C 1D 1E

Выборка команды Исполнение	1F 20 27 28 2B 2C 3F 40 41 42 8F 90 F5 88

Описание полей шести последних микрокоманд цикла "ИСПОЛНЕНИЕ" команды, отмеченной знаком "+":

1. 40:МикрокомандаБР=А+РД+1

Горизонтальная: 0000 0412, 00000000 00000000 00000100 00010010

Вертикальная: 00 01 00 01 00 01 00 00

Код операции

Левый вход: 00 - 0, 01 - А, 10 - РС, 11 - КР

00

Правый вход: 00 - 0, 01 - РД, 10 - РК, 11 - СК

Обратный код: 00, 11 - ни от одного операнда, 01 - от левого, 10 - от правого Операция: 00, 11 - левый+правый, 01 - левый+правый+1, 10 - левый & правый Сдвиг: 00, 11 - нет сдвига, 01 - сдвиг влево, 10 - сдвиг вправо

Память: 00, 11 - нет обмена, 01 - чтение (взять из PA и разместить в PД), 10 - запись (взять из PД и разместить в PA)

00

Включить прерывания, Выключить прерывания

Сброс готовности ВУ, Запуск контроллера ВУ

Регистр С: 00 - нет взаимодействия, 01 - если $\mathrm{BP}[16] = 1$, то $\mathrm{PC}[0] = 1$ и $\mathrm{BP}[16] = 0$, 10 -

PC[0]=0, 11 - PC[0]=1

Регистр N:

Регистр Z:

Остановка программы (1 бит)

Выход АЛУ (3 бита) - пересылать содержимое БР в: 000, 110 - никуда, 001 - в РА, 010 - в РД, 011 - в РК, 100 - в СК, 101 - в А, 111 - в РА, РД, РК и А

3. 42: Микрокоманда "если PC[3] = 0, то переход к 8F"

Горизонтальная: 828F 0008, 10000010 10001111 00000000 00001000

Вертикальная: 1 0 00 0011 10001111

Код операции (1 бит)

Бит сравнения (1 бит) - переход совершится если проверяемый бит совпадает с этим

Проверяемый регистр: 00 - РС, 01 - РД, 10 - РК, 11 - А

Проверяемый бит (4 бита)

Адрес перехода (8 бит) присваивается СчМК при переходе

4. 8F: Микрокоманда "если PC[5] = 1, то переход к 91"

Горизонтальная: 8391 0020, 10000011 10010001 00000000 00100000

Вертикальная: 1 1 00 0101 10010001

Код операции (1 бит)

Бит сравнения (1 бит) - переход совершится если проверяемый бит совпадает с этим

Проверяемый регистр: 00 - РС, 01 - РД, 10 - РК, 11 - А

Проверяемый бит (4 бита)

Адрес перехода (8 бит) присваивается СчМК при переходе

5. 90: Микрокоманда "если PC[3] = 0, то переход к F5"

Горизонтальная: 82F5 0008, 10000010 11110101 00000000 00001000

Вертикальная: 1 0 00 0011 11110101

Код операции (1 бит)

Бит сравнения (1 бит) - переход совершится если проверяемый бит совпадает с этим

6. Проверяемый регистр: 00 - PC, 01 - PД, 10 - PK, 11 - A Проверяемый бит (4 бита)

Адрес перехода (8 бит) присваивается СчМК при переходе

7. 6. F5: Микрокоманда "если PC[7] = 0, то переход к 88"

Горизонтальная: 8288 0080, 10000010 10001000 00000000 10000000

Вертикальная: 1 0 00 0111 10001000

Код операции (1 бит)

Бит сравнения (1 бит) - переход совершится если проверяемый бит совпадает с этим

Проверяемый регистр: 00 - РС, 01 - РД, 10 - РК, 11 - А

Проверяемый бит (4 бита)

Адрес перехода (8 бит) присваивается СчМК при переходе

Часть II:

- а) Написать завершающие вертикальные микрокоманды цикла "ИСПОЛНЕНИЕ" следующих команд:
- 4) Команда 7ххх

ПЕРЕСЫЛКА УДВОЕННАЯ (записать в ячейку памяти, на которую указывает адресная часть команды, удвоенное содержимое аккумулятора).

Адрес МП	Микрокоманды	Комментарии
B0	0008	$\mathbf{EP} = \mathbf{A} << 1$
B1	4002	БР = РД
B2	0002	ОП(РА) = РД, БР = 0
B3	838F	GOTO ПРЕ(8F), выход

5) Команда Dxxx

Организовать переход к команде, расположенной по адресу, на которую указывает адресная часть команды, если 7-й бит аккумулятора равен единице;

Адрес МП	Микрокоманды	Комментарии
D0	B7F8	if BIT(7, A) = 0 then GOTO ПРЕ(8F), выход
D1	0100	БР = РД
D2	4004	CK = PD
D3	838F	GOTO ПРЕ(8F), выход

6) Безадресные команды

Циклический сдвиг вправо с очисткой регистра С (FE00);

Адрес МП	Микрокоманды	Комментарии
E2	0004	5P = A >> 1
E3	4085	C = 0, A = BP

E4	838F	GOTO ПРЕ(8F), выход
L'4	0301	OOTOTHE(or), выход

b) Написать тестовые программы для проверки правильности исполнения всех трех синтезированных команд базовой ЭВМ и подготовиться к выполнению лабораторной работы No8.

i) 7xxx

ІАлпес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
010	0064		Число, для которого выполняется проверка
011	+4010	1/3 1 31 3 () 1 ()	A = A + (010) Прибавляет к значению регистра A значение по адресу (010)
012	7019	HZA7 019	Тестируем
013	601B		A = A - (01F) Вычитает из значения регистра A значение по адресу (01F)
014	B016	BEQ 016	Переходит по адресу 016 если $A = 0$
015	C018	BR 018	СК = 01С Присваивает регистру СК значение 01С
016	F800	INC	Инкремент
017	301A	$N(C)V(C)I\Delta$	01E = A Присваивает в ячейку по адресу 00E значение из регистра А
018	F000	HLT	Прекращение работы программы
019	0000		Результат выполнения команды
01A	0000		Результат проверки
01B	00C8		0064<<2

ii) Dxxx

ІАлрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
010	FFFF		Число, для которого выполняется проверка
011	+4010	IAI)I) () I ()	A = A + (010) Прибавляет к значению регистра A значение по адресу (010)
012	D014	HZAD 014	Тестируем if РД[0]==1 GOTO 0014
013	F000	HLT	Прекращение работы программы
014	F200	CLA	Очищение аккумулятора
015	F800	INC	Инкремент
016	3018	MOV 018	(018) = A
017	F000	HLT	Прекращение работы программы
018			Результат

iii) FE00

Алрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
010	F000		Число, для которого выполняется проверка
011	+4010	ΙΔΙ)Ι) ()Ι()	A = A + (010) Прибавляет к значению регистра A значение по адресу (010)
012	FE00	HZE	Тестируем
014	F600	ROL	Побитовый сдвиг влево

015	F400	CMA	A = !A
016	4010	1411111111	A = A + (010) Прибавляет к значению регистра A значение по адресу (010)
017	B019	BEQ 019	Переходит по адресу 019 если А = 0
018	301A	INICIV OLA	01A = A Присваивает в ячейку по адресу 00A значение из регистра A
019	F000	HLT	Прекращение работы программы
01A	0000		Результат