# Routing część 3: wewnątrz routera


Sieci komputerowe Wykład 4

Marcin Bieńkowski

# Ale najpierw: piszemy prostą aplikację (gniazda UDP)

# Jedna warstwa sieci i globalne adresowanie

\* Każde urządzenie w sieci posługuje się tym samym protokołem warstwy sieci. W Internecie: protokół IP.



\* Każde urządzenie ma unikatowy adres. W Internecie: adresy IP

#### Gniazda

Interfejs programistyczny do nadawania i odbierania pakietów

Umożliwiają podawanie danych do umieszczenia w datagramach UDP lub segmentach TCP.


nagłówek IP TCP lub UDP dane zapisywane do gniazda

dostęp do niektórych pól za pomocą funkcji gniazd

 Gniazda surowe: umożliwiają podawanie danych do umieszczenia bezpośrednio w danych pakietu IP.

nagłówek IP dane zapisywane do gniazda

# Nagłówek pakietu IP



\* Protokół = datagram przechowywany w danych pakietu (np. 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP).

# Nagłówek UDP


0 7 8	15 16	16 23 24 31	1	
port źródłowy		port docelowy		
długość		suma kontrolna		

#### \* Port:

- liczba 16-bitowa;
- identyfikuje aplikację wewnątrz danego komputera;

 Warstwa sieciowa zapewnia dostarczanie pakietów pomiędzy komputerami, warstwa transportowa pomiędzy aplikacjami.

# Enkapsulacja i dekapsulacja



#### Gniazdo UDP

- \* Identyfikuje jeden koniec komunikacji UDP.
- \* Opisywane przez parę (lokalny adres IP, lokalny port).
- \* Związane z konkretnym procesem.

# Tworzenie gniazda

```
#include <arpa/inet.h>
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

# Wiązanie gniazda z adresem i portem

Struktura adresowa jak w przypadku gniazda surowego, ale wypełniamy w niej też port.

```
struct sockaddr_in server address;
memset(&server_address, 0, sizeof(server address));
server address.sin family = AF INET;
server_address.sin_port
                       = htons(32345);
server address.sin addr.s addr = htonl(INADDR_ANY);
bind (
  sockfd,
  (struct sockaddr*)&server_address,
  sizeof(server_address)
```

demonstracja

# Odbieranie pakietu z gniazda

Identycznie jak w przypadku gniazd surowych.

```
struct sockaddr in
                      sender;
                       sender_len = sizeof(sender);
socklen t
u int8 t
                      buffer[IP MAXPACKET+1];
ssize_t packet len = recvfrom(
    sockfd,
    buffer,
                                        pakiet jako ciąg bajtów
    IP MAXPACKET,
    0,
    (struct sockaddr*)&sender,

    informacje o nadawcy

    &sender len
```

# Wysyłanie pakietu przez gniazdo

Identycznie jak w przypadku gniazd surowych, ale **recipient** musi zawierać również port.

```
char* reply = "Thank you!";
size_t reply len = strlen(reply);
ssize_t bytes sent = sendto(
  sockfd,
  reply,
                                             dowolny ciąg bajtów,
 reply_len,
                                             niekoniecznie napis
  0,
                                             informacje o odbiorcy,
  (struct sockaddr*)&recipient,
                                             np. to co wpisaliśmy
  sizeof(recipient)
                                             do struktury sender
```

# Zamykanie gniazda

Zwalnia zasoby związane z gniazdem.

close(sockfd);

#### Kod serwera UDP

close (sockfd);

```
int sockfd = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0);
                                                            Brak obsługi błędów,
struct sockaddr in server address;
                                                            plików nagłówkowych, etc.
memset(&server address, 0, sizeof(server address));
server address.sin family = AF INET;
server_address.sin_port = htons(32345);
server_address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server address, sizeof(server address));
for (;;) {
  struct sockaddr in sender;
  socklen t sender len = sizeof(sender);
                   buffer[IP_MAXPACKET+1];
 u int8 t
  ssize t datagram len = recvfrom(sockfd, buffer, IP MAXPACKET, 0,
                                 (struct sockaddr*)&sender, &sender len);
  char sender ip str[20];
  inet ntop(AF INET, &(sender.sin addr), sender ip str, sizeof(sender ip str));
  printf("Received UDP packet from IP address: %s, port: %d\n",
         sender ip str, ntohs(sender.sin port));
  buffer[datagram len] = 0;
 printf("%ld-byte message: +%s+\n", datagram len, buffer);
 char* reply = "Thank you!";
  size t reply len = strlen(reply);
  sendto(sockfd, reply, reply_len, 0, (struct sockaddr*)&sender, sender_len); demonstracja
```

cały kod programu na stronie wykładu

# Wiązanie z portem c.d.

- \* Serwer związuje się z danym portem funkcją bind().
  - Do związania z portem ≤ 1024 potrzebne uprawnienia administratora.

- Jeśli wyślemy coś przez gniazdo nie związując go z lokalnym portem, jądro przydzieli do tego gniazda automatycznie port.
  - + Port tymczasowy (zazwyczaj ≥ 32768).
  - Tak działa większość klientów (np. program nc).

#### Kod klienta UDP

```
Brak obsługi błędów, etc.
int main()
  int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
   struct sockaddr in server addr;
  memset (&server address, 0, sizeof(server address));
   server address.sin family = AF_INET;
   server address.sin port = htons(32345);
   inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &server_addr.sin_addr);
  char* message = "Hello server!";
   sendto(sockfd, message, strlen(message), 0,
          (struct sockaddr*) &server_addr,
              sizeof(server addr));
  close (sockfd);
                                                  demonstracja
```

cały kod programu na stronie wykładu


# Wysyłanie pakietu UDP na adres rozgłoszeniowy

Wystarczy włączyć odpowiednią opcję gniazda.

# Wewnatrz routera

#### Budowa routera


Router podejmuje decyzję na podstawie nagłówka pakietu w oparciu o tablicę przekazywania.



## Przełączanie pakietów za pomocą RAM

#### Wczesne generacje routerów (jak PC).

- Brak struktury przełączającej.
- Tablica przekazywania w części sterującej.



#### Działanie:

- Port wejściowy odbiera pakiet i zgłasza przerwanie.
- \* Procesor kopiuje pakiet do RAM.
- \* Wolny port wyjściowy zgłasza przerwanie.
- Procesor kopiuje pakiet z RAM.

# Przełączanie pakietów za pomocą RAM

#### Wczesne generacje routerów (jak PC).

- Brak struktury przełączającej.
- Tablica przekazywania w części sterującej.

# Procesor + tablica routingu + t. przekazywania port wej. pott wej. Pott wej. Pott wej. Pott wyj. RAM Pott wyj. Pott wyj. Pott wyj. Pott wyj. Pott wyj. Pott wyj. Pott wyj.

#### Działanie:

- Port wejściowy odbiera pakiet i zgłasza przerwanie.
- Procesor kopiuje pakiet do RAM.
- Wolny port wyjściowy zgłasza przerwanie.
- Procesor kopiuje pakiet z RAM.

# Przełączanie pakietów za pomocą sieci przełączającej

#### Współczesne generacje routerów.

#### Procesor:

- Otrzymuje niektóre pakiety (RIP, OSPF).
- Tworzy tablice przekazywania i wysyła je do portów wejściowych.

# Procesor + tablica routingu port wej. port wej. port wej. > port wyj. Struktura przełączająca port wej. port wyj. port wyj. port wyj. port wyj.


#### Port wejściowy:

- Odbiera pakiet z łącza.
- Uaktualnia nagłówek IP (TTL, suma kontrolna).
- \* Sprawdza, do którego portu wyjściowego go przesłać.

# Struktura przełączająca

- Cel: Przekazywać pakiety z prędkością łącza (lub zbliżoną).
  - \* N portów wejściowych o prędkości  $R \rightarrow$  chcemy przepustowość  $N \times R$  (typowe wartości to 10 Gbit/s 1 Tbit/s).


- \* Sieci połączeń znane z sieci procesorów w systemach multiprocesorowych.
  - \* każdy z każdym:  $O(N^2)$  połączeń (niepraktyczne);
  - \* sieci Benesa i pochodne:  $O(N \log N)$  połączeń (potrafią bezkolizyjnie przesłać dowolną permutację).



# Bufory z kolejkami pakietów

#### Przy portach wyjściowych.

- \* Zapobiegają utracie pakietów przy czasowym zwiększeniu liczby pakietów (wykład 1).
- Przy portach wejściowych.
  - Jeśli przepustowość struktury przełączającej jest za mała.
  - Pakiety kierowane do zajętych łącz wyjściowych są blokowane.
  - + Problem blokowania przodu kolejki:



Niebieski pakiet musi czekać i blokuje wysłanie pakietu zielonego.


Rozwiązywane przez wirtualne kolejki pakietów: jedna kolejka dla każdego portu wyjściowego.

# Porty wejściowe

## Tablice przekazywania

Jeśli więcej niż jedna reguła pasuje, wybierana jest ta, która jest najdłuższym prefiksem = **mechanizm LPM** (longest prefix match)

prefiks CIDR	akcja	
0.0.0.0/0	do portu A	
156.17.4.0/24	do portu B	
156.17.4.128/25	do portu C	
156.17.4.128/26	do portu B	



# Struktury danych dla LPM

- Struktura danych dla LPM musi obsługiwać:
  - lookup (adres) miliony razy / sek.
  - \* insert (prefix) / delete (prefix) setki razy / sek.

- \* Notacja:
  - \* *n* liczba prefiksów w tablicy;
  - \* w rozmiar adresu (adres mieści się w słowie maszyny).

# Implementacja LPM (1)


- Lista prefiksów
  - + pamięć: O(n)
  - + lookup: O(n)
  - \* insert: O(1), delete: O(n)

# Implementacja LPM (2)

- \* Tablice haszujące (starsze systemy uniksowe)
  - \* w+1 tablic (dla każdej długości prefiksu)
    - w czasach klas adresów IP wystarczało 5 tablic
  - + pamięć: O(n)
  - lookup: O(w) (oczekiwany)
  - \* insert, delete: *O*(1) (oczekiwany)

# Implementacja LPM (3)

- Drzewa trie (nowsze systemy uniksowe, routery sprzętowe)
  - + pamięć:  $O(n \cdot w)$
  - + lookup: O(w)
  - + insert, delete: O(w)



Przechodzimy drzewo w dół i zwracamy ostatnią pasującą regułę:


- \* dla adresu 10000...
  - → port zielony;
- \* dla adresu 11000...
  - → port czerwony.

# Implementacja LPM (3)

- Drzewa trie (nowsze systemy uniksowe, routery sprzętowe)
  - + pamięć:  $O(n \cdot w)$

Kompresja ścieżek bez rozgałęzień daje pamięć O(n).

- + lookup: O(w)
- \* insert, delete: O(w)



Przechodzimy drzewo w dół i zwracamy ostatnią pasującą regułę:

- \* dla adresu 10000...
  - → port zielony;
- \* dla adresu 11000...
  - → port czerwony.

# Implementacja LPM (4)

- \* Trie ze dodatkowymi krawędziami skracającymi
  - + lookup: O(log w)
  - \* insert, delete: O(n) (przynajmniej w najgorszym przypadku)
  - \* da się zrobić operacje insert/delete też w O(log w), ale stała ukryta w notacji O jest niepraktyczna


# Implementacja LPM (5)

- Rozwiązania sprzętowe oparte o TCAM (nowsze routery sprzętowe)
  - \* TCAM = ternary content addressable memory.
  - Przechowujemy pary (p, m) = (prefix, maska)
  - \* Dla adresu w można równolegle znaleźć wszystkie pary takie, że w & m = p & m (bitowy "and") = wszystkie pasujące prefiksy.
  - \* Sprzętowo wybieramy najdłuższy z nich.

# Porty wyjściowe

# Fragmentacja (1)

- Jeśli rozmiar pakietu jest większy niż MTU (maximum transmission unit) łącza wyjściowego, to pakiet jest dzielony na fragmenty. Przykładowo:
  - MTU Ethernetu = 1500 bajtów,
  - + (teoretyczne) MTU sieci bezprzewodowej 802.11 = 7981 bajtów.



# Fragmentacja (2)

(	)	7	8 15	16	23 24	31
	wersja	IHL	typ usługi		całkowita długość pakietu	
	id	entyfikator pı	zy fragmentacji		offset fragmentu	
	T	TTL protokół		suma kontrolna nagłówka IP		
	źródłowy adres IP					
	docelowy adres IP					

#### \* Dzielenie na dowolnym routerze na trasie

- \* Fragmenty dostają identyczny identyfikator.
- MF = czy jest więcej fragmentów?
- \* Offset = numer pierwszego bajtu w oryginalnym pakiecie.

#### \* Łączenie fragmentów dopiero na komputerze docelowym.

### Fragmentacja jest nieefektywna

Dodatkowa praca dla routerów.

- \* Dodatkowy narzut (nagłówki pakietów):
  - do wysłania 140 000 bajtów, pierwsze łącze na trasie umożliwia przesłanie 1400 bajtów w pakiecie, najmniejsze na trasie 1250 bajtów;
  - bez fragmentacji: 140 000 / 1250 = 112 pakietów
  - z fragmentacją: wysyłamy 140 000 / 1400 = 100 pakietów, ale każdy dzielony później na dwa.

\* Jak poznać najmniejsze łącze na trasie?

## Wykrywanie minimalnego MTU na ścieżce

\* Ustaw bit DF (don't fragment) w nagłówku IP.


- \* Jeśli konieczna fragmentacja na routerze:
  - pakiet wyrzucony;
  - \* router odsyła komunikat ICMP (destination unreachable, can't fragment) z rozmiarem MTU kolejnego łącza.

\* Zmniejsz odpowiednio rozmiar pakietu i ponów wysyłanie.

# Co się dzieje w buforze wyjściowym?


\* Kolejka FIFO: pakiety wysyłane w takiej kolejności jak nadeszły.

\* Szeregowanie pakietów: Przypisujemy pakiety do strumieni (na podstawie adresu i portu źródłowego + docelowego). Pakiety szeregowane w zależności od strumienia.




### Szeregowanie pakietów w buforze

Szeregowanie względem priorytetów strumieni



\* Szeregowanie cykliczne (*round-robin*): po tyle samo pakietów z każdego strumienia.



# IPv6

# Dlaczego nowa wersja?

- \* Adresy IPv4 wyczerpują się (IANA oddała ostatnią pulę regionalnym rejestratorom 3 lutego 2011 r.).
- W 1994 rozpoczęto pracę nad nową wersją (IPv6).
- \* 128-bitowe adresy.

# Nagłówek IPv6

0		7 8	15	16 23	24 31	
we	ersja	typ usługi	identyfikator strumienia			
	rozmiar zawartości pakietu			protokół	TTL	
źródłowy adres IP (128 bit)						
	docelowy adres IP (128 bit)					

### Mniejszy narzut dla routerów:

- nagłówki stałej długości,
- brak fragmentacji,
- brak sumy kontrolnej,
- etykieta strumienia (nie trzeba patrzeć na porty).

## Adresy IPv6

- Notacja = 8 bloków po 4 cyfry szesnastkowe, rozdzielonych przez dwukropek.
  - + Przykładowo A = 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:0000
  - + localhost = 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001/128

#### \* Uproszczenia zapisu:

- Można opuszczać wiodące zera w każdym bloku (do niepustego ciągu).
- \* Jeden ciąg zerowych bloków zer można zastąpić przez ::.
- Przykłady:
  - A = 2001:db8::1428:0
  - localhost = ::1/128

### Sieci

- \* Typowy prefix dla sieci lokalnej w IPv6 to /64
- Prywatni odbiorcy zazwyczaj dostają prefix /56 lub /60
- Firmy zazwyczaj dostają prefix /48
- \* Brak adresu rozgłoszeniowego (broadcast).
- \* Zdefiniowane wiele specjalnych adresów multicastowych:
  - \* ff02::1 wszystkie adresy w sieci lokalnej (jak broadcast)
  - \* ff02::2 wszystkie routery w sieci lokalnej

+ ...

### ICMPv6

- Nowa wersja protokołu ICMP.
- Oferuje funkcje analogiczne do ICMPv4.
- Może zastępować DHCP (na kolejnym wykładzie).
- \* Zastępuje ARP (na kolejnym wykładzie).

### IPv4 a IPv6


- Większość dużych serwisów (Google, Facebook, ...) ma swoje wersje IPv6.
  - \* Osobne serwery lub serwery z podwójnym stosem (potrafią interpretować pakiety IPv4 i IPv6).

 Duża część routerów w rdzeniu Internetu potrafi przesyłać pakiety IPv6.

\* Co zrobić, jeśli router naszego ISP nie ma adresu IPv6?

## IPv4 a IPv6: mechanizmy migracji

**Tunelowanie 6in4** = pakiety IPv6 przesyłane jako dane pakietów IPv4.




Pomiędzy komputerem a brokerem tworzony jest logiczny kanał (1 hop z punktu widzenia IPv6).

# NAT

## Coraz większe zapotrzebowanie na adresy IP

- \* Adresy IPv4 wyczerpują się.
- Wdrożenie IPv6 wciąż trwa.
- ♦ Adresy IP są dość kosztowne → pojedyncze IP dla całych firm.

### NAT



- \* Z reszty Internetu cała sieć lokalna wygląda tak samo, jak pojedynczy komputer z adresem 12.34.56.78.
- \* Nie można (w normalny sposób) dostać się z Internetu do komputerów z LAN. Jak sobie z tym radzić?

### Co robi router z funkcją NAT?

- \* Komputer z sieci 192.168.1.0/24 wysyła pakiet do Internetu.
  - + Pakiet ma:
    - $\acute{z}$ ródłowy adres i port = A,  $P_A$ ,
    - docelowy adres i port = C,  $P_C$ .
  - \* Pakiet przechodzi przez router NAT o zewnętrznym adresie B, który na podstawie krotki (A, P<sub>A</sub>, C, P<sub>C</sub>) wybiera port P<sub>B</sub>.
  - \* W pakiecie adres i port źródłowy zostają podmienione na (B, P<sub>B</sub>).

#### \* Tablica NAT:

- \* Przechowuje przez pewien czas przypisanie (A,  $P_A$ , C,  $P_C$ )  $\rightarrow$   $P_B$ .
- \* Dla kolejnych podobnych pakietów przypisanie będzie takie samo.
- \* Jeśli przychodzi pakiet do (B, P<sub>B</sub>) to jego adres i port docelowy zostanie podmieniony na (A, P<sub>A</sub>).

### Adresy prywatne

### Adresy przeznaczone do sieci lokalnych.

- \* Pakiety z takimi adresami nie są przekazywane przez routery.
- \* W różnych sieciach mogą być te same adresy.
- \* Pule adresów:
  - + 10.0.0/8 (jedna sieć klasy A),
  - + 172.16.0.0/12 (16 sieci klasy B),
  - + 192.168.0.0/16 (256 sieci klasy C).
- \* Pula dla IPv6: fd00::/8

# Zalety i wady NAT

### Zalety:

- \* Rozwiązuje problem braku adresów IP.
- Można zmienić adresy IP wewnątrz sieci bez powiadamiania Internetu.
- \* Można zmienić ISP pozostawiając adresowanie IP wewnątrz sieci.

### Wady:

- Nieosiągalność komputerów z Internetu (aplikacje P2P).
- \* Psucie modelu warstwowego (router modyfikuje treść pakietu).

### Lektura dodatkowa

- \* Kurose & Ross: rozdział 4.
- \* Tanenbaum: rozdział 5.
- \* Stevens: rozdział 8.
- Dokumentacja online:
  - https://web.archive.org/web/20211130063606/http://
    networksorcery.com/enp/Protocol/ipv6.htm
  - https://web.archive.org/web/20211206051320/http://
    networksorcery.com/enp/Protocol/udp.htm
  - \* Beej's Guide to Network Programming: http://beej.us/guide/bgnet/

## Zagadnienia

- Co to są prywatne adresy IP? Jakie pule adresów są zarezerwowane na takie adresy?
- \* Co robi funkcja bind()?
- \* Czym różnią się porty o numerach mniejszych niż 1024 od innych?
- Jakie są zadania procesora routingu, portu wejściowego, portu wyjściowego i struktury przełączającej?
- Czym się różni przełączanie pakietów w routerze za pomocą RAM od przełączania za pomocą struktury przełączającej?
- Jakie są pożądane cechy struktury przełączającej w routerze?
- \* Gdzie w routerze stosuje się buforowanie? Po co?
- Po co w portach wyjściowych klasyfikuje się pakiety?
- \* Co to jest blokowanie początku kolejki? Gdzie występuje? Jak się go rozwiązuje?
- \* Rozwiń skrót LPM.
- Jakie znasz struktury danych implementujące LPM? Porównaj je.
- Co to jest pamięć TCAM? Jak można ją zastosować do implementacji LPM?
- Na czym polega fragmentacja IP? Gdzie się ją stosuje i dlaczego? Gdzie łączy się fragmenty?
- \* Co to jest MTU? Na czym polega technika wykrywania wartości MTU dla ścieżki?
- Jak działa szeregowanie pakietów w buforze wyjściowym routera?
- Jakie są różnice pomiędzy nagłówkami IPv4 i IPv6?
- Zapisz adres IPv6 0321:0000:0000:0123:0000:0000:00001 w najkrótszej możliwej postaci.
- Co to jest tunelowanie 6in4?
- Na czym polega NAT i po co się go stosuje? Jakie są jego zalety i wady?
- Jaki stan musi przechowywać router z funkcją NAT?