Цифровое моделирование физикохимических систем

Раздел 1. Химическая термодинамика

Лекция 1.1. Основные понятия термодинамики. Первый закон термодинамики

Лектор: доцент кафедры информационных компьютерных технологий, к.т.н. Митричев Иван Игоревич Москва 2023

Физическая химия

<u>Физическая химия</u> (ФХ) - раздел химии, где используются физические методы исследований химических явлений. В отличие от химической физики изучает не отдельные частицы, макроскопические системы, например, сплошные фазы (твердые, жидкие, газообразные). Соответственно, используемые понятия относятся к ансамблям частиц, а не к отдельным частицам.

Разделы ФХ:

- химическая термодинамика
- химическая кинетика и катализ
- электрохимия
- химия высоких энергий, фотохимия
- физико-химический анализ
- квантовая химия
- химия поверхности (surface science)

Структура курса

Раздел 1. Химическая термодинамика

- 1.1. Основные понятия термодинамики. Первый закон термодинамики.
- 1.2. Второй и третий законы термодинамики.

Раздел 2. Растворы

2.1. Термодинамика растворов.

Раздел 3. Химическое и фазовое равновесие.

- 3.1. Химическое равновесие.
- 3.2. Фазовое равновесие.

Раздел 4. Кинетика и катализ

- 4.1. Кинетика простых реакций.
- 4.2. Кинетика сложных многостадийных реакций.
- 4.3. Константа скорости химической реакции.
- 4.4. Теория активированного комплекса.

- 4.5. Катализ.
- 4.6. Кинетическое моделирование.

Раздел 5. Квантовохимическое моделирование

- 5.1. Теория функционала электронной плотности.
- 5.2. Оптимизация геометрии.
- 5.3. Поиск переходных состояний химической реакции.

Литература к курсу (основная)

- 1. Вишняков А.В. Начальный курс физической химии. Химическая термодинамика. Конспект лекций. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2001. 154 с. (кол-во экземпляров в ИБЦ 202 шт.). Электронная копия: https://lib.muctr.ru/digital_library_book/848
- 2. Вишняков А.В. Начальный курс физической химии. Термодинамические свойства однокомпонентных систем. Конспект лекций. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2002. 125 с. (кол-во экземпляров в ИБЦ 299 шт.). Электронная копия: https://lib.muctr.ru/digital_library_book/263
- 3. Вишняков А.В. Начальный курс физической химии. Свойства бинарных и многокомпонентных гомогенных систем: термодинамика растворов. Конспект лекций. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. 156 с. (кол-во экземпляров в ИБЦ 226 шт.). Электронная копия: https://lib.muctr.ru/digital_library_book/264
- **4. Физическая химия. Кн. 1. Строение вещества. Термодинамика**. Учеб. для вузов. 3-е изд., испр./К. С. Краснов, Н. К. Воробьев, И. Н. Годнев и др.; **Под ред. К. С. Краснова**. М.: Высш. шк., 2001. 512 с.
- 5. Практикум по физической химии /Под ред. И. В. Кудряшова, 4-е изд. М.: Высшая школа. 1986. 495с.
- **6. Физическая химия. Кн. 2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ**. Учеб. для вузов. 3-е изд., испр./К. С. Краснов, Н. К. Воробьев, И. Н. Годнев и др.; **Под ред. К. С. Краснова**. М.: Высш. шк., 2001. 319 с.
- 7. Кольцова Э.М., Митричев И.И. Многомасштабное компьютерное моделирование: учеб. пособие. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. 260 с. (кол-во экземпляров в ИБЦ 60 шт., получите PDF от автора) Используйте также презентации и конспекты лекций.

Литература к курсу (доп.)

Дополнительная

- 1. Конюхов В.Ю., Попов К.И. Физическая и коллоидная химия. Часть 1. Физическая химия. М.: Изд-во МГУПП, 2007. 281 с. (более простая, частично может заменить 1-3 и 4,6 основного списка)
- 2. Семиохин И.А. Физическая химия: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2001. 272 с.
- 3. Вишняков, А. В. Физическая химия [Текст]: учебник / А. В. Вишняков, Н. Ф. Кизим. М. : Химия, 2012. 839 с. (кол-во экземпляров в ИБЦ 210 шт.).
- 4. Воронцов А.В., Окунев А.Г. Основные понятия и формулы химической кинетики. Методическое пособие. Новосибирск: НГУ, 2009. 118 с. URL: http://fen.nsu.ru/posob/phys_ch/kinet_2009.pdf
- 5. Сборник задач по физической химии. Электрохимия, химическая кинетика:
- учебное пособие / В. Ю. Конюхов, А. В. Гребенник, А. Ю. Крюков, О. И. Воробьева. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2021. 224 с.
- 6. Зуев А. Ю. Химическая термодинамика: учебник. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. 183 с.
- 7. Физическая и коллоидная химия. Конспект лекций по физической химии. Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 2010. 97 с.

5

Термодинамика

Термодинамика — раздел физической химии, рассматривающий передачу и превращение энергии в термодинамических системах.

Равновесная термодинамика — рассматривает равновесные состояния и как переходит система из одного состояния в другое.

Неравновесная термодинамика — рассматривает систему вне состояния равновесия при наличии потоков и движущих сил (см. монографии Кольцовой Э.М., в т.ч. https://ikt.muctr.ru/html)

В этом курсе – равновесная термодинамика.

С неравновесной термодинамикой знакомимся в курсе Э.М. Кольцовой.

Основные понятия физической химии

Термодинамической системой называют часть физического пространства, которая обособлена от окружающей среды реальной или воображаемой границей и образована совокупностью тел, находящихся в энергетическом и/или материальном взаимодействии [1].

Гомогенная система — однородная система, характеризующаяся постоянными или плавно изменяющимися физическими и химическими свойствами.

Гетерогенная система состоит из нескольких частей, называемых фазами, граничащих по поверхности раздела.

Каждая из фаз обладает своими свойствами и, возможно, агрегатным состоянием. Пример: кубики льда (1) в воде (2) и водяной пар в воздухе (3) над водой.

Двухфазная система: масло-вода, видна четко поверхность раздела фаз.

Многокомпонентные системы: состоят из многих химических веществ. Воздух – многокомпонентный газ. Бинарные (двухкомпонентные), тройные/тернарные (трехкомпонентные). А *раствор соли – пар – кристаллы соли?*

Двухфазная система


Двухфазная система: масло-вода, видна четко поверхность раздела фаз.




Источник: Patil C. S. et al. Waste packaging polymeric foam for oil-water separation: An environmental remediation //Data in brief. – 2018. – T. 19. – C. 86-92.

Открытые и закрытые системы

Открытая система



Закрытая система



Изолированная система



Система СИ. Состояние термодинамической системы

Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела.

Метр — длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды.

Килограмм – ранее на основе эталона килограмма в Севре (около Парижа). Теперь через постоянную Планка.

Моль — количество вещества, содержащее 6,02214076·10²³ частиц (число Авогадро).

(ранее моль — количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. Молярная масса 12 С равна 12 г/моль).

Состояние термодинамической системы характеризуется фазовым и химическим составом и совокупностью макропараметров. Термодинамические параметры: Давление Р, температура Т, объём V, число молей п (или масса m), концентрация С.

Уравнение состояния – связывает термодинамические параметры (переменные).

Уравнение идеального газа PV=nRT, R = 8.314 Дж/моль/К

Термодинамические параметры

Термодинамические параметры		
Независимые или основные: p, T, V, [], m	Функции независимых параметров: U, H, S, G, A, C _p , C _V	
Интенсивные: [], Τ, p, ρ, μ	Экстенсивные: V, U, H, S, G, A, C _p , C _V	
При составлении сложной системы		
Интенсивные параметры выравниваются	Экстенсивные параметры суммируются	

= термодинамические величины


зависят от массы (объема)


Термодинамические начала

Законы термодинамики, или начала.

Их обычно выделяют четыре.







Термодинамический процесс и равновесие

Термодинамическим процессом называется любое изменение состояния системы, характеризующееся изменением ее термодинамических параметров.

«Нулевой» закон термодинамики: для любой термодинамической системы существует состояние **термодинамического равновесия**, которое при фиксированных внешних условиях самопроизвольно достигается с течением времени

или

если подсистема A находится в тепловом равновесии с подсистемой В и В, в свою очередь, находится в равновесии с подсистемой С, то подсистемы A и С также находятся в равновесии [1].

Термодинамическое равновесие (полное, истинное) — постоянны все параметры (=стационарное состояние) и в системе **отсутствуют потоки вещества и энергии**. Означает тепловое и механическое равновесие с окружающей средой, а также внутреннее фазовое, химическое и электрохимическое равновесие.

Термодинамическое, химическое равновесие – микропроцессы уравновесили друг друга, но не равны 0 (не абсолютный ноль градусов).

13

Рановесные и обратимые процессы

- **Равновесный процесс** процесс, где система проходит непрерывный ряд бесконечно близких равновесных термодинамических состояний. Реально только квазиравновесные (равновесие устанавливается быстро).
- **Обратимый процесс** равновесный процесс, который не оставляет изменений в окружающей среде, будучи проведен в прямом и обратном направлениях. Необратимый процесс характеризуется ненулевым производством энтропии, и относится к неравновесным.
- Горение дерева необратимый процесс (нельзя снять воздействие температуры и вернуть из пепла дерево).
- Изопроцессы: изотермический (T=const); Изобарический / изобарный (p=const); изохорический или изохорный (V=const).
- Циклический или круговой процесс вернулись в исходное состояние.
- Самопроизвольные без затрат энергии извне в направлении равновесия.

Термодинамические функции

Функции состояния и пути

Функции состояния - U, H, S, G, A, C_p , C_v . Изменение ф. с. не зависит от пути, а только

$$\int_{1}^{2} df = f_{2} - f_{1};$$

от конеч. и начал. состояния системы.

Из свойств полного дифференциала следует, что при интегрировании в тех же пределах, но в обратном направлении изменение функции состояния имеет ту же величину, но обратный знак. Это означает, что при интегрировании полного дифференциала по замкнутому контуру криволинейный интеграл становится равным нулю:

$$\oint dz = 0$$
(180)

Напротив, если dz не является полным дифференциалом, то изменение функции z зависит от пути перехода, а интегрирование по замкнутому контуру дает результат, отличный от нуля.

"Анограникум, 1984

Иными словами, изменение является полным дифференциалом (в циклическом процессе равно нулю).

Функции пути - теплота процесса (Q) и механическая работа (W).

Бесконечно малое количество нельзя обозначить дифференциалом. Только

буквой «дельта»: **бQ и бW**

Формулировки первого закона термодинамики

Формулировка Кирхгофа (1): Изменение внутренней энергии закрытой системы в бесконечно малом (начальное и конечное состояние бесконечно близки) равновесном процессе равно сумме работы и количества теплоты

$$d\mathbf{U} = \delta\mathbf{Q} + \delta\mathbf{A}$$

3СЭ для закр. систем

δ – приращение, так как не обладают свойствами полного дифференциала.

Интеграл от dU равен разности в конечном и начальном состоянии, а интегралы от работы и теплоты зависят от пути процесса.

Адиабатический: $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$


В интегральной форме

Работа системы W = -A

 $\Delta U = Q + A$ (работа внешних сил A>0, если работу совершают над системой - сжатие)

- (2): (запрет на существование в.д. первого рода) Вечный двигатель первого рода (единожды запущен, совершает работу, не затрачивая энергию (теплоту)) не существует
- (3): Существует функция состояния внутренняя энергия системы как функция давления, объема и масс составляющих систему веществ (формулировка Каратеодори. Если вместо давления энтропия формулировка Гиббса)

Работа расширения как функция пути



Внутренняя энергия. Стандартное состояние

Внутренняя энергия молекулы (internal energy) — часть полной энергии (выбранная произвольно), которая не зависит от системы отсчета. Некоторое изменение - по определению (сл. 16). Находим ΔU , абсолютное значение вычислено быть не может. Внутренняя энергия молекулы — как энергия по сравнению энергией при абсолютном нуле, по сравнению с энергией отдельных атомов при абсолютном нуле. Всегда есть начало отсчета, принятое за 0.

Аналогично - энергия Гиббса (Gibbs free energy) [Дж/моль], энергия Гельмгольца [Дж/моль].

Для веществ есть стандартное состояние (обозначается с ноликом сверху; для газа — идеальный газ при ст. давлении 100 кПа (1 бар), твердое/жидкое — состояние при ст. Р, раствор — при ст. Р и ст. моляльности 1 моль/кг). Всегда при некоторой Т — стандартное состояние при... Стандартная температура (ИЮПАК) 273.15 K, но в большинстве баз (NIST, Российские) исторически даются данные при температуре 298.15 K: $\Delta G^0_{298.15}$

18

Энтальпия

$$H \equiv U + PV$$
.

Это определение энтальпии.

- Зачем нам еще одна функция, когда есть U?
- Опыты часто проводят в изобарных условиях (открытый сосуд). $Q_p = \Delta H$ (следующий слайд)

Экстенсивная функция состояния [Дж/моль]

Обладает свойством полного дифференциала dH = dU + d(pV)

Так как функции состояния могут быть выражены через любые две независимых переменных при постоянном составе (fixed composition),

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T} dp + \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} dT$$

Изменение термодинамических функций в изопроцессах при участии 1 моля идеального газа

Условия Проведения Процесса	Работа $W = \int_{V_2}^{V_2} p dV$	Теплота Внутренняя энергия Энтальпия * n все C_p , C_v u V для n	M
	٧١		
Изохорический V=const	W=0	$\delta Q_V = dU = C_V dT$ $Q_V = \Delta U = C_V (T_2 - T_1)$ $dH = dU + d(pV) = dU + V dp$ $\Delta H = C_V (T_2 - T_1) + V(p_2 - p_1)$	
Изобарический p=const	$W=p(V_2-V_1)$ $= n*$ для n моль	$\delta Q_p = dU + pdV = dH = C_P dT$ $Q_p = \Delta H = C_P (T_2 - T_1) =$ $= (C_V + R)(T_2 - T_1)$ $\Delta U = C_V (T_2 - T_1)$	
Изотермический T=const	$W = RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = RT \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right)$ $= n * \dots $ ДЛЯ n МОЛЬ	$dU = 0 \rightarrow = C_V dT$ $dH = dU + d(pV) = 0$ $\delta Q = \delta W$ $Q = W$	

1 3.T.
$$\Delta U = Q - W$$

Теплоёмкостью называется величина, показывающая, какое количество теплоты (Дж) надо подвести(отвести) к телу, чтобы изменить его температуру на бесконечно малое значение ΔT .

$$\begin{split} &\lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{Q_{\nu}}{\Delta T}\right)_{V} \equiv C_{V} \quad \text{ или } \quad C_{\nu} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{v}, \\ &\lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{Q_{p}}{\Delta T}\right)_{p} \equiv C_{p} \quad \text{ или } \quad C_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} \end{split}$$

Удельная теплоемкость: [Дж/кг/К]

Мольная теплоемкость: на 1 моль [Дж/моль/К]

Идеальный газ only, 1 моль $C_p - C_v = R$


$$C_p - C_v = R$$

$$\Delta U = \Delta H - p(V_2 - V_1) =$$

$$= (C_V + R)(T_2 - T_1) - R(T_2 - T_1)$$

Цикл Карно

При контакте с нагревателем система получает тепло, при контакте с холодильником - отдает его



1-2 изотерма: $W_{12} = RT_1 ln(V_2/V_1) = Q_1$ 2-3 адиабата: $\Delta U = C_V(T_2 - T_1) = -W_{23}$ $\sqrt{3} - 4$ изотерма: $W_{34} = RT_2 ln(V_4/V_3) < 0 = -Q_2$ $\sqrt{4-1}$ адиабата: $\Delta U = C_V(T_1 - T_2) = -W_{41}$ $T_1 > T_2$

Не все тепло \mathbf{Q}_1 в цикле Карно преобразуется в работу. Часть отдается холодильнику.

 Q_2 – тепловые потери, их никак нельзя преобразовать в работу.


имеем из уравнений адиабат


$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Итоговая работа
$$W=W_{12}+W_{23}+W_{34}+W_{41}=Q_1-Q_2$$
 КПД $\eta=\dfrac{W}{Q_1}=\dfrac{Q_1-Q_2}{Q_1}=\dfrac{T_1-T_2}{T_1}<1$

Обратный цикл Карно *

При контакте с холодным телом (T_2) система получает тепло (холодил. камера), при контакте с более горячим - отдает его





 Q_2 – полезное (отводимое тепло) Затрачиваемая работа должна быть минимальной.

Идеальный цикл холодильного агрегата — обратный цикл Карно. В нем выполняется максимальная полезная работа W. При контакте с окружающей средой при T_1 происходит отдача тепла Q_1 в результате конденсации сжатого газа в трубках. Полученная жидкость охлаждается в результате адиабатического расширения 1-4 (узкий капилляр в стенках холодильника). Температура падает от T_1 до T_2 . Далее, жидкий хладагент забирает тепло от холодильной камеры и изотермически кипит 4-3 (при кипении поглощается тепло, увеличивается объем). Получаем газ, который сжимаем компрессором ($P \uparrow$, $V \downarrow$, при этом $T \uparrow$ по уравнению адиабаты 3-2)

Холодильный коэффициент

$$\epsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Для передачи теплоты затрачивается работа W, которая вместе с Q_2 передается окружающей среде при температуре T_1 , $\mathbf{22}$ $Q_1 = W + Q_2$.

Фазовые переходы


Напомним: **Гетерогенная система** состоит из нескольких частей, называемых фазами, граничащих по **поверхности раздела** (interface). Каждая из фаз обладает своими свойствами и, возможно, агрегатным состоянием.

Фазовый переход I рода: скачкообразно изменяются первые производные функций состояния по интенсивным параметрам. Пример — изменение агрегатного состояния вещества (плавление, кипение), перекристаллизация в другую форму (полиморфные превращеиия).

Фазовый переход II рода: скачкообразно изменяются вторые производные функций состояния по интенсивным параметрам. Пример: переход парамагнетик-ферромагнетик.

Пусть P=const. Тогда фазовые переходы I рода происходят при постоянной температуре [1]. Тогда изменение энтальпии в ходе фазового перехода называют энтальпией фазового перехода (например, энтальпия плавления). Или: теплота фазового перехода (вопрос: почему?)

Фазовые переходы І рода: $C_p(T)$ [1]



Зависимость C_p от температуры вне фазовых переходов

Табулирована в базах NIST

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C50000&Units=SI&Mask=1#Thermo-Gas

Third Millennium Ideal Gas and Condensed Phase Thermochemical Database (Burcat, Ruscic, Goos)

http://garfield.chem.elte.hu/Burcat/THERM.DAT

https://www.dlr.de/vt/en/desktopdefault.aspx/tabid-7603/12862_read-32379/

Для газов при стандартной температуре и выше $C_p(T)$ хорошо описывается квадратичной формой. Рассмотрим универсальные 7-коэффициентные полиномы NASA-7

$$\frac{c_p^0(T)}{R} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 + a_4 T^4$$

$$\frac{h^0(T)}{RT} = a_0 + \frac{a_1}{2} T + \frac{a_2}{3} T^2 + \frac{a_3}{4} T^3 + \frac{a_4}{5} T^4 + \frac{a_5}{T}$$

$$\frac{s^0(T)}{R} = a_0 \ln T + a_1 T + \frac{a_2}{2} T^2 + \frac{a_3}{3} T^3 + \frac{a_4}{4} T^4 + a_6$$

где $h^0(T) = \Delta h_f(298) + [h^0(T) - h^0(298)]$, то есть за $h^0(298)$ принята стандартная энтальпия образования вещества $\Delta h_f(298)$ и относительно нее идет расчет. Запомните: $h^0(T) \neq \Delta h_f(T)$!

Расчет энтальпии процесса по зависимости теплоемкости от температуры

Из определение теплоемкости, слайд 20, имеем

ости, слаид 20, имеем
$$T_2$$
 $\Delta U = U(T_2, V_1) - U(T_1, V_1) = \int_{T_2}^{T_2} C_V dT$ T_1 $\Delta H = H(T_2, p_1) - H(T_1, p_1) = \int_{T_2}^{T_2} C_p(T) dT$

При наличии фазового перехода (плавление):

$$H(p,T_2) - H(p,T_1) = \int_{T_1}^{T_{\Pi \Pi}} C_{p,T} dT + \Delta H_{\Pi \Pi} + \int_{T_{\Pi \Pi}}^{T_2} C_{p,\pi} dT$$

 $\Delta H_{\text{пл}}$ — энтальпия плавления $\Delta H_{\text{исп}}$ — энтальпия испарения

Термохимия

Раздел термодинамики, изучающий тепловые эффекты, сопровождающие химические реакции и фазовые превращения, называется термохимией.

Закон Гесса: тепловой эффект химической реакции при P,T=const зависит только от вида и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути её протекания.

$$\mathbf{Q}_{\mathrm{p}} = \Delta \mathbf{H}_{\mathrm{p,T}}$$
 Аналогично, для изохорно-изотермического процесса, $\mathbf{Q}_{\mathrm{V}} = \Delta U_{\mathrm{V,T}}$

Отсюда, можно алгебраически комбинировать уравнения реакций.

Реакция при н.у не протекает: $2 C(\tau) + 3H_2(\Gamma) = C_2H_6(\Gamma)$. Изменение энтальпии в реакции? Сожжем!

$$C_{(T)} + O_{2(\Gamma)} = CO_{2(\Gamma)}$$
 ΔH_1 $H_{2(\Gamma)} + \frac{1}{2}O_{2(\Gamma)} = H_2O_{(ж)}$ ΔH_2 И как посчитать $\Delta H_{p,T}$? $C_2H_{6(\Gamma)} + \frac{7}{2}O_{2(\Gamma)} = 2CO_{2(\Gamma)} + 3H_2O_{(ж)}$ ΔH_3

Следствия из закона Гесса

Следствия:

•Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот образования (ΔH_f) продуктов реакции и исходных веществ, умноженных на стехиометрические коэффициенты (ν):

$$\Delta H_r^0 = \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ pear}}^0)$$

•Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот сгорания (ΔH_c) исходных веществ и продуктов реакции, умноженных на стехиометрические коэффициенты (ν):

$$\Delta H_r^0 = \sum (\nu_i \Delta H_{c,i \text{ pear}}^0) - \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ прод}}^0)$$

Принято использовать стандартные теплоты образования, вычислять стандартные тепловые эффекты реакций.

Изменение энтальпии в химической реакции иногда просто называют энтальпия реакции.

Термодинамическая система знаков:

 $\Delta H < 0$ – экзотермическая реакция (выделение тепла* в окружающую среду; у продуктов меньше энтальпия); * - рассматриваем процессы при постоянном давлении

 $\Delta H > 0$ – эндотермическая реакция (поглощение тепла из окружающей среды);

Термодинамическая и термохимическая система знаков

Для обозначения тепловых эффектов реакций также применяют термохимическую систему знаков, где с плюсом обозначают выделившуюся в окружающую среду теплоту:

$$2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2 O + 483,6 kJ,$$

что означает

 $\Delta H = -483.6 \ кДж/моль !!!$

По следствию из закона Гесса

$$\Delta H_r^0 = 2\Delta H_{f,H2O}^0 - 2\Delta H_{f,H2}^0 - \Delta H_{f,O2}^0$$

Термохимическую систему знаков мы будем применять только как показано, в уравнениях реакций. Рекомендуется не использовать (хотя на практике часто все еще используют)

Стандартная энтальпия образования и сгорания

Стандартной энтальпией (теплотой) образования называют тепловой эффект реакции образования одного моля вещества из простых веществ, его составляющих, находящихся в устойчивых стандартных состояниях.

Принято, что энтальпия образования простых веществ в устойчивых стандартных состояниях, равна нулю.

Для углерода стандартное состояние твердое – графит (есть несколько устойчивых модификаций, но взята эта – надо запомнить). Иод – твердый. Кислород – газ.

Пусть есть реакция $C(тв) + 2H_2(\Gamma) = CH_4(\Gamma)$

Тепловой эффект этой реакции и есть стандартная теплота образования метана:

$$\Delta H_r^0 = \Delta H_{f,CH4}^0 - 0 - 2 * 0$$

Стандартная энтальпия сгорания - тепловой эффект реакции сгорания одного моля вещества в кислороде до образования оксидов в высшей степени окисления. Теплота сгорания негорючих веществ принимается равной нулю. Может быть вычислена косвенно по $\Delta H_{\rm f}^0$ путем комбинирования реакций.

Как табулируют вещества в полиномах NASA

Но в таблицах у нас **нет** готовых теплот образования веществ при разных температурах. А есть условные энтальпии H^0_T

 $H_T^{\circ} = \Delta_f H_{298}^{\circ} + \int_{298}^T C_p^{\circ} dT$

Пусть есть реакция $C(тв) + 2H_2(\Gamma) = CH_4(\Gamma)$

Тепловой эффект этой реакции и есть стандартная теплота образования метана $\Delta H^0_{f, CH4}$ $\Delta H^0_{f, C(TB)} = 0$, $\Delta H^0_{f, H2(\Gamma)} = 0$, и их нечего табулировать.

А в базах NASA только для 298.15 K $H^0_{298.15,C(тв.)} = 0$, $H^0_{298.15,H2(r)} = 0$.

Скажем, для 350 К ${
m H^0}_{
m 350.15,\ C({
m TB.})}
eq 0$

Что же табулируют тогда?

Табулируют некоторую функцию H^0_T (см. уравнение — интегралы от теплоемкости), которая совпадает с ΔH^0_f для любых веществ **только** при 298.15 К!!! Соответственно, для простых веществ только $H^0(T=298.15)=0$. Но $H^0(T\neq298.15)\neq0$!

Запомните: $\mathbf{H}^{0}(\mathbf{T}) \neq \Delta \mathbf{H}_{f}(\mathbf{T})$!

Уравнение Кирхгофа

Продифференцировав уравнение теплового эффекта реакции по температуре

$$\Delta H_r^0 = \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ pear}}^0)$$

получим дифференциальное уравнение Кирхгофа

$$\frac{d\Delta_r H^{\circ}}{dT} = \sum_{\nu_{\text{прод.}}} C_{p,\text{прод.}}^{\circ} - \sum_{\nu_{\text{исх.}}} C_{p,\text{исх.}}^{\circ} = \Delta_r C_p^{\circ}$$

Проинтегрировав от T1 (наиболее удобно – от 298.15 K) до T2, имеем интегральное уравнение Кирхгофа

$$\Delta_r H_T^{\circ} = \Delta_r H_{298.15}^{\circ} + \int_{298.15}^{T} \Delta_r C_p^{\circ} dT$$
298.15

Зависит от конкретного вида $C_p(T)$, обычно зависимость интегрируют аналитически.

Следствие закона Гесса для условной энтальпии

Подставим в правую часть следствия закона Гесса

$$\Delta H_r^0 = \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i \Delta H_{f,i \text{ pear}}^0)$$

вместо ΔH образования наши условные энтальпии $\mathbf{H^0}_{\mathbf{T}}$

Получим,
$$H_T^\circ = \Delta_f H_{298}^\circ + \int_{C_p^\circ}^T dT$$

$$\sum (\nu_i H_{T,i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i H_{T,i \text{ pear}}^0) = \sum (\nu_i \Delta H_{f,298 i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i \Delta H_{f,298 i \text{ pear}}^0) + \int_{298}^T \sum (\nu_i C_{p,i \text{ pear}}^0) dT$$

$$- \int_{298}^T \sum (\nu_i C_{p,i \text{ прод}}^0) dT = \Delta_r H_{298}^0 + \int_{298}^T \Delta_r C_p^0 dT = \Delta_r H_T^0$$

Получили важнейшую расчетную формулу - следствие закона Гесса для условной энтальпии

$$\Delta_r H_T^0 = \sum (\nu_i H_{T,i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i H_{T,i \text{ pear}}^0)$$

Поэтому, если записанная реакция – есть реакция образования – получаем энтальпию образования при температуре Т, Если реакция сгорания – то энтальпию сгорания при температуре Т.

Уравнение Кирхгофа с учетом фазовых переходов веществ

$$\Delta_r H_T^0 = \sum \nu_i \left(\Delta_f H_T^0 \right) = \Delta_r H_{298.15}^0 + \int_{298.15}^{T\phi.\pi.} \Delta_r C_p^0 dT + \int_{T\phi.\pi.}^T \Delta_r C_p'^0 dT + \nu_j \Delta H_{\phi.\pi.,j}^0$$

Здесь теплоемкость - кусочнополиномиальная функция (C_p^0 - ее часть до фазового перехода, $C_p^{\prime 0}$ - после ф.п.), сумма производится по отрезкам температуры, границы которых определены температурой фазового перехода, начальной (298.15) и конечной (T) температурой.

Последнее слагаемое учитывает энтальпию фазового перехода для j-го вещества, претерпевающего его в интервале [298.15; Т]. В случае наличия еще одного фазового перехода, появятся два новых слагаемых: связанное с новой частью интеграла и связанное с теплотой фазового перехода.

Влияние давления на тепловой эффект сравнительно невелико и в данном курсе не рассматривается.

Коэффициенты полиномов в формате NASA-7

БД Third Millennium Ideal Gas and Condensed Phase Thermochemical Database (Burcat, Ruscic, Goos)

```
C3H6O Acetone ATcT AC 3.H 6.O 1. 0.G 200.000 6000.000 1000. 1 7.29796974E+00 1.75656913E-02-6.31678065E-06 1.02025553E-09-6.10903592E-14 2 -2.95368927E+04-1.27591704E+01 5.55638920E+00-2.83863547E-03 7.05722951E-05 3 -8.78130984E-08 3.40290951E-11-2.78325393E+04 2.31960221E+00-2.58360384E+04 4
```

7 первых коэффициентов — для высокотемпературного диапазона (здесь 1000.0 — 6000.0 К)

7 последующих – для низкотемпературного диапазона (здесь 200.0 – 1000.0 К)

Последний коэффициент есть мольная $\Delta H_f(298)/R$ для проверки

$$\mathbf{H}^0(\mathbf{T}) \neq \Delta \mathbf{H_f} \ (\mathbf{T})!$$
 Для простых веществ $\mathbf{H}^0(\mathbf{T} \neq \mathbf{298}) \neq \mathbf{0}$

$$\frac{c_p^0(T)}{R} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 + a_4 T^4$$

$$\frac{H^0(T)}{RT} = a_0 + \frac{a_1}{2} T + \frac{a_2}{3} T^2 + \frac{a_3}{4} T^3 + \frac{a_4}{5} T^4 + \frac{a_5}{T}$$

$$\frac{S^0(T)}{R} = a_0 \ln T + a_1 T + \frac{a_2}{2} T^2 + \frac{a_3}{3} T^3 + \frac{a_4}{4} T^4 + a_6$$

Решение типовых задач с полиномами NASA-7

1. Вычислить энтальпию образования фенола при Т = 400 К

Кажется: берем коэффициенты полинома NASA для фенола и считаем для T = 400 K...

Hо мы помним: $H^0(T) \neq \Delta H_f(T)$!

Верно:

Записываем реакцию образования фенола из простых веществ (углерод, водород, кислород). Вычисляем э. образования по уравнению сл. 33

$$\Delta_r H_T^0 = \sum (\nu_i H_{T,i \text{ прод}}^0) - \sum (\nu_i H_{T,i \text{ pear}}^0)$$

Решение типовых задач с полиномами NASA-7

2. Вычислить теплоту испарения трет-метилбутилового эфира (МТБЭ) при 55,2 °C.

Кажется: взяли $h^0(T)$ для (ж) и (г) и посчитали разницу.

Верно: записав реакции образования МТБЭ (г), МТБЭ (ж) и путем ф.п. (ж)→(г), получим

$$\Delta_r H_{f(\Gamma), T \Phi, \Pi}^0 = \sum (\nu_i H_{T, i \text{ прод (МТБЭ(\Gamma)}}^0) - \sum (\nu_i H_{T, i \text{ реаг}}^0)$$

$$\Delta_r H_{f(\mathbb{K}), T \Phi, \Pi}^0 = \sum (\nu_i H_{T, i \text{ прод (МТБЭ(K)}}^0) - \sum (\nu_i H_{T, i \text{ реаг}}^0)$$

$$\Delta_r H_{f(\Gamma), T \phi. \Pi.}^0 = \Delta_r H_{f(\mathbb{K}), T \phi. \Pi.}^0 + \nu_{1-\Pi \text{ент.}} \Delta H_{\phi.\Pi., \text{МТБЭ}}^0$$
 (сл. 34)

имеем


$$\Delta H_{\phi.п.,\text{МТБЭ}}^{0} = (\Delta_r H_{f(\Gamma),T\phi.п.}^0 - \Delta_r H_{f(\mathbb{K}),T\phi.п.}^0)/\nu_{\text{МТБЭ}} = (-2.8591e2 + 3.1482e2)/1 = 28.91 кДж/моль$$

http://www.fptl.ru/spravo4nik/teplota_ispareniya.html : 27.94 кДж/моль

Нахождение $\Delta H^0_{\phi.п.,\text{МТБЭ}}$ можно ускорить, заметив, что все простые в-ва сокращаются $\Delta H^0_{\phi.п.,\text{МТБЭ}} = (H^0_{T(r),\text{МТБЭ}} - H^0_{T(ж),\text{МТБЭ}})$

Reaxys

Довольно большая база данных по химии - свойства веществ, и многое другое. Доступ с IP-адресов университета



NIST Chemistry Webbook

Открытая база данных по химии https://webbook.nist.gov/



Methane

- Formula: CH₄
- Molecular weight: 16.0425
- IUPAC Standard InChI: InChI=1S/CH4/h1H4 InChI v 1.06
- IUPAC Standard InChiKey: VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
- CAS Registry Number: 74-82-8
- Chemical structure:

